

网络计划



₩ 本章主要内容:

- (1) 网络图
- (2) 时间参数的计算
- (3) 网络计划的优化



网络计划

20世纪50年代

计划管理的新方法:

关键路线法 (CPM)

计划评审方法 (PERT)

——建立在网络模型基础上,称为网络计划技术

20世纪60年初代

数学家华罗庚先生统筹方法

网络计划

用网络分析的方法编制工程进度计划,也称统筹法。基本原理:

用网络图表示各工序之间的相互关系及所需要的时间,通过网络分析计算它们的各种时间参数,并确定关键路线,制定工期、资源和成本的优化方案。

两种分析方法:

关键路线法 (CPM, Critical Path Method) 计划评审法 (PERT, Program Evaluation and Review Technique)

- 一项工程总是由若干相互独立的活动组成,称为工序,各道工序之间有一定的先后次序,可以用一个有向图来描述:
- (1) 一条有向边表示一道工序;
- (2) 一个节点表示一道或几道工序的开工或完工,称为事项(或事件)。

完成每道工序需要一定的作业时间(也称为工时),在有向图中表示为边的权。

一、网络图

网络图(箭头图)

- ——带箭头的线和节点组成
- ▶箭线:工作(或工序、活动) a:(i,j)
 工作需要一定的时间与资源

工作名称或代号

持续时间

- ▶节点:事项 *i, j*事项不需时间或很少(可忽略)
- ➤虚工作: ········

 工时为零,不消耗任何资源
 表明工作间的逻辑关系


❖画网络图的规则

双代号法(箭杆式):


工作a:(i,j) 事项:i,j

工作间的基本逻辑关系


对工作 (i,j): 紧前工序、紧后工序、平行工序。




▶网络图:一个总起点事项、




>网络图是有向图,不允许有回路。



▶ 节点*i*, *j*之间不允许有两个或两个以上的工作。




上工序c, d, e是平行工序,它们的紧前工序都是a与b。




为了正确反映工序之间的逻辑关系,有时候也必须引入虚工序。

例如,某工程有 A、B、C、D 四道工序,工序 A 和 B 必须在 D 之前进行,工序 A 还必须在 C 之前进行, 能正确反映工序之间逻辑关系的网络如下图所示,其 中虚工序 E 必不可少:




适当引入虚工序还可以简化计划网络的绘制过程。


- ▶需正确表示工序之间的前行后继关系,工序之间的 逻辑关系的分解图归纳如下:
 - (1) a完成后进行b和c




(2) a,b均完成后进行c




(3) a, b均完成后进行c和d



(4) a完成后进行c, a,b完成后进行d




(5) a完成后进行b, c完成后进行e; a,c完成后进行d



虚工序: 只表示相邻工作之间的逻辑关系,不占用资源的虚设工序。

(6) a,b 均完成后进行c; b,d 均完成后进行e




网络图的节点编号原则


按各节点代表的事项发生的时间顺序编号,编号通常从1(或0)开始。

例.

工序	A	В	C	D	E	F	G
紧前工序			A,B	A,B	В	D,E	C,F
工时	15	10	14	10	5	5	20



例. 某工厂的建设分7道工序:



❖实例

由工序、事项及标有完成各道工序所需时间 等参数所构成的图称为网络图(又称为工序流线 图)。一般地,建立网络图分三步。

第一步,任务的分解(建立工序明细表);

第二步,绘制网络图:

第三步,顺序编号。


例7.1 建造一座汽车库及引道的工程项目,从施工开始到全部结束需要多少时间?

- 1. 把整个工程分解成若干个环节----工作;
- 2. 估算出每个环节所需要的时间----工时;
- 3. 确定各个环节之间的相互联系,先做什么,后做什么, 哪些可以同时施工-----紧前、紧后、平行关系;
- 4. 汇总上述各点予以具体分析,计算,得总工期。

将工作及所需要时间、各工作之间的关系整理成表----工 作清单。


第一步工作,需要熟悉工程的人员与统筹工作人员一道才能完成,不在本书的讨论之列。下面举例说明后两步工作。

代号	工序名称	工时 (天)	紧前工序
a	清理现场	8	
b	备料	10	
c	车库地面施工	6	a,b
d	预制墙及房顶的桁架	16	b
e	车库混凝土地面保养	24	c
f	立墙架	4	d, e
g	立房顶桁架	4	f
h	装窗及边墙	10	f
i	装门	4	f
j	装天花板	12	g
k	油漆	16	h,i,j
1	引道混凝土施工	8	c
m	引道混凝土保养	24	1
n	清理现场,交工验收	4	k ,m




例7.2 工序明细表如下图:

工序	A	В	C	D	E	F	G	Н	Ι
紧前工序			A	В	В	C, D	C, D	E, F	G
工序时间	4	6	6	7	5	9	7	4	8




例7.3 工序明细表如下图:

作业代号	A	В	D	E	С	F	G
后续作业	ВС	DE	F	G	F	G	



例7.4 工序明细表如下图:

代码	A	В	C	D	E	F	G
紧前工作	-	-	A	C	BC	D	EF



❖网络图分类

按工时估计的性质分类:

- > 确定型网络图
 - ——每一工作的工时估计一个值
- > 概率型网络图
 - ——每一工作的工时估计三个值:最快可能完成工时、最可能完成工时、最可能完成工时、最慢可能完成工时


按网络图的综合程度分:

- ▶总网络图
- > 多级网络图
- > 其它
- > 有时间坐标网络图
- > 无时间坐标网络图

关键路线

——网络图中需时最长的路

图中用红线或粗线、双线画出



关键工作 关键路线上的工作

二、时间参数的计算

时间参数:

- >工作所需时间
- > 事项最早、最迟时间
- >工作的最早、最迟时间及时差等

❖ 工作时间t(i,j)的确定

确定型:

根据定额资料或统计资料确定工时

概率型:三点时间估计法

a — 最快可能完成时间(最乐观时) 估计

m 一 最可能完成时间

b — 最慢可能完成时间(最悲观时间)

$$t(i,j) = \frac{a+4m+b}{6}$$
 方差 $\sigma^2 = (\frac{b-a}{6})^2$

●确定型:以前多次执行过的、有可靠的生产定额值的,可以一个确定的时间作为它的工时

● 概率型:初次执行,无资料可循

❖事项时间参数

●事项的最早时间

$$\begin{cases} t_E(1) = 0 \\ t_E(j) = \max_i \{t_E(i) + t(i, j)\} \end{cases}$$

$$t_E(n) = 总最早完工期$$

● 事项的最迟时间

$$\begin{cases} t_L(n) = 总工期(或 t_E) \\ t_L(i) = \min_j \{t_L(j) - t(i, j)\} \end{cases}$$

t_E(i)—与事项j相邻 的各紧前事项的最 早时间

t_L(j)—与事项i 相邻 的各紧后事项的最迟 时间

- ❖ 工作的时间参数
 - ●工作的最早可能开工时间、 最早可能完工时间

$$\begin{cases} t_{ES}(1,j) = 0 \\ t_{ES}(i,j) = \max_{k} \{t_{ES}(k,i) + t(k,i)\} \\ t_{EF}(i,j) = t_{ES}(i,j) + t(i,j) \end{cases}$$

●工作的最迟必须开工时间、 最迟必须完工时间

$$t_{LF}(i,n) =$$
总完工期(或 $t_{EF}(i,n)$)
 $t_{LS}(i,j) = \min_{k} \{t_{LS}(j,k) - t(i,j)\}$
 $t_{LF}(i,j) = t_{LS}(i,j) + t(i,j)$

❖时差

> 时差: 工作的机动时间或富裕时间

● 工作的总时差

在不影响其紧后工作最迟必须开工时间的前 提下,本工作可以推迟的时间

$$R(i,j) = t_{LF}(i,j) - t_{EF}(i,j)$$
$$= t_{LS}(i,j) - t_{ES}(i,j)$$

◆工作的单时差

在不影响其紧后工作最早可能开工时间的前提下,本工作可以推迟的时间

$$r(i,j) = t_{ES}(j,k) - t_{EF}(i,j)$$

❖ 时间参数的表上计算法

工序	i	j	t(i,j)	ES	EF	LS	LF	R	r
A	1	2	4	0	4	3	7	3	0
В	1	3	6	0	6	0	6	0	0
C	2	4	6	4	10	7	13	3	3
D	3	4	7	6	13	6	13	0	0
E	3	(5)	5	6	11	19	24	13	11
F	4	(5)	9	13	22	15	24	2	0
G	4	6	7	13	20	13	20	0	0
Н	(5)	Ø	4	22	26	24	28	2	2
I	6	Ø	8	20	28	20	28	0	0

网络计划的优化

三、网络计划的优化

优化方法

把串联工作改为平行工作或平行交叉工作

利用时差

有限资源的合理分配

最低成本日程

自学

3. 网络计划的优化问题

(1) 赶工问题(工期优化)

要缩短工程的总工期,必须压缩关键工序的作业时间,称为赶工。 工序的作业时间有一个压缩限度,称为赶工工时(极限工时)。 每压缩工序的作业时间一个单位所需要付出的代价, 称为赶工成本。

工序在正常情况下的作业时间称为正常工时。


赶工问题: 在限定总工期不超过给定值的前提下, 求总赶工成本最省的作业方案。



续上例,限定总工期不超过42,求赶工成本最省的作业方案,其中各工序的赶工工时和赶工成本如下。

工序	A	В	C	D	E	F	G
正常工时	15	10	14	10	5	5	20
赶工工时	12	7	10	7	4	3	15
赶工成本	4	2	2	2	2	4	5


正常工时 下总工期 为 50





工序	A	В	C	D	E	F	G
正常工时	15	10	<u> 14</u>	10	5	5	20
赶工工时	12	7	10	7	4	3	15
赶工成本	4	2	2	2	2	4	5

压缩 D 的作业时间一个单位:





4种赶工方案:

工序	A	В	C	D	E	F	G
正常工时	15	10	14	10	5	5	20
赶工工时	12	7	10	7	4	3	15
赶工成本	4	2	2	2	2	4	5

压缩 A 三个单位, C、D 各二个单位, G 二个单位:

