第五章



波的分类:

机械波: 机械振动在媒质中的传播过程。

电磁波:变化的电场和变化的磁场在空间的传播过程。

波的共同特征:

- 1。具有一定的波速且伴有能量的传递。
- 2。具有相同的数学规律和物理特性——干涉、衍射、反射、折射、偏振。
- 3。具有周期性。

§ 5-1 机械波的产生与传播

一、产生机械波的条件

- 1.波源: 作机械振动的物体
- 2.弹性媒质: 能传播机械振动的媒质

二、弹性体的变形规律

- 1.弹性:外力撤去后,形变可以完全恢复的性质
- 2.弹性体:具有弹性的物体(理想模型)

各向同性均匀弹性体:

各点弹性相同,各点弹性与方向无关。

3.弹性形变遵循的规律


胡克定律: 应力=模量×应变

4。弹性形变常见类型: (对固体的)拉压,(对固体的)剪切,(气液固体的)容变

胡克定律: 应力=模量×应变 即 $\sigma=Y\epsilon$

Y: 杨氏弹性模量(度量材料抗拉压形变的能力)

②剪切 应力τ=f/s应变θ



胡克定律: 应力=模量×应变 即 $\tau=G\theta$

G:切变弹性模量(度量材料抗剪切形变的能力)

③容变


应力σ=f/s

(容)应变: △V/V


胡克定律: 应力=模量×应变

$$\mathbb{P} f = -B \Delta V_V$$

B: **容变弹性模量**(度量材料抗容积形变的能力)



三. 机械波的形成




因媒质各部分间的弹性联系,会使振动传播开去,

这就形成了波动 — 机械波

"上游"的质元依次带动"下游"的质元振动。 某时刻某质元的振动状态将在较晚的时刻于 "下游"某处出现。

波动是振动状态的传播,不是媒质的传播。



§ 5-2波的基本概念


一、波的几何描述


- (1)波面:由振动相位相同的点所组成的面
- (2)波前:最前面的波面
- (3) 波线:表示波传播方向的直线

各向同性介质中波线上波面

平面波:波面为平面的波

球面波:波面为球面的波





二、机械波的分类

按波线与振 { 横波 动方向关系 { 纵波

按波面形状 球面波 柱面波

按波形是 { 行波 否传播 { 驻波

按复杂程度 {简谐波 复波

• • •

横波: 质点的振动方向和波的传播方向垂直 传播媒质: 具有剪切弹性或产生张力 机械横波只能在固体或柔软绳索中传播

纵波: 质点的振动方向和波的传播方向平行 传播媒质: 具有拉压弹性或容变弹性 机械纵波可在固体、液体或气体中传播



地震波主要包含纵波和横波。

来自地下的纵波(P波)引起地面上下颠簸振动。

来自地下的横波(S波)能引起地面的水平晃动。

横波是地震时造成建筑物破坏的主要原因。

由于纵波在地球内部传播速度大于横波,所以地震时,纵波总是先到达地表。这样,发生地震时,一般人们先感到上下颠簸,过数秒到十几秒后才感到有很强的水平晃动。这一点非常重要,因为纵波给我们一个警告,告诉我们造成建筑物破坏的横波马上要到了,快点作出防备。

三. 波的特征量

1.波速**u**

①概念: 振动状态传播的速度

由媒质的性质决定与波源情况无关。

②弹性媒质中u

决于媒质的弹性和惯性

模

密 度 横波

固体:
$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

柔绳:
$$u = \sqrt{\frac{1}{\lambda}}$$

 $\sqrt{\frac{T}{\lambda}}$ $\begin{cases} T:$ 绳张力 $\lambda:$ 线密度

纵波

液气:
$$u = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

2. 周期T:

一个完整的波通过波线上的某点所需的时间。

由波源决定(波源、观测者均不动时)


频率:
$$\nu = \frac{1}{T}$$

角频率:
$$\omega = 2\pi \nu$$

T、 ν 、 ω 反映了波的''时间周期''

3. 波长ル:


波线上相邻的振动状态相同的两质元间的距离。



由波源和媒质共同决定。

14 波长反映波的"空间周期"

四、波动的传播特征:



 $\Delta \phi$

15