第一章 导论

- 1.1认识热学学科
 - 1° 研究对象、特点、层面

 - (2) 特点 物质由大数粒子组成

单个粒子: 微观描述

大数粒子: 宏观描述

(3)层面

运动形式	学科	层面
机械运动	力学	宇观宏观
热运动	热学	分子原子
电磁运动	电磁学	电子
原子核内运动	光学	原子核内

2° 描述方法

(1) 微观方法(统计物理学方法)

力学+统计学→微观量与宏观量关系

(2) 宏观方法(热力学方法)

实验推理→{物体宏观性质间关系 能量转化的规律: 数量、方向、限度

3° 热学的地位

普遍性: 热力学无需模型支撑


相关性: 触角延伸到科学的所有领域


独特性: 演化物理学打破了单一的存在物理学

4° 热学的作用


培养 科学思想 素质 科学精神 科学方法











5° 热学方法

(1) 思想方法

①质疑与释疑


[Rumford对德谟克里特 热质说]


②假说与验证


[能量子假说与 光电效应验证]


③唯象与机理

[热力学与气体 分子动理论]









(2) 研究方法

- ①观察法 —发现
- ②实验法 —验证、发现
- ③抽象法 —物理抽象: [理想气体]
 - —数学抽象: [Q=ΔE+A]
- ④逻辑法 —形式逻辑



分析: 整体化解 } "元过程法"

•归纳、演绎法

归纳:个别→一般[热一律的发现]

演绎:一般→个别[理气方程在不同过程中应用]


•类比法 [与电学、力学类比]



(2) 研究方法

- ④逻辑法 —辩证逻辑
 - •逆向思维法:[例功←→热]
 - •对 称 方法:
- ⑤想象法 [例卡诺热机]







⑥能量法

[第一类永动机]

6°教学特点及要求

(1)教学特点

教:速度快、容量大、讲题少学:有预习、勤复习、多练习

热学由于其高度抽象性,

被公认为经典物理学最难学的学科分支。

只有努力,才有可能成功! 公 必要条件

(2) 学习要求

课堂学(出勤、环境、笔记);

课后思(预习、练习、复习)

独立、规范、按时完成作业

读书使人充实, 讨论使人机智, 笔记使人准确。 Reading make a full man; conference a ready man; and writing an exact man.

(3)教材与教参:

教材: 信息量大 材料丰富 习题精选

教参: 1. 李椿等, 人民教育出版社, 热学

2. 张玉民,科学出版社 中国科技大学 出版社,热学


•••

(4) 成绩评定 作业、考勤、期中、期末

如公开发表的论文(含录用通知),平时满分

E-MAIL:fangyi@ecust.edu.cn

热学内容图析



热力学基本定律与物理量

热力学第0定律

温度

热力学第1定律

能量

热力学第2定律

熵

热力学第3定律

出月


1.2热力学系统的平衡态

- 1°热力学系统[常用宏观量PVT描述]
 - (1) 概念: 热力学研究对象
 - (2) 关注点: 系统内部
- 2° 平衡态与非平衡态
 - (1) 平衡态定义

不受外界条件影响, 宏观上不随时间变化的系统状态

(2) 稳态[定(常)态]—非平衡态

有热流或粒子流时,宏观上不随时间变化的系统状态有无热流或粒子流,是系统平衡与否的判据



- (3) 热力学平衡条件
 - ①热学条件:系统内部温度处处相等
 - ②力学条件:系统内部各部分且系统与外界力学平衡 无外场时压强处处相等
 - ③化学条件: 无外场时各部分化学组成处处相同

1.3物态方程

- 1°概念 平衡态系统热学量间关系 $f_i(T_i, p_i, V_{i,m}) = 0$ 显含T
- 2° 简单固体液体的物态方程

$$f(p, V, T) = 0 \Rightarrow V = V(p, T) \Rightarrow dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT$$

$$\kappa_T \equiv \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial \boldsymbol{p}} \right)_T$$

$$\beta_{p} \equiv \frac{1}{\mathbf{V}} (\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}})_{p}$$

等压线膨胀系数
$$\alpha_p \equiv \frac{1}{l} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_p$$
 $\Rightarrow \beta_p = 3\alpha_p$

相对压强系数 $\alpha_{\mathbf{v}} \equiv \frac{1}{\mathbf{p}} \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{T}} \right)_{\mathbf{v}}$

$$\alpha_{\mathbf{v}} \equiv \frac{1}{\mathbf{p}} (\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{T}})_{\mathbf{v}}$$

$$\Rightarrow dV = -\kappa_T V dp + \beta_p V dT$$


等温体压缩系数 $\kappa_{T} \equiv \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T}$ $\Rightarrow dV = -\kappa_{T} V dp + \beta_{p} V dT$ 等压体膨胀系数 $\beta_{p} \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}$ $\Rightarrow k_{T} \approx k_{T} = \kappa_{T} V dp + \beta_{p} V dT$ $\Rightarrow k_{T} \approx k_{T} = \kappa_{T} V dp + \beta_{p} V dT$ $\Rightarrow k_{T} \approx k_{T} = \kappa_{T} V dp + \beta_{p} V dT$

$$\Rightarrow \beta_p = 3\alpha_p$$

[讨论题] 水银的体膨胀系数1.8×10-4/°C, 铝的线膨胀系数2.3×10-5/°C, 求溢出的水银

解: 溢出水银△V

$$egin{aligned} \Delta oldsymbol{V} &= oldsymbol{V}_{ ext{th}} - oldsymbol{V}_{ ext{H}} \ oldsymbol{V}_{ ext{th}} &= oldsymbol{V}_{0} (oldsymbol{1} + eta_{P} \Delta oldsymbol{T}) \ oldsymbol{V}_{ ext{H}} &= oldsymbol{V}_{0} (oldsymbol{1} + oldsymbol{3} lpha_{P} \Delta oldsymbol{T}) \end{aligned}$$



$$\Rightarrow \Delta V = V_0(\beta_P - 3\alpha_P) \Delta T = 6.7 \times 10^{-2} ml$$

[问 题]温度升高,铝的容积会不会变小?

[讨论题] 已知某物质 β_p =3AT³/V, κ_T =B/V 确定其状态方程 (A, B为常数)

解:
$$\beta_{p} \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \equiv \frac{3AT^{3}}{V}$$
$$\kappa_{T} \equiv \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T} = \frac{B}{V}$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} = 3AT^{3}$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T} = -B$$

$$\therefore dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp = 3AT^3 dT - Bdp$$


$$\rightarrow V + Bp - \frac{3}{4}AT^4 = 常量$$

理想气体的物态方程

FangYi

(1) 气体的实验定律 —玻意耳定律

p→0, 非极端T的气体, 物态方程趋同 一定量,温度一定的气体: pV≈c 压强 $\rightarrow 0$ 的气体称为理想气体: $pV \propto T$



(2) 理气物态方程

一定量
$$pV/T = const. \Rightarrow p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2 = \cdots = p_0V_0/T_0$$

标况: $1atm, 273.15K$,体积为 $22.4 \times 10^{-3} m^3 / mol$

1mol
$$pV_m/T = 1.013 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3}/273.15 = 8.31 \equiv R$$

$$|| \frac{pV}{T} = vR = \frac{m}{M_m} R||$$
 满足克氏方程气体称为理气

(3) 理气物态方程另一种形式

$$p = \frac{U}{V}N_A(R/N_A)T = nkT$$

 $k=R/N_A=1.38\times 10^{-23} J/K$ — 玻尔兹曼常数

(4) 混合理气物态方程

混合理气:
$$V_1 = V_2 = \cdots \equiv V$$

$$T_1 = T_2 = \cdots \equiv T$$

$$\sum_{i} p_i V = \sum_{i} \upsilon_i RT \Rightarrow pV = \sum_{i} \upsilon_i RT$$

$$\sum_{i} p_i = \sum_{i} n_i kT \Rightarrow p = \sum_{i} n_i kT$$

混合理气分压定律: $p = \sum p_i$

$$oldsymbol{p} = \sum_i oldsymbol{p}_i$$

【例题1】左开右闭圆柱形管充有压强po的空气, 温度从左到右均匀升高,现封闭左端, 使整体温度降至100K,求最后管中P

元分析法: 分析综合法

解:
$$P = nkT$$


$$n = N / (LS)$$

$$\int_0^N dN = \int_0^L n'Sdx$$

$$P_0 = n'kT'$$

$$\frac{T' - T_1}{x} = \frac{T_2 - T_1}{L}$$

$$\Rightarrow P = 0.125P_0 \ln 5$$



【例题2】AB储有同种气体,求活塞打开后压强p

状态方程与研究对象

 $P_1 = 0.0533MPa$ $P_2 = 0.02MPa$


解:
$$(V_1 - \Delta V) = PV_1$$
 原A中 $V_1 - \Delta V$
后B = 原B + 原A中 ΔV 量 $PV_2 - P_2V_2 - P_1\Delta V \rightarrow P - P_1V_1T_2$

$$\frac{PV_2}{RT_2} = \frac{P_2V_2}{RT_2} + \frac{P_1\Delta V}{RT_1} \Rightarrow P = \frac{P_1V_1T_2 + P_2V_2T_1}{V_1T_2 + V_2T_1}$$

【讨论】以原A中V1为研究对象

$$\frac{\boldsymbol{P_1}\boldsymbol{V_1}}{\boldsymbol{R}\boldsymbol{T_1}} = \frac{\boldsymbol{P}\boldsymbol{V_1}}{\boldsymbol{R}\boldsymbol{T_1}} + \frac{(\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P_2})\boldsymbol{V_2}}{\boldsymbol{R}\boldsymbol{T_2}} \quad \checkmark \quad \underline{\phantom{\boldsymbol{P}\boldsymbol{P_2}\boldsymbol{P$$

v式整理:
$$\frac{P_1V_1}{RT_1} + \frac{P_2V_2}{RT_2} = \frac{PV_1}{RT_1} + \frac{PV_2}{RT_2}$$



t₁=100°C t₂=-20°C

以AB为研究对象

21

【例题3】已知 P_0 , ρ , $T=T_0+kx$, 气柱高远小于

外压强折合水柱高,求浮沉子下沉v与x关系

解:
$$m\ddot{x} = mg - \rho gV$$

$$mg = \rho g V_0$$

$$\frac{\boldsymbol{P}_{0}\boldsymbol{V}_{0}}{\boldsymbol{T}_{0}}=\frac{\boldsymbol{P}\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{T}}$$

$$\boldsymbol{P} = 2\boldsymbol{P}_0 + \rho \boldsymbol{g} \boldsymbol{x}$$

$$T = T_0 + kx$$

$$v = \sqrt{2(g - \frac{P_0 k}{\rho T_0})x - \frac{2P_0 \rho T_0 g - 4P_0^2 k}{\rho^2 g T_0}} \ln(1 + \frac{\rho g x}{2P_0})$$

$$\ddot{x} = \frac{\rho g}{m} \left[V_0 - \frac{P_0 V_0 (T_0 + kx)}{T_0 (2P_0 + \rho gx)} \right]$$

$$\ddot{x} = \frac{dv}{m} \left[V_0 - \frac{P_0 V_0 (T_0 + kx)}{T_0 (2P_0 + \rho gx)} \right]$$


$$\ddot{x} = v \frac{dv}{dx}$$


 $\int_{0}^{v} 2v dv = \int_{0}^{x} 2[g - \frac{P_{0}g(T_{0} + kx)}{T_{0}(2P_{0} + \rho gx)}]$

FangYi

1.4热力学第零定律与温度

1°热力学第零定律





实验表明:

若A、C热平衡 }→A与B必然热平衡 B、C热平衡 }

2°温度 互为热平衡的多个系统,必具有某种 共同的宏观性质,将此定义为温度。

3°温标 一套具体给出温度的方法

(1) 经验温标

温标制定的步骤	示例1	示例2
1st选测温物质	水银	铂
2nd选测温参量	水银高度	铂的电阻
3rd定定标方程	h=kt	$R(t) = a + bt + ct^2$

简单的定标方程 T(x) = ax

温度计与水三相点平衡测温参量为X3

$$a = 273.16 / x_3$$

由于液体、固体温度计测温范围的限制。 必须寻求测温范围大的温度计-气体温度计 (2) 理气温标 -为避免温标与测温气体种类

气体对温度的敏感与液体不同,不仅表现在v随 T的变化,还表现在p随T的变化,气体温度计必须固 定一个物理量,用另一个物理量测温。

$$T(x) = 273.16 \frac{x}{x_3}$$
 定压气体温度计 $\Rightarrow T(V) = 273.16 \frac{V}{V_3}$ 定容气体温度计 $\Rightarrow T(p) = 273.16 \frac{p}{p_3}$

无论何种气体, 也无论定容还是定压气体温度计压强趋于零时, 测得的温度值差别将完全消失即 $T = \lim_{n \to \infty} T(p) = \lim_{n \to \infty} T(V)$ 理气温度计测温范围 $0.5 \sim 1200$ K.

(3) 热力学温标-最基本、最理想的温标

理气温标仍依赖气体共性, 开尔文在热二律基础上 提出与测温物质性质无关的温标—热力学温标

开氏温标是根据卡诺循环定出来的, 以卡诺 循环的热量作为测定温度的工具, 即热量起着测 温质的作用。卡诺循环描绘了理想热机的基本图 像,它象迷雾中的灯塔,给出了热机效率的上限。

理论可证, 理气温标与热力学温标描述完全一致 热力学温标正是通过理气温标实现的 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

按依据的原理命名 按测温物质命名

(4) 国际温标


实际测量中气体温度计(理气温标与热力学温标的载 体)不仅很难达到高精度,而且对高温测量也无能为力 气体温度计是实现热力学温标的重要手段,为克服各 国不统一的混乱局面,国际计量委员会提出协议温标 协议温标:要求使用方便,易实现,无限趋于热力学温标 国际温标(ITS90)规定: 热力学温度T为其基本温标 大小: 水的三相点温度的 $\frac{1}{273.16}$ = 1K 单位: 开尔文K

协议温标的本质:以热力学温度为标准而制定的, 是热力学温度的一种近似.


(5) 常用温标与热力学温标T换算


摄氏温度 $t_c = T - 273.15$

华氏温度
$$t_r = \frac{9}{5}T - 459.67$$









测量非常高的温度,如火炉中的温度,通常采用高温 计。使用这种类型的温度计时,通过调节流经灯丝的电流, 使其在目镜中显示的亮度与火炉中的亮度一致时,用仪表 测量电流,这时刻度盘指示的就是对应的火炉中的温度。



療験双金属片 48 68

在这种温度计中, 钢片和钢片被固定在一起形成一 个双金属片。把这个双金属片卷成一卷并且一端固定。当 温度升高时。钢比钢膨胀得多, 金属片轻微仲履, 驱动指 针统温度食移动。 持恒温。

根据这种原理制作的温度计中,双金属片呈螺旋状,其一端固定。当双金属片受热时会产生轻微的伸展,从而驱动指针转动并指向已经较准的温度刻度。

其他类型砂塩度计

理论上,任何物质的随温度 而改变的物理属性都可以被应用 并制成温度计。例如,在温差电偶 温度计中,四根不同的金属经连接 在一起形成工作端,另两端与测

▽有粉调温装置

这个电子调温器中对温度最敏感 的部分是在侧中心的螺旋双金属片。当 温度升高时它受线并轻假地伸展,直到 融及一个开关。从而关闭加热电流。



1.5物质的微观模型

1° 物质由大数分子组成

实验表明: 宏观物体不连续, 由大数分子原子组成

- 2° 分子热运动
 - (1) 分子热运动例证
 - ①扩散 浓度不均匀,分子热运动存在于固液气体中
 - ②布朗运动

宏观微粒在液体中无规则运动源于液体大量分子 永不停息的无规则运动,T越高,运动越剧烈。

一切热现象都是大量分子热运动的宏观表现。

(2) 分子热运动必然现象

涨落现象:偏离统计平均值的现象

绝对方均根偏差:
$$\sqrt{\Delta N^2}$$

相对方均根偏差:
$$\frac{\sqrt{\Delta N^2}}{N} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

表示随机变量在均值附近散开分布的程度,亦称涨落 涨落现象与大数粒子数关系: 粒子数越少, 涨落越明显 涨落现象示例: 扭摆、热噪声、天空的色彩

3° 分子间的作用力

(1) 作用力

(2) 分子力与热运动

分子力: 使分子在一定范围聚集, 形成一定形态

热运动:破坏这种形态 T^{\uparrow} ,热运动加剧,固 \rightarrow 液 \rightarrow 气

1.6理气的微观描述

1°理气的微观模型

(1) 分子大小<<分子间距

①标况理气单位体积分子数n₀-洛喜密脱常数

$$n_0 = \frac{6.02 \times 10^{23}}{22.4 \times 10^{-3}} = 2.7 \times 10^{25} / m^3$$

②标况理气分子平均间距 $\bar{L} = (\frac{1}{n_0})^{\frac{1}{3}} = 3.3 \times 10^{-9} m$

③液氮分子半径

77K, 0.1Mp

$$\frac{1}{n} = \frac{4}{3}\pi r^{3}$$

$$n = \frac{\rho}{\mu}$$

$$\mu = \frac{M_{m}}{N}$$

$$\rho = 0.8 \times 10^{3} \text{SI}$$

$$\Rightarrow r = \left(\frac{3M_{m}}{4\pi\rho N_{A}}\right)^{\frac{1}{3}} \Longrightarrow r = 2.4 \times 10^{-10} \text{m}$$
35

- (2) 分子是完全弹性的小球
- (3) 除碰撞外, 分子不受任何外力作用

2°理想气体的统计假设(无外场平衡态气体)

- (1) 容器中空间任一点分子数密度n相同
- (2) 向各个方向运动的分子数相同
- (3) 每个分子向各个方向运动的几率相同

$$\overline{\boldsymbol{v}_{x}} = \overline{\boldsymbol{v}_{y}} = \overline{\boldsymbol{v}_{z}} = \boldsymbol{O} \quad \overline{\boldsymbol{v}_{x}^{2}} = \overline{\boldsymbol{v}_{y}^{2}} = \overline{\boldsymbol{v}_{z}^{2}} = \overline{\boldsymbol{v}^{2}} / 3$$

3°单位时间碰在单位面积器壁上的平均分子数Γ


Δt内向ΔA碰的分子数位于图示立方体内

$$\Delta N = [(\overline{v}\Delta t)\Delta A]\frac{n}{6}$$

$$\Gamma = \frac{\Delta N}{\Delta t \Delta A}$$

$$\Rightarrow \Gamma = \frac{nv}{6}$$

严格理论证明得: $\Gamma = \frac{nv}{4}$



【例题4】容器气体p,V,T,M_m均已知. 若可通过器壁小孔A逸出,求分子数减半需时?

解:
$$\Gamma = \frac{n\overline{v}}{6}$$

$$\Gamma = -\frac{dN}{dtdA}$$

$$\Rightarrow \int_{0}^{t} \frac{A\overline{v}}{6V} dt = \int_{N_{0}}^{N_{0}/2} -\frac{dN}{N}$$

$$n = \frac{N}{V}$$

$$\Rightarrow t = \frac{6V}{A\overline{v}} \ln 2$$

4°理气压强公式

(1) 推导

分子i与器壁S碰一次动量增量:


$$\Delta \boldsymbol{p} = -\mu \boldsymbol{v}_{ix} - \mu \boldsymbol{v}_{ix} = -2\mu \boldsymbol{v}_{ix}$$

分子i碰一次对器壁冲量: $I = 2\mu v_{ix}$ 分子i每秒对器壁冲量

$$\bar{f} = 2\mu v_{ix} / \frac{2l_1}{v} = \mu v_{ix}^2 / l_1$$

N个分子平均冲力 $\bar{F} = \sum_{i}^{N} \mu v_{ix}^2 / l_1$

压强
$$p = \bar{F}/S = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mu v_{ix}^2 / l_1}{l_2 l_3} = \frac{N}{l_1 l_2 l_3} \mu \sum_{i=1}^{N} \frac{v_{ix}^2}{N} = n \mu v_x^2$$



(2) 数学表达式

$$p = \frac{1}{3}n\mu \overline{v^2} = \frac{2}{3}n\varepsilon_k$$

n为分子数密度; μ 为分子质量; $\overline{\varepsilon_k}$ 为分子平均平动动能

- (3) 说明
 - ①p是统计结果,对单个分子无压强概念
 - ②单个分子行为遵循力学规律; 大量分子行为遵循统计规律
 - ③统计方法是联系宏观量与微观量、 机械运动与分子热运动的桥梁

5°温度的微观意义

(1) 微观意义

揭示温度(宏观量)与分子平均平动动能(微观量)关系

①数学表达式

- ②微观意义:温度微观本质是分子平均平动动能的量度
- (2) 说明 ①T对大量分子统计而言, 对单个分子无温度概念
 - ②分子热运动永不停息→不可能使物体冷到0°K

③ 方均根速率
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \leftarrow \begin{cases} \overline{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}\mu\overline{v^2} \\ \overline{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT \end{cases}$$

FangYi

【例题5】密闭容器饱和水蒸汽,汽化热2.25×106J/Kg

- (1)估算每秒碰到单位面积水面上的分子数
- (2)碰到水面凝为水,每秒从单位面积水面逸出分子数
- (3)比较水分子逸出所需能量与其平均平动动能

解:(1)
$$\Gamma \approx \frac{n\overline{v}}{6}$$
 $n = \frac{p}{kT}$ $\Rightarrow \Gamma \approx 2.4 \times 10^{27} / m^2 \cdot s$ $0.101 MPa$ $v \approx \sqrt{v^2} = \sqrt{3RT / M_m}$

(2)饱和水蒸汽动态平衡特点-

(3)
$$\overline{\varepsilon}_{k} = \frac{3}{2}kT$$
 $\Rightarrow \overline{\varepsilon}_{k} = 7.7 \times 10^{-21}J$ 汽化热两用途 $\overline{\varepsilon}_{\underline{u}} = L/N$ $\Rightarrow \overline{\varepsilon}_{\underline{u}} = 6.7 \times 10^{-20}J$ 等压膨胀做功 $N = (m/M_{m})N_{A}$

1.7真实气体的物态方程 1°分子作用力曲线与势能曲线

(1) 分子作用力曲线

$$r=r_0$$
 引=斥 $F=0$ $r< r_0$ 引<斥 $F=F_{fr}$

 $r\to 0$,斥力迅速↑


$$r > r_0$$
 引 $>$ 斥 $F = F_{\parallel}$ $r > R_0 = kr_0$ 引力 $\rightarrow 0$ $E_p(r)$

(2) 分子互作用势能曲线

$$F = \frac{dE_p}{dr} \begin{cases} r < r_0 & F > 0 & k < 0 \\ r = r_0 & F = 0 & k = 0 \\ r > r_0 & F < 0 & k > 0 \end{cases}$$


$$r > r_0 & F < 0 & k > 0$$

$$r \rightarrow \infty & F \rightarrow 0 & k \rightarrow 0$$




2°分子的有效直径

(1) 用分子势能曲线解释分子对心碰撞∞-气体



d:分子碰撞的有效直径 $t \uparrow \rightarrow E_{k0} \uparrow \rightarrow r$ 轴上移 $\uparrow \rightarrow d \downarrow$

 r_o :两分子刚接触其质心间距,称为分子直径 r_o 与t无关



3°范德瓦耳斯方程

- (1) 范氏气体模型 (接近真实气体)
 - ①考虑分子本身体积
 - ②考虑分子间相互作用
- (2)分子体积引起理气方程的修正

1mol理气: pVm=RT p:实测压强


 V_m : 1mol气体分子自由活动空间的体积(容器容积)

1mol真实气体:

分子自由活动空间的体积为 V_m -b $\Rightarrow p = \frac{RT}{V_m - b}$ b是气体无限压缩所达到的最小体积

可证是所有分子固有体积的4倍

(3) 再考虑分子间引力引起理气方程的修正



 \vec{f} 使分子碰壁冲量 \downarrow $\rightarrow p < \frac{RT}{V_m - b}$ $\diamondsuit: p = \frac{RT}{V - b} - p_i$ 内压强修正

表面层范围内每个分子对器壁冲力减小:

- ①表面层内分子浓度越高,压强减小越大 $\rightarrow p_i \propto n_{\bar{z}}$
- ②撞向器壁分子数密度越高,压强减小越大 $-p_i \propto n_{\pm}$


$$n_{k} = n_{i} = n$$
 $p_{i} \propto n^{2} \propto \frac{1}{V_{m}^{2}}$
 $p_{i} = \alpha/V_{m}^{2}$
 $n_{k} = n_{i} = n$
 $p_{i} = \alpha/V_{m}^{2}$
 $p_{i} = \alpha/V_{m}^{2}$

$$(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2})(V_{\rm m} - b) = RT$$

$$(p+\frac{a}{(V/\upsilon)^2})(V/\upsilon-b)=RT$$

(4) 总结

范德瓦耳斯方程是所有真 实气体方程中最简单、使用最 方便的一个



Johannes van der Waals 1937-1923

范德瓦耳斯方程物理图像十分鲜明,它能同时描述气体,液体及气液相互转变的性质,也能说明临界点的特征,从而揭示相变与临界现象的特点。

范德瓦耳斯是20世纪十分热门的相变理论的创始人,他于1910年获诺贝尔物理学奖。