热力学第二讲

12.3 绝热过程

绝热过程方程 绝热过程的功 绝热线与等温线比较 多方过程

12.4 循环过程 正循环效率 逆循环致冷系数 卡诺循环

§ 12.3 绝热过程 (Adiabatic process)

一条统和外界无热量交换 如何实现绝热过程?



- 1、绝热壁隔开系统和外界(杜瓦瓶)
- 2、过程很快,系统来不及与外 界进行显著的热交换。
- 例. 内燃机气缸内气体的膨胀、压缩; 空气中声音传播引起局部膨胀或压缩。

一、理想气体准静态绝热过程

热传导时间 > 过程时间 > 驰豫时间

绝热

准静态

1、准静态绝热过程方程

(1) 状态方程: $PV = \nu RT$

(2) 过程方程: $PV^{\gamma} = C_1$ (泊松公式)

 γ — 比热比 $TV^{\gamma-1}=C_2$, $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C_3$

绝热过程方程推导

特征:
$$Q=0$$
, $dQ=dE+pdV=0$ $pdV=-dE$

$$pV=vRT$$

$$pdV+Vdp=vRdT R R=C_P-C_V$$

$$= pdV(1-\gamma)=-\frac{pdV}{C_V}(C_P-C_V)$$

$$\gamma pdV+Vdp=0 \gamma=C_P/C_V$$

$$\frac{dp}{p}+\gamma\frac{dV}{V}=0 pV^{\gamma}=常量$$

$$pV^{\gamma}$$
 = 常量 (1)

将pV/T=常量代入

$$V^{\gamma-1}T = 常量 (2)$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=常量 (3)$$


理想气体的准静态绝热过程方程

二、准静态绝热过程的功

$$pV^{\gamma} = C = p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = C \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV$$

$$= C \frac{1}{-\gamma + 1} V^{-\gamma + 1} \Big|_{V_1}^{V_2}$$



$$A = \frac{1}{\gamma - 1} \left(p_1 V_1 - p_2 V_2 \right) \qquad \mathbf{Z} \mathbf{A} = -\Delta \mathbf{E}$$

$$\mathbf{Z}\mathbf{A} = -\mathbf{\Delta}\mathbf{E}$$

$$= -\frac{M}{\mu}C_V\Delta T = -\nu C_V(T_2 - T_1)$$

三、绝热线与等温线比较


① → ②

绝热过程方程
$$pV = C$$
绝热过程方程
$$pV = C$$

$$\frac{dp}{dV}\Big|_{Q} = -\gamma \frac{p}{V}$$
等温过程方程pV=C'
$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{Q} > \left(\frac{dp}{dV}\right)_{T}$$

$$\left(\frac{dp}{dV}\right) = -\frac{p}{V}$$

$$\gamma = C_{p}/C_{V} > 1$$



等温膨胀:内能不变,吸收热量全部转化为功绝热膨胀:系统绝热,减少内能以对外做功温度降低, $T_1 > T_2$, $p_1 > p_2$.

四、多方过程

理想气体的实际过程,常常既不是等温也不是绝热的,而是介于两者之间的多方过程

 PV^n =常量 $1 < n < \gamma$


n—多方指数

n=1 — 等温过程

 $n=\gamma$ — 绝热过程

n=0 — 等压过程

 $n=\infty$ — 等体过程



理想气体在各种过程中的重要公式

| 过程 | 特征 | 万桯 | 吸热Q | 作功A | 内能增ΔE |
|----|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 等体 | V=C | $\frac{p}{T} = C$ | $\nu C_V \Delta T$ | 0 | $\nu C_V \Delta T$ |
| 等压 | P=C | $\frac{V}{T} = C$ | $\nu C_p \Delta T$ | $p\Delta V$ $ u R\Delta T$ | $\nu C_V \Delta T$ |
| 等温 | T=C | pV=C | $\nu RT \ln \frac{V_2}{V}$ | A = Q | 0 |

 $pV^n = C \quad Q = \Delta E + A \frac{p_1 V_{1-} p_2 V_2}{1}$

 $\frac{p_1V_{1-}p_2V_2}{\gamma-1}$ $\nu C_V \Delta T$

 $\nu C_{\nu} \Delta T$

绝热 $\mathbf{Q}=\mathbf{0}$ $V^{\gamma-1}T=C_1$ $V^{\gamma-1}T=C_2$

热力学第二讲

15.3 绝热过程 绝热过程方程 绝热过程的功

$$egin{aligned} egin{aligned} eg$$

15.4 循环过程

多方过程

正循环效率 逆循环致冷系数 卡诺循环

$$= \frac{p_1 V_{1-} p_2 V_2}{\gamma - 1}$$


- § 15.4 循环过程
 - 一、循环过程概念
 - 循环过程---物质系统经历一系列变化过程又回到初始状态的周而复始的过程。

循环过程的特征:


工作物质 (工质) 复原, 内能不变

 $\Delta E = 0$

热机---通过循环过程不断把热转换为功的机器。




如果循环的各阶段均为准静态过程,则循环过程可用P-V图中闭合曲线表示:



正(热)循环

系统对外界做净功A

$$A = Q_{\text{W}} - Q_{\text{M}}$$




逆(致冷)循环 外界对系统做净功A

$$Q_{\mathbb{W}} = Q_{\mathbb{W}} - A$$

二、正循环的效率

工质复原内能不变


$$A = Q_1 - Q_2$$



Q₁—工作物质从高温热源吸收的热量; Q₂—工作物质向低温热源(外界环境) 放出热量的绝对值。

A一系统对外所作的净功。

效率:在一次循环中,工质对外做的净功占它总吸收,然量的百分率。



$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$


循环中各过程包括准静态和非静态过程。

逆循环的致冷系数

Q₁一工作物质向高温热源 (外界) 放热的绝对值;

Q2—工作物质从低温热源 吸收的热量。

A—外界对系统所作的净功。



逆(致冷)循环

$$A = Q_1 - Q_2$$
 致冷系数: Q_2 —追求的效果 $W = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$


三、卡诺(Carnot)循环(1824)

卡诺循环:工质只和两个恒温热库交换热量的准静态循环。


按卡诺循环工作的热机——卡诺热机







卡诺循环的效率



①→② 等温膨胀 从高温热库吸热

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

③→④ 等温压缩

向低温热库放热绝对值

$$Q_2 = vRT_2 \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right)$$

$$P \qquad Q_{1} = \nu R T_{1} \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$

$$Q_{1} = V R T_{1} \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$

$$Q_{1} = V R T_{1} \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$

$$A_{23} = -A_{14} = -\Delta E_{23}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right)$$

2→3 绝热膨胀

$$T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}$$

(4)→(1) 绝热压缩

$$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_4^{\gamma-1}$$

因此 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

说明:

·卡诺热机的效率只由高温热源和低温热源的温度决定. T_2

 T_1 \uparrow η

 T_1 不可能无限制地提高, T_2 也不可能达到绝对零度,因而热机的效率总是小于1。

例. 热电厂

$$T_1 = 580^{\circ} \text{C}, T_2 = 30^{\circ} \text{C}$$

按卡诺循环计算:

$$\eta_C = 64.5\%$$




实际最高效率: 36% 发电机 冷凝塔

原因:非卡诺循环、耗散(摩擦等)

卡诺致冷循环

将待冷却物体作为低温热源, 反向进行热机循环, 可实现致冷循环。





$$Q_1 = vRT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$P_1 = vRT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$P_2 = \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$P_3 = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$P_4 = \frac{Q_2}{T_1 - T_2}$$

 $Q_2 = vRT_2 \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right)$ 冰箱外 高温热库T₁ 低温热库T2 冷冻室

例12.7: 一卡诺机工作于27°C与127°C两热源之间,若从高温源 T_1 吸热3000J,可对外做功多少?若要从低温热源 T_2 吸热3000J,需做功多少?

解:第一过程为正循环

$$\eta = \frac{A_1}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273 + 27}{273 + 127} = \frac{1}{4} = 25\%$$

$$A_1 = \eta Q_1 = \frac{Q_1}{4} = 750J$$
第二过程为逆循环 $w = \frac{Q_2}{A_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 3$

$$A_2 = \frac{Q_2}{w} = \frac{3000}{3} = 1000J$$

例:如图所示,ABCDAEFDA为某种一定量的理想气体进行的一个循环过程,它是由一个卡诺正循环ABCDA和一个卡诺逆循环AEFDA组成.已知等温线温度比 $T_1/T_2=4$,卡诺正、逆循环曲线所包围面积大小之比为 $S_1/S_2=2$.求循环ABCDAEFDA的效率?

 $\partial Q_1 = Q_2$ 分别为ABCDA循环中系统吸的热与放的热量绝对值, $Q'_1 = Q'_2$ 分别为AEFDA循环中系统放的热与吸的热量绝对值, $Q_2 = T_2$ $Q'_2 = T_2$


$$T_1 / T_2 = 4$$

 $S_1 / S_2 = 2$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \frac{Q_2'}{Q_1'} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$Q_1 - Q_2 = S_1$$

 $Q_1' - Q_2' = S_2$




例12.5 奥托循环(汽油机循环)

- 1) 吸气过程(1—a)
- 2) 压缩 (a—b绝热压缩)
- 3)点燃(b—c等体过程)

膨胀(c—d绝热膨胀过程)

4) 排气 (d—a—1)



理想汽油内燃机循环过程

奥托循环的效率

a—b绝热压缩

$$Q=0;$$

b—c等体升压

$$Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2)$$


c—d 绝热膨胀

$$Q=0;$$

d—a等体降压

$$Q_2 = \nu C_V (T_4 - T_1)$$

$$A=Q_1-Q_2$$



$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$T_2 V_2^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1}$$

$$T_3 V_2^{\gamma - 1} = T_4 V_1^{\gamma - 1}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}$$


$$\therefore \eta = 1 - 1/(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma - 1} = 1 - \frac{1}{\delta^{\gamma - 1}}$$
 绝热压缩比

例: 逆向斯特林循环

1—2等温压缩
$$Q_1 = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

2—3等体降压

$$Q_1' = \nu C_V (T_1 - T_2)$$



3—4等温膨胀
$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

4—1等体升压 $Q_1' = \nu C_V (T_1 - T_2)$

$$A = Q_1 + Q_1' - (Q_2 + Q_2') = Q_1 - Q_2$$

$$Q_{1} = vRT_{1} \ln \frac{V_{1}}{V_{2}}$$

$$Q_{2} = vRT_{2} \ln \frac{V_{1}}{V_{2}}$$

$$W = \frac{Q_{2}}{A} = \frac{Q_{2}}{Q_{1} - Q_{2}} = \frac{T_{2}}{T_{1} - T_{2}}$$

$$V_{2}$$

$$V_{1}$$

一般 T_1 为环境温度,取 $T_1 = 300$ K,设 $Q_2 = 100$ J

若
$$T_2$$
=100K, A=200J T_2 =1K, A=3×10⁴J T_2 =10⁻³K,A=3×10⁷J

$$T_2 \rightarrow 0, A \rightarrow \infty$$

绝对零度不能达到