第十章 电磁感应 Electromagnetic Induction 电磁场 场 Electromagnetic Field

10.2 电磁感应定律

Fundamental Law of Electromagnetic Induction

第十章 电磁感应 Electromagnetic Induction 电磁场 场 Electromagnetic Field

电磁感应现象是电磁学中最重大的发 现之一。它揭示了电与磁相互联系和转化 的重要规律。电磁感应现象的发现在科学 上和技术上都具有划时代的意义,丰富了 人类对电磁现象本质的认识,推动了电磁 学理论的发展, 在实践上开拓了广泛的应 用前途。

、电磁感应现象

奥斯特在1820年发现的电流磁效应,使整个科学界受到了极大的震动,它证实电现象与磁现象是有联系的。

- 1) 既然电能生磁,那么,磁是否能生电呢?
- 2) 如果磁能生电,那么,怎样才能实现呢?


法拉第经过十年的不懈 努力终于在1831年发现了

一一一电磁感应现象。



法拉第(Michael Faraday)


实验与探究1



现象:

- 1) 当条形磁铁插入螺线管或从螺线管中抽出时, 灵敏检流计的指针偏转, 说明闭合回路中产生了电流。
- 当条形磁铁与螺线管保持相对静止时,
 灵敏检流计的指针不偏转,说明闭合回路中没有电流。

实验与探究 2




现象: 1) 开关接通或断开瞬间,

2) 开关接通,变阻器滑片不动,

3) 开关接通,变阻器滑片移动,

偏转产生电流不偏转无电流偏转产生电流

实验与探究3



现象: 将闭合导体回路(abcd)置于恒定磁场中, 当导体棒在导体轨道上切割磁感应线滑行时, 回路内出现了电流。

结论: 当通过闭合导体回路所包围的面积的磁通量 发生变化时,不管这种变化是由于什么原因 所引起的,回路中就会产生电流。

这一现象被称为:

电磁感应现象 Electromagnetic induction

电磁感应现象中产生的电流称为:


感应电流 Induction current,

相应的电动势称为:

感应电动势 Induction Electromotive Force •

二、楞次定律

回路中感应电流的方向,总是使它自己所激发的 磁场去阻碍或抵偿引起感应电流的磁通量的改变。



楞次定律是能量守恒定律在电磁感应中的体现

三、法拉第电磁感应定律

1、电磁感应定律

感应电动势的大小与穿过回路的磁通量随时间的变化率成正比。

$$\varepsilon_i \propto \frac{d\Phi_m}{dt} \longrightarrow \varepsilon_i = -k \frac{d\Phi_m}{dt},$$

国际单位制
$$k=1$$
 \mathcal{E}_i 伏特 Φ 事伯

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

三、法拉第电磁感应定律

感应电动势的大小与穿过回路的磁通量随时间的变化率成正比。

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta \ dS$$
$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

- 1) 只要磁通量发生变化就会产生感应电动势;
- 2) 要形成感应电流 除磁通量发生变化外, 还要有闭合导体回路;
- 3) 负号是楞次定律的数学表达。

N匝线圈串联时的法拉第电磁感应定律

N匝线圈串联时的法拉第电磁感应定律


$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

磁通链数:
$$\Psi = \sum_{i=1}^{N} \Phi_{mi}$$

N匝密绕相同线圈串联组成回路

$$\Psi = N\Phi_m$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{\mathrm{d} \Phi_m}{\mathrm{d} t}$$



2、感应电动势的计算

步骤:

- 1) 确定回路所在空间的磁场的分布;
- 2)选择回路的绕行方向,所围曲面 的正法向方向与回路绕行方向 满足右手螺旋法则;

 $\frac{dS}{n}$

- 3)计算回路所围曲面的磁通量 Φ_m ;
- 4) 根据电磁感应定律: $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, 计算感应电动势。

 $\varepsilon_i > 0$ 时,电动势的方向与回路绕行方向相同。

 ε_i <0 时,电动势的方向与回路绕行方向相反;


例10-1: 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ ($\omega \setminus I_0$ 为常数), 近旁共面有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的单匝矩形线圈abcd, ab边距直导线的距离为r,求矩形线圈中的感应电动势。

解: 当i>0时,设电流方向如图 建立坐标系Ox如图,

$$x$$
处的磁感应强度为: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$, 方向 \otimes

设回路L绕行方向为顺时针方向,

如图取: $dS=l_2dx$, 方向




$$\Phi_{m} = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{r}^{r+l_{1}} \frac{\mu_{0}i}{2\pi x} l_{2} dx = \frac{\mu_{0}I_{0}l_{2}}{2\pi} (\sin \omega t) \ln \frac{r+l_{1}}{r}$$

例10-1: 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ ($\omega \setminus I_0$ 为常数), 近旁共面有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的单匝矩形线圈abcd, ab边距直导线的距离为r,求矩形线圈中的感应电动势。

解: 根据法拉第电磁感应定律:

$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{m}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2\pi}l_{2}\omega(\cos\omega t)\ln\frac{r+l_{1}}{r}$$

- 1) 当 $\cos \omega t > 0$ 时, $\varepsilon_i < 0$ 感应电动势方向为逆时针方向
- 2) 当 $\cos \omega t < 0$ 时, $\varepsilon_i > 0$ 感应电动势方向为顺时针方向



例10-2: 一长直导线通以恒定电流 I, 近旁共面有一个边长分别为 l₁和 l₂的单匝矩形线圈 abcd, 若线圈垂直于导线以速度 o 向右匀速平移, 当ab边与长直导线的距离为 r 时, 求矩形线圈中的感应电动势。

 \mathbf{m} : 建立坐标系Ox如图,t时刻,

设ab边与长直导线的距离为 x_0 ,

$$x$$
处的磁感应强度为: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

取顺时针方向为回路的绕行方向,

如图取: $dS=l_2dx$ 方向 \otimes

$$\Phi_{m} = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{x_{0}}^{x_{0}+l_{1}} \frac{\mu_{0}I}{2\pi x} l_{2} dx = \frac{\mu_{0}I}{2\pi} l_{2} \ln \frac{x_{0}+l_{2}}{x_{0}}$$

例10-2: 一长直导线通以恒定电流 I ,近旁共面有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的单匝矩形线圈abcd,若线圈垂直于导线以速度 \overline{v} 向右匀速平移,当ab边与长直导线的距离为r 时,求矩形线圈中的感应电动势。

解: 根据法拉第电磁感应定律:

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt} = \frac{\mu_{0}Il_{1}l_{2}}{2\pi x_{0}(x_{0} + l_{1})} \frac{dx_{0}}{dt} = \frac{\mu_{0}Il_{1}l_{2}v}{2\pi x_{0}(x_{0} + l_{1})}$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} x_{0} = r \text{ iff}, \quad \varepsilon_{i} = \frac{\mu_{0}Il_{1}l_{2}v}{2\pi r(r + l_{1})}$$

 $\varepsilon_i > 0$, 感应电动势方向为顺时针方向