第九章 恒定磁场

主要内容

- 9.1: 恒定电流 磁场
- 9.2: 毕奥-萨伐尔定律
- 9.3/4: 磁场的高斯定理 安培环路定理
- 9.5: 带电粒子在电场和磁场中的运动
- 9.6: 载流导线在磁场中所受的力
- 9.7: 磁介质及磁化微观机制
- 9.8: 介质中的安培环路定理

9.1 恒定电流 磁场

9.1 恒定电流 磁场

一、电流的分类

- 1. 传导电流: 带电粒子在导体中作定向运动
- 2. 运流电流: 带电物体作机械运动等效的电流
- 3. 位移电流: 变化的电场产生的电流

二、传导电流

1. 电流强度 I: 单位时间内通过某一截面的电量

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \qquad \Longrightarrow \qquad I = \frac{dq}{dt}$$


注意: I 是标量

规定: I的方向


电流强度的定义对运流电流同样适用

例: 电量为q的点电荷作圆周运动,其运流电流大小为

$$I = \frac{q}{T} = \frac{qv}{2\pi r}$$



2. 宏观电流与微观载流子间的关系



电流元 $Idar{l}$

 q — 每个载流子电荷

 v̄ — 载流子定向移动速度

 n — 载流子的浓度


$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{nsdlq}{dl/v} = qnvs$$

3. 电流密度: \vec{j}

单位时间内通过单位横截面积的电荷量,其方向为该点处正电荷的运动方向。

$$\vec{j} = \lim \frac{\Delta q}{\Delta t \Delta S_{\perp}} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{e}_{v}$$

对任意小面元 $d\vec{S}$ $dI = j dS_{\perp} = \vec{j} \cdot d\vec{S}$




对任意曲面S:

$$I = \int_{S} \vec{j} \cdot \mathbf{d} \, \vec{S}$$

三、恒定电流

1. 连续性方程 ——电荷守恒定律

$$\oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq_{|\gamma|}}{dt}$$



单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷,等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量。

2. 恒定电流条件


电流进多少,出多少

$$\frac{\mathbf{d}\,\mathbf{q}_{|\mathsf{h}|}}{\mathbf{d}\,\mathbf{t}} = \mathbf{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \oint_{s} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \oint_{s} dI = 0$$


2. 恒定电流条件 电流进多少,出多少

$$\frac{\mathbf{d}\,\boldsymbol{q}_{|\mathcal{A}|}}{\mathbf{d}\,\boldsymbol{t}} = \mathbf{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \oint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} dI = 0$$

应用:基尔霍夫定律(节点定律)



四、电动势 (electromotive force, emf)




非静电力:在电源内部能反抗静电力,把正电荷从负极搬运到正极的力。

非静电场场强
$$\vec{E}_{k} = \frac{F_{k}}{q}$$

电源: 提供非静电力的装置。

本质: 其他形式的能量 > 电能



电动势:将单位正电荷绕闭合回路运动一周时,非静电力所作的功。

$$\varepsilon = \frac{W}{q} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \int_{\text{in}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} + \int_{\text{out}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \qquad \qquad \because \int_{\text{out}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = 0$$

电源电动势
$$\varepsilon = \oint_{l} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} = \int_{-(in)}^{+} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$

电源电动势大小:等于将单位正电荷从负极经电源内部移至正极时非静电力所作的功.

注意: (1)电动势是标量,规定其正方向为:由电源负极经内部指向正极的方向


(2) 电动势与电势的异同


不同点: { 电势是保守场的线积分,与路径无关 电动势是非保守场的线积分,与路径有关

对电势:某点的电势或两点间的电势差对电动势:只能说某段路经上的电动势


五、磁场 (magnetic field)

- 1. 基本磁现象
- ① 磁极: N极与S极 同性相斥, 异性相吸
 - **➤** 不存在磁单极
- ② 1820年,丹麦,奥斯特发现 电流对磁铁有作用力






③ 1820年,法国,安培, 磁铁对电流的作用



④ 安培, 电流对电流相互作用



2. 磁场的本质

运动电荷在其周围空间中产生的特殊物质。

? 磁铁没有电荷运动,为什么会对外显示磁性呢?

安培提出了分子电流的假设,每个分子电流相当于一个小磁体。

定义:磁矩 $\bar{m} = IS\bar{e}_n$

其中: \vec{e}_n 与I成右螺旋


3. 磁场的对外表现


- 1) 磁场对运动电荷,或载流导线会有力的作用
- 2) 载流导体在磁场内移动时,磁场的作用力会对载流导体作功

4. 磁力的应用

- 1) 磁力起重机
- 2) 磁选矿机
- 3) 磁共振成像技术
- 4) 磁悬浮列车







5、磁场的表征——磁感应强度 (magnetic induction)

电场:

 \vec{E}

$$Q_{\rm O}$$
 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{\rm O}}$

磁场:

如何定义磁感应强度?

(1) 方法一: 小磁针

当小磁针静止时,北极的指向即为磁场的方向

不足: 只能判断方向, 不能判断大小

(2) 方法二:运动电荷

实验表明: 磁场对运动电荷的作用力与


$$q$$
, \bar{v} , \bar{B} 有关

a) 固定q和 \vec{B} , 变化 \vec{v}

7 大小不变,方向变化


$$\vec{v} / / \vec{B}$$
 $F_{\min} = 0$, $\vec{v} \perp \vec{B}$ $F = F_{\max}$

 $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时,方向不变,大小变化 $F_{\max} \propto v$



b) 固定
$$\vec{v}$$
和 \vec{B} ,变化 q $\vec{v} \perp \vec{B}$ $F_{\text{max}} \propto q$

c) 固定 $\vec{\nu}$ 和q,变化 \vec{B} 方向不变,大小变化 $F \propto B$



定义: 正电荷在磁场中运动受到的力最大时,

$$\bar{B}$$
的方向: $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$

$$\vec{B}$$
的方向: $\vec{F}_{\text{max}} \times \vec{v}$ \vec{B} 的大小: $\vec{B} = \frac{F_{\text{max}}}{av}$