
8.3 静电场中的电介质

※ 电介质

- 1、电阻率很大,导电能力很差的物质,即绝缘体。
- 2、分子中的正负电荷束 缚的很紧,介质内部几 乎没有自由电荷。





电介质的重要特性:

电致伸缩: 加交变电场 → 介质产生伸缩振动

磁致伸缩: 加交变磁场 → 介质产生伸缩振动

压电效应: 施加机械力 → 表面产生极化电荷


热释电性: 温度的变化 → 表面产生极化电荷

电光效应: 施加电场 → 晶体折射率发生变化

重要应用领域:

微电子学技术、超声波技术、电子光学、激光技术、 新材料等

※ 电介质对电场的影响



$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

实验结论:
$$U = \frac{U_0}{\varepsilon_r} \rightarrow E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$
,

 ε_r — 电介质的相对电容率(相对介电常数)


相对电容率: $\varepsilon_r \geq 1$,


电容率: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

※ 电介质分子的电结构

电偶极矩:

$$\vec{p} = q\vec{r}_0$$






电介质的分类:

有极分子 $\vec{p} = q\vec{r}_0$

无极分子 $\bar{p}=0$





甲烷

5/13


※ 电介质的极化 束缚电荷

(1) 无极分子的**位移极化** 无外电场时







(2) 有极分子的**取向极化** 无外电场时



在外电场作用下





※ 电极化强度

$$ec{P} = rac{\sum ec{p}}{\Delta V}$$


 \bar{p} : 分子电偶极矩


 σ : 极化电荷面密度

P: 电极化强度

$$P = \sigma'$$

$$P = \frac{\sum p}{\Delta V} = \frac{\sigma' \Delta S \cdot l}{\Delta S l} = \sigma'$$





※ 极化电荷与自由电荷的关系

充满 ε_r 的各向同性均匀电介质的平行板电容器


$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0},$$

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$


电介质内部的电场强度

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$



由实验:
$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$



$$\sigma' = (1 - \frac{1}{\varepsilon_r})\sigma_0,$$

$$Q' = \frac{\varepsilon_{\rm r} - 1}{\varepsilon_{\rm r}} Q_0$$

※ 电极化强度与电场强度的关系


充满 ε_r 的各向同性均匀电介质的平行板电容器

$$P = \sigma' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \sigma_0,$$

$$P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E$$

$$\vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{P} = \chi \mathcal{E}_0 \vec{E}$$
电极化率



电介质的击穿

理想电介质中没有自由电荷,但是**实际的电介质中总是存在一定的自由电荷**。可以在电场作用下产生微弱的电流。

加在电介质上的**电场强度足够大时**,**电介质中的电流迅速增加**,其绝缘性能被破坏,甚至电介质可能被烧毁。这叫**电介质的击穿**。

这是因为**电介质中的分子被电离**,产生大量自由电荷,故电介质中的电流急速增加。

几种电介质的相对介电常数与击穿电压

	相	相对介电常数		电压	
真	空	1	∞	$\times 10^6 \text{ (V/m)}$	
空	气	1.00059	3		
云	母	4~7	80~2	80~200	
纯	水	80			
电容器纸		3.7	16~4	16~40	
玻	璃	5~10	5~13		

