解限机风格 DSH 启动动画

Windows 官方桌面版安装指南 | 版本 1.4.0-mecha.3

1 注册桌面版 dsh 命令

打开 DSH，在“应用”菜单选择“管理 dsh 命令…”→“安装”。完成后新开一个 PowerShell，运行下方命令；能显示版本号再继续。

```
dsh --version
```

新版官方桌面端需使用它自带的 dsh 命令，npm 全局版不能代替。

2 完全退出 DSH

在 Windows 系统托盘中右键 DSH 图标，选择“退出”。窗口右上角的 × 可能只是隐藏窗口。

3 进入安装文件夹

完整解压分享 ZIP。在含有 TGZ 文件的文件夹地址栏输入 powershell 并按 Enter，让终端在该文件夹中打开。

4 安装插件

复制下面整条命令执行，等待安装完成。命令中的文件名需要保持原样。

```
dsh plugin --profile desktop add ".\dsh-startup-screen-1.4.0-mecha.3.tgz"
```

5 重启并检查动画

重新打开 DSH，进入“设置”→“启动动画”，勾选“启用启动动画”。如需每次显示，可将播放模式选为“每次打开都播放”，先点“保存”，再点“立即预览”检查。

首次点击或按键后开启声音。安装同名 dsh-startup-screen 时，会更新当前 profile 内的这一个插件。

问题处理与其他用法

遇到报错时，先核对命令来源、应用是否退出，以及 TGZ 文件位置。

情况	处理方式
找不到 dsh 命令	回到桌面版“管理 dsh 命令...”完成安装或修复，然后新开终端。若该菜单不存在，请先确认桌面端版本与本指南适用范围。
提示不能修改 desktop	当前可能调用了 npm 全局版 dsh。应使用官方桌面版注册的命令；回到命令管理面板检查来源和 PATH 优先级。
desktop 尚未初始化	先打开官方 DSH 并进入一次工作区，再从托盘完全退出，然后重新执行安装命令。
找不到 TGZ 文件	确认已解压外层 ZIP，终端位于含 TGZ 的文件夹，文件名与命令完全一致；不要解压 TGZ。
安装后没有出现动画	确认装入 desktop，完全退出后重开 DSH，并检查“启动动画”的启用状态。默认按会话播放；可先点“立即预览”核对。
图标静止或没有声音	系统启用“减少动态效果”时会显示静态图标。先点击或按键允许声音，再检查语音与音效开关、音量。

如果使用的是 dsh web 网页版

仅适用于你已经能正常运行 dsh web 的环境。在 TGZ 文件夹执行下方命令，完成后重启 dsh web。

```
dsh plugin --profile web add ".\dsh-startup-screen-1.4.0-mecha.3.tgz"
```

卸载桌面版插件

先完全退出 DSH，再执行：

```
dsh plugin --profile desktop remove dsh-startup-screen
```

验证范围与参考

已核对安装包的代码、素材与资源接口，尚未在其他电脑的真实 DSH 环境完成实装测试。第三方桌面壳和不同版本需按实际情况确认。

官方桌面版文档：命令注册、退出方式与插件管理

官方 CLI 文档：desktop profile 的管理边界