# 子网划分与应用实例


# 主要讲三点

- 1、IP地址及分类
- 2、子网掩码
- 3、子网划分

### 最后举例

# 一、IP地址

#### 1. IP地址的结构



#### 2. IP地址的格式

在IPv4版本中,IP地址采用32位的二进制数编码表示。为便于记忆,将每个字节分开,用点分十进制数来表达。其地址格式为:a.b.c.d

a、b、c、d这4个部分均为1个字节,取值范围为0~255。

例如: 192.168.168.15

#### 3、特殊的IP地址:

(1)回环地址 以127开头的地址(127.b.c.d)。常用127.0.0.1来作为本地回环地址。

(2) 广播地址

主机地址编码的二进制位全为1的地址即为广播地址。例如: 192.168.168.255

(3) 网络地址

主机地址编码的二进制位全为0的地址即为网络地址。例如: 192.168.168.0

### 4. IP地址的分类

	1					8	16	24		32
A类地址	0 网络地址(7位)				(7位)		主机地址(24位)			
B类地址	1	0		网	络地址	池址(14位) 主机地址(16位)				
C类地址	1	1	0			网络地址〔2	1位)		主机地址	(8位)
D类地址	1	1	1	0	組播地址					
E类地址	1	1	1	1	0	保留	地址			

#### 5. 公网地址与私网地址

可在因特网中合法使用的IP地址称为公网地址。私网地址只能在局域网中使用,不同的局域网可重复使用,以解决IPv4地址紧缺的矛盾。

规定的私网地址有:

10.0.0.0/8.

172.16.0.0/16~172.31.0.0/16、 192.168.0.0/24-

© 1999, Ciscol Sys9ns2nc. 168.255.0w/w2js4.com

## 二、子网掩码

#### 1、基本概念

子网掩码是一个应用于TCP/IP网络的32 位二进制值,它可以屏蔽掉ip地址中的一部 分,从而分离出ip地址中的网络部分与主机 部分,

基于子网掩码,管理员可以将网络进一步划分为若干子网

2、如何用子网掩码得到网络/主机地址

S1.将ip地址与子网掩码转换成二进制; S2.将二进制形式的ip地址与子网掩码做'与' 运算,将答案化为十进制便得到网络地址;

S3.ip地址的其余部分就是主机地址。

### 3、子网掩码的分类

1) 缺省子网掩码:

即未划分子网,对应的网络号的位都置1,主机号都置0。

A类网络缺省子网掩码: 255.0.0.0

B类网络缺省子网掩码: 255.255.0.0

C类网络缺省子网掩码: 255.255.255.0


2) 自定义子网掩码:

将一个网络划分为几个子网,需要每一段使用不同的 网络号或子网号,实际上我们可以认为是将主机号分 为两个部分:子网号、子网主机号。形式如下:

未做子网划分的ip地址: 网络号十主机号 做子网划分后的ip地址: 网络号十子网号十子网主机号 注: 也就是说ip地址在化分子网后,以前的主机号位 置的一部分给了子网号,余下的是子网主机号。

## 三、子网划分

- 1. 子网划分的目的 节约使用IP地址。
- 2、子网划分的方法



- 3、划分子网主要从以下方面考虑:
- i) 网络中物理段的数量(即要划分的子网数量)
  - 2的N次方-2(N是掩码被扩展的位数)
- ii)每个物理段的主机的数量
  - 2的M次方-2(M是主机地址的可用位数)



4、子网划分步骤:

S1: 确定子网数

S2: 验证主机位

S3: 确定子网地址

S4: 确定每个子网的主机地址

## 举例

某公司要对其内部网络进行VLAN划分,他们决定采用C类网络192.168.1.0/24 划分5个子网,分别用于不同的VLAN,每个VLAN能容纳主机数为:5-10台

### 解答如下:

S1:掩码向后扩展3位,可以创建6个子网

S2: 主机地址剩下5位,每个子网可以拥有

2的5次方-2, 即30台主机

## S3: 子网地址如下:

192.168.1.0/24	11000000 10101000 00000001	000 00000	源地址
255.255.255.224	11111111 11111111 11111111	111 00000	新子网掩码
192.168.1.0/27	11000000 10101000 00000001	000 00000	) 子网0
192.168.1.32/27	11000000 10101000 00000001	001 00000	子网1
192.168.1.64/27	11000000 10101000 00000001	010 00000	子网2
192.168.1.96/27	11000000 10101000 00000001	011 00000	子网3
192.168.1.128/27	11000000 10101000 00000001	100 00000	子网4
192.168.1.160/27	11000000 10101000 00000001	101 00000	子网5
192.168.1.192/27	11000000 10101000 00000001	110 00000	子网6
192.168.1.224/27	11000000 10101000 00000001 www.cisco.com	111 00000	) 子 <b>网7</b>

### S4:每个子网主机地址

子网ip地址范围(起始地址:子网地址+1;终止地址:子网地址+主机数)

### 思考:

进行子网划分后,IP地址总数没有变化,网段增加了,但是可用的IP地址减少了。

# 冲突域&广播域

#### 两者区别:

连接在一个HUB上的所有设备构成一个冲突域,同时也构成一个广播域;

连接在一个没有划分VLAN的交换机上的各个端口上的设备分别属于不同的冲突域,即每一个交换端口构成一个冲突域,但同属于一个广播域。