
Event Storming — como ler

Notação usada nos três fluxos (criação da OS, acompanhamento da OS, peças e insumos)

Elementos

Evento de domínio	Fato que aconteceu, no passado. Ex: **Orçamento aprovado**
Comando	Intenção de um ator, no imperativo. Ex: **Aprovar orçamento**
Ator	Quem dispara o comando (Cliente, Atendente, Mecânico, Sistema)
Agregado	Recebe o comando, valida as invariantes e emite o evento
Política	Reação automática: “sempre que *evento*, então *comando*”
Read model	Informação consultada para decidir ou acompanhar
Sistema externo	Integração fora do domínio (ex: e-mail)
Hotspot	Risco, regra delicada ou caso de erro

Leitura de um passo



As colunas seguem a linha do tempo, da esquerda para a direita, agrupadas em etapas (molduras tracejadas). Os nomes são os da linguagem ubíqua (docs/ddd/linguagem-ubiqua.md) e cada agregado é uma classe do código.

Event Storming — Criação da Ordem de Serviço

Do veículo chegando à oficina até o orçamento enviado ao cliente

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política | Read model | Hotspot | Sistema externo



- Contextos: Clientes e Veículos (Customer, Vehicle) → Atendimento (Order, ServiceOrder), consultando o Catálogo e Estoque.
- A OS guarda serviceId/productId e o preço unitário do momento (snapshot): mudar o catálogo não altera orçamentos já gerados.

Event Storming — Acompanhamento da Ordem de Serviço

Da decisão do cliente sobre o orçamento até a entrega do veículo

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política | Read model | Hotspot | Sistema externo




- Toda transição de status da OS grava uma linha em ServiceOrderStatusHistory (append-only), com quem mudou e quando.
- Order e ServiceOrder são agregados separados: aprovar ou finalizar trava só a OS; a entrega lê as OS da ordem e Order.deliver(...) valida a regra.

Event Storming — Gestão de peças e insumos

Cadastro, entradas, ajustes e baixas: todo saldo muda por uma movimentação (StockMovement)

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política | Read model | Hotspot | Sistema externo



- StockMovement é o livro-razão do estoque: Product.stockQuantity é sempre a soma das movimentações.
- Venda e estoque sempre em unidades inteiras (ex: 1 frasco de 500 ml; o tamanho vai na descrição).

Event Storming — Acesso do cliente e gestão da equipe

Contexto Identidade e Acesso: primeiro acesso por e-mail, redefinição de senha e papéis dos funcionários

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política | Read model | Hotspot | Sistema externo



- O mesmo link serve para o primeiro acesso do cliente cadastrado no balcão, para a redefinição de senha e para o funcionário recém-cadastrado.
- O auto-cadastro do cliente (e-mail + senha + CPF) continua disponível para quem ainda não foi cadastrado pela oficina.

Event Storming — Cadastro de clientes e veículos

Contexto Clientes e Veículos: o atendente corrige dados e exclui cadastros, sem quebrar o histórico das OS

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política | Read model | Hotspot | Sistema externo



• Alterar e excluir são do Atendente (ADMIN). Os bloqueios protegem o histórico: login, Ordens e OS referenciam o cliente e o veículo pelo ID.

• A placa pode ser corrigida ou convertida para o padrão Mercosul; o documento do cliente nunca muda (a OS e o primeiro acesso usam ele).