快速上手

1. 如何通过 njet 部署 WEB SERVER

以下是一个使用 Njet 部署 Web Server 的完整示例:

1.1 安装 Njet

首先,请参照 njet 使用手册的说明安装 njet。

1.2 配置 Njet

Njet 的主要配置文件为 njet.conf。可以通过修改该文件来配置 Njet。

例如,以下是一个简单的 Njet 配置文件示例,用于将所有请求重定向到一个 HTML 文件:

```
Go
http {
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;

        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html;
        }
    }
}
```

上述配置中,我们在 HTTP 块中定义了一个名为"server"的服务器块。该服务器块监听 80 端口,并将请求的根目录设置为/var/www/html。如果请求的路径不存在,默认会返回 index.html 文件。

1.3 部署 Web 应用程序

在配置 Nginx 之前,需要将 Web 应用程序部署到服务器上。可以将 Web 应用程序放

置在服务器上的任何位置,只要在 Nginx 配置文件中正确设置 root 目录即可。

1.4 启动 njet

在完成 Njet 配置后,可以通过以下命令启动 Njet:

Bash

njet -p /tmpr/njet/ -c conf/njet.conf 常见启动参数:

- -p 指定 prefix 配置文件路径,不指定,默认/etc/njet
- -c 指定配置文件,不指定,默认 njet.conf
- -e 指定 error 日志文件

1.5 访问 Web 应用程序

现在,可以使用 Web 浏览器访问 Web 应用程序。只需输入服务器的 IP 地址或域名即可访问 Web 应用程序。如果您按照上述示例配置 Njet,则应将 Web 应用程序放置在 /var/www/html 目录中,并使用服务器的 IP 地址或域名访问它。

192.168.40.143

NJET Hello World

总之,上述步骤为您提供了一个基本的示例,您可以根据需要进行修改和定制。在实际部署 Web 应用程序时,可能需要更复杂的 Njet 配置,例如反向代理、负载平衡等。

2. 如何通过 njet 部署反向代理 server

njet 支持反向代理功能的使用,以下是反向代理功能实现的一个完整实例:

2.1 安装 njet

首先. 请参照 njet 相关说明章节安装 njet。

2.2 配置 njet.conf 配置文件

如下代码块所示,我们想要使用反向代理功能,需要使用 proxy_pass 指令来进行反向 代理服务,proxy_pass 设置连接被代理服务器的协议、IP 地址或套接字,也可以是 域名或 upstream 定义的服务器组,这里我们使用 upstream 作为上游资源服务器组。

```
http {
    upstream backend1{
        server 127.0.0.1:8080;
        server 127.0.0.1:8081;
    }
    server {
        listen 9000;
        location /{
             proxy_pass http://backend1;
        }
    }
}
```

2.3 启动 njet, 指定配置好的配置文件

在完成 Njet 配置后,可以通过以下命令启动 Njet:

```
Bash
njet -p /tmpr/njet/ -c conf/njet.conf
常见启动参数:
-p 指定 prefix 配置文件路径,不指定,默认/etc/njet
-c 指定配置文件,不指定,默认 njet.conf
-e 指定 error 日志文件
```

2.4 请求上游资源,验证反向代理服务

如果按照上述步骤进行部署与配置后,我们可以在 Centos 服务器命令行界面使用 curl 命令来请求上游服务器的资源,以此来验证反向代理服务是否部署成功。

```
Bash
curl http://127.0.0.1:9000/test/hello.html
<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Document</title>
    </head>
    <body>
        Njet Hello World!
```

```
</body>
</html>
```

如上方请求结果所示,请求上游服务器资源成功,成功通过反向代理服务请求到所需资源,可以根据具体需求来进行配置和使用。

3. 如何使用 njet 的动态配置功能

使用 njet 动态配置功能有以下几种方式。

3.1 直接通过 curl 的方式

以动态黑白名单为示例, 执行命令:

```
Plaintext curl -X GET http://127.0.0.1:8081/config/1/config/http_dyn_bwlist
```

可以得到当前包括动态和静态的黑白名单配置:

```
"servers": [
    ""istens": [
        "0.0.0.0:90"
    ],
        "serverNames": [
        "localhost"
    ],
        "locations": [
        {
            "location": "/"
        },
        {
            "location": "/test_bwlist"
        }
     ]
}
```

此时 njet 中没有添加任何的黑白名单。

如果需要在某一路径下添加一个黑白名单,执行命令:


```
HTTP
curl -X PUT
http://192.168.40.119:8081/config/1/config/http_dyn_bwlist \
       "servers": [
         {
           "listens": [
             "0.0.0.0:90"
           ],
           "serverNames": [
             "localhost"
           ],
           "locations": [
               "location": "/"
             },
               "location": "/test_bwlist",
               "accessIpv4":
                       "rule": "deny",
                       "addr": "192.168.40.118",
                       "mask": "255.255.255.255"
                 }
             }
         }
       1
}'
```

3.2 通过 Swagger 的进行动态配置


通过 swagger 的 url, http://njetaddr:8081/doc/swagger/ 进入 swagger 页面



以 helper 进程主动健康检查为例,按照下图示例中内容,编辑好需要配置的 json 内容。



点击 execute,使用编辑好的 json 数据调用该 api。



3.3 通过 GUI 的进行动态配置

通过 GUI 页面, url:http://njetServIP:8081/doc/gui/ 进入 gui 页面。

按照下图示例中,以 http_split_clients_2 为例,修改参数后点击保存,配置即可生效。

