Java多线程进阶(二)—— J.U.C之locks框架:接口





本文首发于一世流云的专栏: https://segmentfault.com/blog...

本系列文章中所说的j<u>uc-locks锁框架</u>就是指java.util.concurrent.locks包,该包提供了一系列基础的锁工具,用以对synchronizd、wait、notify等进行补充、增强。

juc-locks锁框架中一共就三个接口: Lock、Condition、ReadWriteLock,接下来对这些接口作介绍,更详细的信息可以参考<u>Oracle官方的文档</u>。

一、Lock接口简介

Lock接口可以视为synchronized的增强版,提供了更灵活的功能。该接口提供了<mark>限时锁等待、锁中断、锁尝试等</mark>功能。

1.1 接口定义

该接口的方法声明如下:

37.11	
Modifier and Type	Method and Description
void	lock() //线程获取锁前,阻塞,并且不可中断 Acquires the lock.
void	lockInterruptibly() //线程获取锁前,阻塞,可中断 Acquires the lock unless the current thread is interrupted .
Condition	<pre>newCondition() Returns a new Condition instance that is bound to this Lock instance.</pre>
boolean	tryLock()//马上返回结果 Acquires the lock only if it is free at the time of invocation.
boolean	tryLock(long time, TimeUnit unit) //抢到锁则马上返回,否则等待直到1、Acquires the lock if it is free within the given waiting time and the current thread has not been interrupted. //2、超时 3、中断
void	unlock() //释放锁 Releases the lock.

需要注意lock()和lockInterruptibly()这两个方法的区别:

lock()方法类似于使用synchronized关键字加锁,如果锁不可用,出于线程调度目的,将<mark>禁用当前线程</mark>,并且在获得锁之前,该线程将一直处于休眠状态。

lockInterruptibly()方法顾名思义,就是如果锁不可用,那么当前正在等待的线程是可以被中断的,这比synchronized关键字更加灵活。

1.2 使用示例

可以看到,Lock作为一种同步器,一般会用一个finally语句块确保锁最终会释放。

```
Lock lock = ...;
if (lock.tryLock()) {
    try {
        // manipulate protected state
    } finally {
        lock.unlock();
    }
} else {
        // perform alternative actions
}
```

二、Condition接口简介

Condition可以看做是Obejct类的<mark>Jwait()、notify()、notifyAll()方法的替代品,与Lock配合使用。</mark> 当线程执行condition对象的await方法时,当前线程会<mark>立即释放锁,并进入对象的等待区,等待其它线程唤醒或中断。</mark>

JUC在实现Condition对象时,其实是通过实现<mark>AQS框架,</mark>来实现了一个Condition等待队列,这个在后面讲AQS框架时会详细介绍,目前只要了解Condition如何使用即可。

2.1接口定义

为当被中断时,抛出中断异常后中断状态会被清空

Modifier and Type	Method and Description
void	await() //等待,直到被唤醒或者中断(signal、signalAll、interrupt或者虚假唤醒) Causes the current thread to wait until it is signalled or interrupted .
boolean	await(long time, TimeUnit unit) //true正常唤醒, false超时唤醒 Causes the current thread to wait until it is signalled or interrupted, or the specified waiting time elapses.
long	awaitNanos(long nanosTimeout) 超时,返回值表示剩余时间,如果在nanosTimesout之前唤 Causes the current thread to wait u醒il,it那么返回值r #ntnanosTimeout - 消耗时间,如果返回 specified waiting time elapses. 值 <= 0,则可以认定它已经超时了。
void	awaitUninterruptibly() 不支持中断,如果进入该方法或者等待中被中断了,该 Causes the current thread to wait until it is signalled.
boolean到了这个时间点 如果还没唤醒就 自动醒来	awaitUntil(Date deadline) //true正常唤醒,false到了最后日期了 causes the current thread to wait until it is signalled or interrupted, or the specified deadline elapses. 两大异常:
void	wakes up one waiting thread. IllegalMonitorStateException InterruptedException
void	signalAll() Wakes up all waiting threads.

2.2 使用示例

Oracle官方文档中给出了一个缓冲队列的示例:

假定有一个缓冲队列,支持 put 和 take 方法。如果试图在空队列中执行 take 操作,则线程将一直阻塞,直到队列中有可用元素;如果试图在满队列上执行 put 操作,则线程也将一直阻塞,直到队列不满。

```
class BoundedBuffer {
   final Lock lock = new ReentrantLock();
   final Condition notFull = lock.newCondition();
   final Condition notEmpty = lock.newCondition();
   final Object[] items = new Object[100];
   int putptr, takeptr, count;
   public void put(Object x) throws InterruptedException {
       lock.lock();
       try {
                                         //防止虚假唤醒,Condition的await调用一般会放在一个循环判断中
           while (count == items.length)
                                                   public Object take() throws InterruptedException {
              notFull.await();
                                                            lock.lock();
           items[putptr] = x;
                                                            try {
           if (++putptr == items.length)
                                                                while (count == 0)
              putptr = 0;
                                                                     notEmpty.await();
           ++count;
                                                                Object x = items[takeptr];
           notEmpty.signal();
                                                                 if (++takeptr == items.length)
       } finally {
                                                                     takeptr = 0;
                                                                 --count;
           lock.unlock();
                                                                notFull.signal();
                                                                return x;
                                                            } finally {
                                                                lock.unlock();
```

等待 Condition 时,为了防止发生"虚假唤醒", Condition 一般都是在一个<mark>循环中</mark>被等待,并测试正被等待的状态声明,如上述代 码注释部分。

虽然上面这个示例程序即使不用while,改用if判断也不会出现问题,但是最佳实践还是做while循环判断——<u>Guarded Suspension</u>模式,以防遗漏情况。

三、ReadWriteLock接口简介

ReadWriteLock接口是一个单独的接口 (未继承Lock接口) ,该接口提供了获取读锁和写锁的方法。

所谓读写锁,是一对相关的锁——读锁和写锁,读锁用于只读操作,写锁用于写入操作。读锁可以由多个线程同时保持,而写锁是独占的,只能由一个线程获取。

3.1接口定义

Modifier and Type	Method and Description
Lock	<pre>readLock() Returns the lock used for reading.</pre>
Lock	writeLock() Returns the lock used for writing.

3.2 使用注意

读写锁的阻塞情况如下图:

	读	写	
读	非阻塞	阻塞	
写	阻塞	阻塞	

举个例子,假设我有一份共享数据——订单金额,大多数情况下,线程只会进行高频的数据访问(读取订单金额),数据修改(修改订单金额)的频率较低。

那么一般情况下,如果采用互斥锁,读/写和读/读都是互斥的,性能显然不如采用读写锁。

另外,由于读写锁本身的实现就远比独占锁复杂,因此,读写锁比较适用于以下情形:

- 1. 高频次的读操作,相对较低频次的写操作;
- 2. 读操作所用时间不会太短。(否则读写锁本身的复杂实现所带来的开销会成为主要消耗成本)