## 通过NIO读取文件三个步骤:

- 1.从FileInputStream中读取FileChannel对象。
- 2.创建Buffer
- 3.将数据从FileChannel读取到Buffer中

## 绝对方法和相对方法:

1.相对方法: limit和position的值在操作时会被考虑到。

2.绝对方法:完全忽略掉limit和position的值。

```
1 /**
  * @ClassName: NioTest4
* @Description: nio文件通道
* @author zhangtainyi
  * @date 2019/6/24 8:38
 *
6
  */
8 public class NioTest4 {
   public static void main(String[] args) {
10 try(
11 FileInputStream inputStream = new FileInputStream("src/main/java/com/zh
angtianyi/nio/resource/input.txt");
   FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream("src/main/java/co
m/zhangtianyi/nio/resource/output.txt");
    FileChannel inputChannel = inputStream.getChannel();
    FileChannel outputChannel = outputStream.getChannel();
14
15
   ){
    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
16
   while (true){
17
    buffer.clear();//必须清空,把position置为0
18
    int read = inputChannel.read(buffer);
19
    System.out.println("read:"+read);
20
   if(-1 == read){
21
   break;
22
23
   }
24
    buffer.flip();
    outputChannel.write(buffer);
26
   }catch (Exception e){
27
   e.printStackTrace();
```

```
29 }
30 }
31 }
```

根据上述代码,流程就是循环读写,先读再写,必须调用**buffer.clear()**方法将limit和 position恢复到初始值,不然有以下流程:

buffer的capacity为1024, inputChannel可读为30;

第一次read后: position=30, limit=1024, capacity=1024

此时read=30

第一次调用flip: position=0, limit=30, capacity=1024

第一次write后: position=30, limit=30, capacity=1024

没有调用buffer.clear()

第二次read后: position=30, limit=30, capacity=1024

此时read=0 (因为position=limit, position不能大于limit, 无法再读取了), 不满足

read==-1

第二次调用flip: position=0, limit=30, capacity=1024

第二次调用write: position=30, limit=30, capacity=1024

.....后续都和第二次一样