# 一、常量

不能被修改的

#### 1.1整型常量

1, 10, 2, 3, ···· %d

#### 1.2浮点型常量

3.14···· %f

#### 1.3字符型常量

'c','a','pw' %c 只能输出单个字符

%d 输出字符的ascii码

#### 1.4字符串常量

"pw"···· %s

#### 1.5宏定义常量

```
#include <stdio.h>
#define N 3
int main(int argc, const char *argv[])
{
    printf("%d\n",'p');
    printf("%d\n",N);
    printf("%d\n",N);
    return 0;
}
```

# 二、基本数据类型

基本数据类型,构造数据类型

### 2.1整形

数据类型	所占空间大小	占位符
int	4Byte = 32bit	%d
long int	32位系统下占4Byte 64位系统下占8Byte	%ld
short int	2Byte	%d
longlong int	8Byte	%ld

#### 2.2浮点型

数据类型	所占空间大小	占位符
float	4Byte 小数点后6位	%f
double	8Byte 小数点后15位	%lf

#### 2.3字符型

数据类型	所占空间大小	占位符
char	1Byte	%c输出字符本身 %d输出字符的ascii码

## 三、变量

概念: 在程序运行中可以被改变的值。

### 3.1定义变量

格式:

存储类型 数据类型 变量名;

```
int a; //定义了一个变量a
```

#### (1) 存储类型:

auto 自动类型不写默认是auto static 静态存储类型 register 寄存器类型 extern 从其他文件中找 volatile 从内存中找

- (2)基本数据类型
- (3)变量名 是一个标识符
  - 1、由字母、数字和下划线构成
  - 2、不能以数字开头
  - 3、不能与关键字同名

32个关键字

```
auto break case char const
continue default do double else
enum extern float for goto
if int long register return
short signed sizeof static struct
switch typedef union unsighed void
```

### 3.2变量的初始化和赋值

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, const char *argv[])
{
    int a=3; //定义一个变量a初始化值为3
    int b = a;//定义一个变量b, 用变量a给b初始化
    int c; //没有进行初始化操作, 系统分配随机值
    c = 6;
    //c=a; //用变量a给变量c赋值
    printf("%d\n",c);
    printf("%d\n",b);
    return 0;
}
```

#### 3.3强制类型转换

#### 3.3.1显式的强制类型转换

格式: (强转之后的类型) 变量名;

小的数据类型向大的数据类型强转是安全的,

大的数据类型向小的数据类型强转是不安全的(会发生数据的丢失,这里大小指的是数据所占的内存空间)

#### 3.3.2隐式的强制类型转换

```
#include <stdio.h>
int w()
{
  return 1.23;
int main(int argc, const char *argv[])
   int a = 65; //定义了一个int类型的变量a
   printf("%f\n",(float)a);//把int类型的变量a强制转换成float类型
   printf("%d\n",(char)a); //把int类型的变量a强制转换成char类型,这时a会被强转成数值对应
的ASCII的字符,这里用%d输出,输出的是字符的ASCII码值,所以这里输出还是65。不建议这样强转,因为
当整形数据表示的数在ASCII码范围内时,会转换成对应的ASCII码值,当整形数据超出0-127,会发生数据
的丢失,因为int类型占4Byte,char类型占1Byte。
   printf("%d\n",(short int)a);//把int类型的变量a强制转换成shaort int类型
   int ret = w(); //接收了一下函数w的返回值,不理解也没关系,后面将函数的时候会讲。
   printf("%d\n",ret); //return 1.23但是输出是1,因为发生了隐式的强制类型转换。
   return 1.23;
}
```

#### 3.4原码、反码和补码

有符号数 signed 默认都是有符号数 最高位0为正1为负

无符号数 unsigned

23 原、反、补: 00010111

正数 原反补是一样的,

负数,最高位为1,反码是原码除符号位之外其他位取反,补码是反码+1。

```
-0原10000000
```

反1111 1111

补10000 0000 高位截取 ---> 0000 0000 1000 0000 -128 -2^7

有符号数的取值范围: [-128,127]

快速计算出 0111 1111+1 --->1000 0000

**练习:** -23 原10010111

反11101000

补11101001

-32 原10100000

反11011111

1

补1110000

用补码反推1011 0000 -48

反 1100 1111

原1011 0000

- -75 10110101
- -96 1010 0000
- -34 1101 1110
- -123 10000101
- -0 1000 00000