多粒子体系的热运动

1 气体动理论

1.1 理想气体状态方程

$$PV = \frac{m}{M}RT$$
, $R = 8.31$ J/(mol·K)

$$P = nkT$$
, $n = \frac{N}{V}$, $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$

1.2 内能

刚性原子平动与转动自由度:单原子(3+0);双原子(3+2);多原子(3+3)。 气体分子与气体的平动动能:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$$
, $E = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT$

气体分子与气体的内能:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$$
, $E = \frac{i}{2}\frac{m}{M}RT$

1.3 速度分布函数

速度分布函数的性质略。

三种常用速率(麦克斯韦分布函数):

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \quad \sqrt{\bar{v}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

分子平均自由程与平均碰撞频率:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}dn^2}, \ \bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \sqrt{2\pi}dn^2\bar{v}$$

2 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$
, $\Delta E = \frac{i}{2} \frac{m}{M} R \Delta T$, $A = P \Delta V$

几种过程:

过程	恒定量	方程	吸热Q	做功 <i>A</i>	内能变化ΔE
等体过程	V	$\frac{P}{T} = C$	ΔE	0	$\frac{m}{M}C_V\Delta T$
等压过程	P	$\frac{V}{T} = C$	$\frac{\Delta E + A}{\frac{m}{M} C_P \Delta T}$	$P\Delta V$ $\frac{m}{M}R\Delta T$	$\frac{m}{M}C_V\Delta T$
等温过程	Т	T = C	$\frac{A}{\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}, \frac{m}{M}RT\ln\frac{P_1}{P_2}}$	$\frac{m}{M}RT \ln \frac{V_2}{V_1}, \frac{m}{M}RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	0
绝热过程	Q = 0	$PV^{\gamma} = C_1$ $V^{\gamma - 1}T = C_2$ $\frac{P^{\gamma - 1}}{T^{\gamma}} = C_3$	0	$-\Delta E$ $\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$	$-A$ $\frac{m}{M}C_V\Delta T$

其中:

$$C_V = \frac{i}{2}R$$
, $C_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$, $\gamma = \frac{i+2}{i}$

3 循环效率

3.1 热机效率

净功(正功减负功)(PV图所围面积) $A = Q_1 - Q_2$ 。

热机效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

3.2 卡诺循环

卡诺循环:两个等温和两个绝热过程组成。

循环效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

其他热机循环效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1}$$