

# Flexbox

#### Turinio formatavimas






Kai naudojame flexbox, turinys yra formatuojamas pagal ašį, kuri turi pradžią, pabaigą ir vidurį.

display:flex;



justify-content naudojamas tarpų/erdvės formatavimui pagal ašies kryptį.

```
display:flex;
justify-content:flex-start;
```





justify-content naudojamas tarpų/erdvės formatavimui pagal ašies kryptį.

```
display:flex;
justify-content:flex-end;
```

Start center end

Gaming Paradise!

Xbox will change your life.

Buy Now



justify-content naudojamas tarpų/erdvės formatavimui pagal ašies kryptį.

```
display:flex;
justify-content:space-between;
```

start center end



#### Gaming Paradise!

Xbox will change your life.

**Buy Now** 




justify-content naudojamas tarpų/erdvės formatavimui pagal ašies kryptį.

display:flex;
justify-content:space-around;





justify-content naudojamas tarpų/erdvės formatavimui pagal ašies kryptį.



Xbox will change your life.

display:flex;



flex elementams galime pridėti margin ir padding:

```
display:flex;
justify-content:center;
```

```
img, div, button {
    margin: 0 20px;
}
```

start center end



#### Gaming Paradise!

Xbox will change your life.

Buy Now

#### order



order naudojamas eiliškumui nustatyti pagal ašies kryptį. Default yra 0, skaičiai gali būti teigiami ir neigiami. Kai order: 0, flex elementai rikiuojami pagal jų užrašymo eiliškumą.

```
nav {
    display:flex;
    justify-content: center;
}
```

Kai visi order: 0



Gaming Paradise! Contact Us

#### order



```
a.gaming {
    order:-1;
}
```

Kai gaming turi order: -1, o visi kiti turi order: 0

Gaming Paradise!



Contact Us

#### order



```
p.motto {
     order:1;
}
```

Nors .motto eina po nuotraukos, order: 1 nustumia .motto į galą, kadangi visi kiti elementai turi order: 0



Gaming Paradise!
Contact Us

Gaming forever!



align-items naudojamas turinio išdėstymui pagal kryptį, kuri yra stačiai nuo ašies krypties, t.y. jei ašies kryptis yra horizontali, tuomet align-items naudojamas vertikaliam turinio išdėstymui, o jei ašies kryptis yra vertikali, tuomet align-items naudojamas horizontaliam išdėstymui.

Default yra align-items:stretch, kiti variantai: flex-start, flex-end, baseline ir center



Gaming Paradise!

Contact Us

align-items:stretch;





## Gaming Paradise!

## Contact Us

align-items:flex-start;





Gaming Paradise!

Contact Us

align-items:flex-end;

align-items:baseline;





Gaming Paradise!

Contact Us

align-items:center;

## flex-grow



flex-grow naudojamas nustatymui santykio, kurį turėtų užimti flex elementas. Default yra 0, priima skaičius.

```
.vienas, .trys {
    flex-grow:1;
}
.du {
    flex-grow:2;
}
```

```
.vienas, .du, .trys {
    flex-grow:1;
}
```

#### flex-shrink



flex-shrink naudojamas susiaurinimui nustatyti. Default yra 1, priima skaičius. Jei norime, kad ekranui mažėjant, mažėtų tik tekstas, bet ne nuotrauka:

```
.flex1 {
    flex-grow: 0;
    flex-shrink: 0;
    width:200px;
}
.flex2 {
    flex-grow: 2;
    flex-shrink: 2;
}
```



Šiuo atveju 1 konteineris neauga ir nemažėja, jo dydis išlieka 200px, o 2 konteinerio dydis užima likusį ekrano plotį. Mažėjant ekrano pločiui, siaurėja tik 2 konteineris.

#### flex-shrink ir flex-basis



flex-shrink naudojamas susiaurinimui nustatyti. Default yra 1, priima skaičius. Jei norime, kad ekranui mažėjant, mažėtų tik tekstas, bet ne nuotrauka:

```
.flex1 {
    flex-grow: 0;
    flex-shrink: 0;
    flex-basis:200px;
}
.flex2 {
    flex-grow: 2;
    flex-shrink: 2;
}
```

1 2

Šiuo atveju 1 konteineris neauga ir nemažėja, jo dydis išlieka 200px, o 2 konteinerio dydis užima likusį ekrano plotį. Mažėjant ekrano pločiui, siaurėja tik 2 konteineris.

Dydį nustatėme su flex-basis, kuris naudojamas pločiams nustatyti, ir priima px, em, rem, %

## align-self ir align-content



align-self naudojamas individualių flex elementų išdėstymui, neatsižvelgiant į align-items parametrus. Default yra stretch, taip pat priima flex-start, flex-end, center ir baseline.

align-content naudojamas flex elementų, kuriems buvo pritaikytas wrap, išdėstymui. Default yra stretch, taip pat priima flex-start, flex-end, space-between ir space-around.

Išsamus pavyzdys:

https://codepen.io/HugoGiraudel/pen/1caa1ef0857a023d0561b5223abef75d

#### Sutrumpinimai: flex



flex naudojamas flex-grow, flex-shrink ir flex-basis rašymui vienoje vietoje.

```
.akcija {
    flex: 1 0 50%;
}
```

```
.akcija {
    flex-grow: 1;
    flex-shrink: 0;
    flex-basis: 50%;
}
```

#### Sutrumpinimai: flex-flow



flex-flow naudojamas flex-direction ir flex-wrap rašymui vienoje vietoje.

```
.akcija {
    flex-flow: column wrap;
}
```

```
.akcija {
    flex-direction: column;
    flex-wrap: wrap;
}
```