# Типове променливи. Преобразуване на типове променливи. ASCII. Побитови операции

I. Архитектура на Джон фон Нойман

По-голямата част от съвременните компютри работят въз основата на т.нар. архитектура на Джон фон Нойман.

Архитектурата на фон Нойман се състои от 4 основни компонента – входни устройства, памет, централен процесор и изходни устройства. Взаимодействието между тях обяснява как компютърът обработва данни.

- 1. Входните устройства на компютъра въвеждат в паметта данните, която трябва да бъдат обработени;
- 2. При въвеждането на информацията в паметта се случва преобразуването ѝ в двоичен формат (binary format)\*;
- 3. Централният процесор получава от паметта конвертираните в бинарен формат данни, обработва ги и отново записва в паметта вече обработените данни;
- 4. Изходните устройства изобразяват готовите данни от паметта в подходящ за потребителя вид.

По определение, думата "информатика" означава наука за събиране, съхранение, обработка и разпространение на данни. Може да запомните, че архитектурата на фон Нойман имплементира тези дейности с четирите си компонента - събиране на данни чрез входните устройства, съхранение (макар и кратковременно) на данни чрез паметта, обработка на данни чрез централния процесор и разпространение на данни чрез изходните устройства.

Обяснение на фон Ноймановата архитектура:

 $\frac{https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ff015e7d:computers/xcae6f4a7ff015e7d:computer-components/v/khan-academy-and-codeorg-cpu-memory-input-output}$ 

https://www.youtube.com/watch?v=-SADbPS8UgA&ab\_channel=MrKhan%27sClasses

<u>Памет</u>. Паметта на компютъра може да се представи като редица от елементи о и 1, всеки от които е носител на информация (вж. \*).

Тези елементи наричаме bit-ове.

Технически не е възможно да се осъществи достъп до всеки такъв елемент на паметта, затова групираме битовете в по-големи информационни единици, наречени **машинна дума**. Големината на машинната дума варира (8, 16, 32 бита).

8-битовата машинна дума се нарича **byte**. Обемът на паметта се измерва в КВ ( $2^{10}$ В), МВ ( $2^{20}$ В), GВ ( $2^{30}$ В), ТВ ( $2^{40}$ В), РВ ( $2^{50}$ В) и т.н.

Можем да достъпваме всяка дума в паметта. Тя се свързва с пореден номер, който наричаме неин **адрес**.\*\*

Можем да си представим паметта като последователност от байтове, тоест последователност от 8-битови подпоследователности:

Информацията, която се записва в една такава подпоследователност (байт), се нарича *стойност на клетката*. Всеки път, когато записваме нова стойност в такава клетка, старата се унищожава и не може да бъде възстановена. В тези клетки могат да се записват както данни, така и команди.

Полезно за паметта (на компютъра, не вашата ): <a href="https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ffo15e7d:computers/xcae6f4a7ffo15e7d:computer-components/a/computer-memory">https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ffo15e7d:computer-components/a/computer-memory</a>

#### II. Променливи

В програмните езици данните се съхраняват в т.нар. **променливи (variables)**. Всяка променлива има:

- 1. <u>Име</u>: a, b, my\_age, radius, etc. Това е уникален в рамките на програмата идентификатор, който си избираме за нашата променлива. Добрата практика изисква имената на променливите да са значещи (например my\_age вместо a) и с консистентен стил на изписване (например всички са със snake case: my\_age, или camel case: myAge/MyAge). По Google Style Guide приетият за C++ стил за именуване на променливи е snake case.
- 2. <u>Стойност (value)</u>: a = 4.3, my\_age = 69, etc. Стойността на променливата се записва в двоичен вид в паметта, която е била определена за тази променлива при задаването на тип и стойност на променливата.
- 3. <u>Тип (type)</u>: цяло/десетично число, символ, булев, символен низ. Типът на променливата определяме и задаваме според стойностите, които искаме тя да приема, т.е. дефиниционната ѝ област (пр. ако искаме да приема само целочислени стойности, задаваме типа на променливата да бъде целочислен, int). Типовете на променливите са примитивни (число, символ, true/false) и съставни (изградени от много на брой примитивни).

- 4. <u>Размер (size)</u>: броят байтове, които заема променливата в паметта;
- 5. <u>Адрес (address)</u>: мястото в паметта, където се пази (поредния номер на машинната дума, с която променливата се свързва, вж. \*\*).

#### III. Примитивни типове променливи в C++

Тип (type):	Размер (bit width):	Обхват (range):	Използва се за:			
char	1byte	-127 to 127 or 0 to 255	Символи			
unsigned char	1byte	o to 255	Символи			
short int (short)	2bytes	-32,768 to 32,767	Цели числа			
unsigned short int	2bytes	o to 65,535	Цели числа			
int	4bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	Цели числа			
unsigned int	4bytes	o to 4,294,967,295	Цели числа			
float	4bytes	+/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)	Дробни числа			
double	8bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)	Дробни числа			
long double 8bytes		+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)	Дробни числа			
bool	1byte	true or false	Булеви числа (истина/лъжа)			

#### Защо променливите имат такъв обхват?

 $\frac{https://www.youtube.com/watch?v=Bgs9PxHuF1M\&list=PLNsrsUtqToOnydqvp2DT3R4noKC9BK}{RYB\&index=31\&t=1955\&ab\_channel=Velcode}$ 

#### IV. Създаване, въвеждане, извеждане на променливи

#### Създаване на променлива:

#### <тип на променливата> <име\_на\_променливата> {= <стойност>}опц.

Примери: 1. да се създаде целочислена променлива  $my_age$ , която да пази възрастта Bu: int  $my_age = 19$ ;

2. да се създаде десетична променлива P, която да няма първоначална стойност: double P; (може и float P).

#### Разлика между инициализация, декларация и дефиниция:

Декларация е, когато създаваме променлива, без да ѝ присвоим стойност, както в 2).

Инициализация е, когато присвояваме на променливата стойност за пръв път, както в 1). Дефиниция е, когато сме декларирали някъде променливата, но не сме ѝ задали стойност и след 100 реда код решаваме да ѝ зададем такава. Това не е добра практика! Добрата практика изисква да си създавате променливи непосредствено преди използването им.

**Извеждане на конзолата:** с оператора cout. (Иначе казано, с използване на изходния поток, за което ще учим малко по-нататък)

```
cout << <каквото_искаме_да_изведем>;
```

Пр.: 1. изведете на конзолата стойността на променливата my\_age: cout << my\_age; 2. изведете на конзолата на различни редове числата 13 и 31: cout << 13 << endl << 31;

```
Как се извежда нов ред: 2 начина – извеждаме endl или извеждаме "\n".
```

```
Пр.: a) cout << 13 << endl << 31; // извежда: 13

6) cout << 13 << 31; // извежда: 133145

в) cout << 45; // извежда: 133145

cout << 45; // извежда: 13

45
```

## Въвеждане от потребителя: с оператора cin (входен поток) – cin >> <име\_на\_променлива>;

Пр.: да се състави програма, за която потребителят да въвежда цяло число и програмата да извежда числото, удвоено.

```
int number;
cin >> number;
cout << number * 2;</pre>
```

#### Присвояване на стойност на променлива: с оператора "="

```
Πp: int number = 4;
cout << number; // 4
number = 5;
cout << number; //5</pre>
```

#### Равенство: ==

```
Πp: bool is_even = false;
is_even = 3 % 2;
cout << is_even == 1; //1
```

#### Размер на променлива: sizeof(<име\_на\_променливата>);

```
Πp. cout << sizeof(my_age);
```

//извежда 4, защото сме my\_age е от тип int и тип int има размер 4В;

Адрес на променлива: & < име\_на\_променливата >;

```
Пр. cout << &my_age;
```

//извежда число в шестнадесетичен запис;

**Коментар в С++:** //**<закоментиран\_код>** или /**\*<закоментиран\_код>\***/ - така отбелязваме, че даден откъс не трябва да се чете от компилатора и не участва в нашата програма;

#### V. Преобразуване на променливи

#### Неявно преобразуване:

```
double x = 2.3;
int y = x;
cout << y << " " << sizeof(y); //извежда: 2 4
```

#### Явно преобразуване: (тип)(<израз>)

```
int x = (int)(1.52 + 56.2);
double y = (double)(123 + 18);
cout << x << " " << y << " sizeof y: " << sizeof(y); //57 141 sizeof y: 8</pre>
```

#### Още едно явно преобразуване: static\_cast<тип>(<променлива> или <израз>)

```
int x = static_cast<int>(1.52 + 56.2);
double y = static_cast<double>(123 + 18);
cout << x << " " << y << " sizeof y: " << sizeof(y); //57 141 sizeof y: 8</pre>
```

Когато преобразуваме double в int, int-ът приема цялата част на double – вж. 1. (аналогично с float).

#### VI. Символен тип (char) и ASCII

(5) cout << (int) symbol << endl; //66

**Създаване на променлива от тип char:** ред (1). Забележете, че се използват единични кавички, а двойните са запазени за символни низове.

**Как се пазят в паметта символните променливи?** – по същия начин, по който и числовите. На всеки символ от ASCII таблицата съответства число.

#### ASCII таблица:

Dec	H	Oct	Cha	*	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	<u>r</u>
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040		Space	64	40	100	«#64;	0	96	60	140	`	*
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	!	1	65	41	101	a#65;	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	"	**	66	42	102	«#66;	В	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	a#67;	C	99	63	143	c	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	\$	ş	68	44	104	<b>%#68</b> ;	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37			6#37;		69	45	105	a#69;	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	7.7.3		<b>&amp;</b> ;	5 M. I	100			6#70;		102	66	146	f	f
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	<b>%#39</b> ;	1	71	47	107	6#71;	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS	(backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	6,#72;	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	<b>%#73</b> ;	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)		1-7-66		*					6#74;		106	6A	152	j	j
11	В	013	VT	(vertical tab)				&# <b>4</b> 3;		75	4B	113	6#75;	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF	(NP form feed, new page)	44	20	054	,	,	76	4C	114	<b>%#76</b> ;	L	108	6C	154	l	1
13	D	015	CR	(carriage return)	45	2D	055	-	-	77	-		6#77;	1	109	6D	155	m	m
14	E	016	30	(shift out)				.		78		T. 10 T. 10 T. 10 T.	<b>%#78</b> ;			2007100		n	
15	F	017	SI	(shift in)	47	2F	057	/	/				6#79;	4-67-2	111	6F	157	o	0
16	10	020	DLE	(data link escape)	48			0		80			6#80;		112	70	160	p	p
17	11	021	DC1	(device control 1)	49	31	061	&#<b>49</b>;</td><td>1</td><td>81</td><td>51</td><td>121</td><td>Q</td><td>Q</td><td>113</td><td>71</td><td>161</td><td>q</td><td>d</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 2)</td><td>10.00</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>82</td><td></td><td></td><td>6#82;</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>r</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 3)</td><td>2717700770</td><td>2000</td><td>2000</td><td>3</td><td>15.00</td><td>177.750</td><td></td><td></td><td><b>%#83</b>;</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>s</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>14</td><td>024</td><td>DC4</td><td>(device control 4)</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>50.50</td><td></td><td></td><td><b>6#84</b>;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>t</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>15</td><td>025</td><td>NAK</td><td>(negative acknowledge)</td><td>53</td><td>35</td><td>065</td><td><b>%#53</b>;</td><td>5</td><td>85</td><td>55</td><td>125</td><td><b>%#85</b>;</td><td>U</td><td>117</td><td>75</td><td>165</td><td>u</td><td>u</td></tr><tr><td>22</td><td>16</td><td>026</td><td>SYN</td><td>(synchronous idle)</td><td>54</td><td>36</td><td>066</td><td>6</td><td>6</td><td>86</td><td>-</td><td></td><td><b>%#86</b>;</td><td></td><td>118</td><td>76</td><td>166</td><td>v</td><td>V</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(end of trans. block)</td><td>100000000000000000000000000000000000000</td><td>V/2000</td><td></td><td><b>%#55</b>;</td><td>200</td><td>87</td><td>- C</td><td></td><td><b>%#87</b>;</td><td></td><td>V-0.75050</td><td>C ( C)</td><td></td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>18</td><td>030</td><td>CAN</td><td>(cancel)</td><td>56</td><td></td><td></td><td>8</td><td>4.00</td><td>88</td><td></td><td></td><td><b>6#88</b>;</td><td></td><td>120</td><td>78</td><td>170</td><td>x</td><td>X</td></tr><tr><td>25</td><td>19</td><td>031</td><td>EM</td><td>(end of medium)</td><td>57</td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td>89</td><td></td><td></td><td><b>%#89</b>;</td><td></td><td>121</td><td>79</td><td>171</td><td>y</td><td>Y</td></tr><tr><td>26</td><td>1A</td><td>032</td><td>SUB</td><td>(substitute)</td><td>58</td><td></td><td></td><td>:</td><td></td><td>90</td><td></td><td></td><td>6#90;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>z</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>1B</td><td>033</td><td>ESC</td><td>(escape)</td><td>59</td><td>3B</td><td>073</td><td>&#59;</td><td>;</td><td>91</td><td>5B</td><td>133</td><td>[</td><td>[</td><td>123</td><td>7B</td><td>173</td><td>{</td><td>(</td></tr><tr><td>28</td><td>10</td><td>034</td><td>FS</td><td>(file separator)</td><td></td><td></td><td></td><td><</td><td></td><td>92</td><td></td><td></td><td>\</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td> </td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>1D</td><td>035</td><td>GS</td><td>(group separator)</td><td>10.700.73</td><td></td><td>7.300</td><td>=</td><td></td><td>250350</td><td></td><td></td><td><b>%#93</b>;</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>}</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>1E</td><td>036</td><td>RS</td><td>(record separator)</td><td></td><td></td><td></td><td>></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>«#94;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>~</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>1F</td><td>037</td><td>US</td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>3F</td><td>077</td><td><b>%#63;</b></td><td>?</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td><b>%#95</b>;</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr></tbody></table>											

3a символния тип: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ozhU26jnToQ&ab\_channel=CalebCurry">https://www.youtube.com/watch?v=ozhU26jnToQ&ab\_channel=CalebCurry</a>

## VII. Вградени функции и операции над числа

Операция	Оператор	Пример
Събиране	+	•••
Изваждане	-	
Умножение	*	
Целочислено деление	/, операндите ca int	3/5 == o
Остатък при деление	%	7%2 == 1
Деление	/, поне един от операндите e double	(double)7/2 == 3.5
Степенуване	pow(x,n)	pow(3,2)==9
ы	floor(x)	floor(3.5) == 3
N	ceil(x)	ceil(3.5) == 4
√×	sqrt(x)	sqrt(9) == 3
log <sub>a</sub> b	log(b)/log(a)	log(4)/log(2) == 2
Тригонометр. ф/ции	sin(x), cos(x), etc., където x е в радиани	sin(o) == o

## VIII. Логически операции

Операция	Оператор	Пример				
Конюнкция (и)	&&	true && false == false				
Дизюнкция (или)		true    false == true				

#### IX. Побитови операции

Двоичната бройна система (също и бинарна система) е позиционна бройна система с основа 2, при която числата се изобразяват само с помощта на две цифри: о и 1.

На  $x_{10}$  в десетична бройна система съответства  $y_2$  в двоична бройна система, първите 8 десетични числа изглеждат така:

- ●1<sub>10</sub>= 1<sub>2</sub>
- •2<sub>10</sub>= 10<sub>2</sub>
- •310= 11<sub>2</sub>
- •4<sub>10</sub>= 100<sub>2</sub>
- ●5<sub>10</sub>= 101<sub>2</sub>
- •6<sub>10</sub>= 110<sub>2</sub>
- ●7<sub>10</sub>= 111<sub>2</sub>
- •8<sub>10</sub>= 1000<sub>2</sub>

#### Когато трябва да обръщаме десетично число в двоично се процедира в следния ред:

- 1. Делим първоначалното число на 2;
- 2. Ако то се дели без остатък записваме о;
- 3. Ако числото има остатък записваме 1;
- 4. Връщаме се отначало, докато не достигнем о.

Например числото 1910 се преобразува по следния начин:

19	/ 2	= 9	с остатък 1
9	/ 2	= 4	с остатък 1
4	/ 2	= 2	с остатък о
2	/ 2	= 1	с остатък о
1	/ 2	= o	с остатък 1

Остатъците се записват отдясно наляво. Така получаваме  $19_{10} = 10011_2$ .

Пример: от двоична в десетична БС:  $100101_2 = [(1) \times 2^5] + [(0) \times 2^4] + [(0) \times 2^3] + [(1) \times 2^2] + [(0) \times 2^1] + [(1) \times 2^0]$  $100101_2 = [1 \times 32] + [0 \times 16] + [0 \times 8] + [1 \times 4] + [0 \times 2] + [1 \times 1]$  $100101_2 = 3710$ 

### Таблица на побитовите операции:

& (bitwise AND)	Взима две числа в двоичен запис и прилага AND на всеки бит от тях. Резултатът от операцията е 1 само ако битовете и на двете числа са единици.
(bitwise OR)	Взима две числа в двоичен запис и прилага OR на всеки бит от тях. Резултът от операцията е 1, ако поне едното число има бит със стойност 1.
^ (bitwise XOR)	Взима две числа в двоичен запис и прилага операцията XOR на всеки бит от тях. Резултатът от операцията е 1 само ако битовете на двете числа са различни.
~ (bitwise NOT)	Взима едно число в двоичен запис и заменя всеки бит от него с противоположния му.
<< (left shift)	Взима едно число в двоичен запис и премества битовете му с Х позиции наляво.
>> (right shift)	Взима едно число в двоичен запис и премества битовете му с Х позиции надясно.

#### Пример:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char a = 5, b = 9; // a = 5(00000101), b = 9(00001001)
    cout << "a&b=" << (a&b) << endl; // The result is 00000001
    cout << "a|b=" << (a|b) << endl; // The result is 00001101
    cout << "a^b=" << (a^b) << endl; // The result is 00001101
    cout << "a^b=" << (a^b) << endl; // The result is 00001100
    cout << "a=" << (a) << endl; // The result is 11111010
    cout << "b<<1=" << (b<<1) << endl; // The result is 00010010
    cout << "b>>1=" << (b>>1) << endl; // The result is 00010010
    return 0;
}</pre>
```

Много готина поредица за C++ @Youtube : Velcode, Learn Programming with C++