第四讲 交换机上VLAN的配置




交换机上VLAN的配置


- 使用VLAN的原因
- VLAN的分类
- VLAN标准: IEEE 802.1Q
- VLAN间的路由
- VLAN的基本配置
- VLAN间的路由配置



使用VirtualLAN(VLAN)的原因



使用VLAN的原因(续)



使用路由器来隔离广播域代价高




使用VLAN的原因-VLAN概述

- 以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术。当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机可实现LAN(Local Area Network)互联,由于交换机采用交换方式将来自入接口的信息转发到指定出接口上,克服了共享介质上的访问冲突问题,有效的解决了冲突严重问题。但是,当来自入接口的信息无法确定指定的出接口时,此信息会通过交换机上其他所有接口转发(除接收该信息的接口),形成了广播域。
- 为了解决广播域问题,可将网络分段,把大的广播域划分为若干个小的广播域,从而限制广播报文的影响范围。通常采用路由器在网络层进行网络隔离,但是存在规划复杂、组网方式不灵活,且成本较高。作为替代的LAN分段方法,VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术被引入,用于解决大型的二层网络所面临的广播风暴、安全等问题。
- VLAN是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域(多个VLAN)的通信技术。每一个VLAN都包含一组拥有相同需求的计算机,与物理上形成的LAN具有相同的属性。但是由于VLAN是在逻辑划分而不是在物理上划分,所有同一个VLAN内的各个工作站无需放置在同一个物理空间。即使两台计算机有着同样的网段,如果它们不属于同一个VLAN,它们各自的广播流不会互相转发,从而实现了控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。



使用VLAN的原因实例(续)





使用VLAN的原因实例(续)

从上页应用实例可以看出VLAN具有以下优势:

- 限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
- 增强局域网的安全性。不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
- 提高了网络的健壮性。故障被限制在一个VLAN内,本VLAN 内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
- 灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。




VLAN的分类

- 基于端口的VLAN
- 基于MAC地址的VLAN
- 基于协议的VLAN
- 基于子网的VLAN
- 基于策略的VLAN



基于端口的VLAN




VLAN表

端口	
Port 1	VLAN 5
Port 2	VLAN 10
·····	
Port 7	VLAN 5
	•••••
Port 10	VLAN 10

所属VLAN




基于MAC地址的VLAN



MAC地址	所属VLAN
MAC A	VLAN 5
MAC B	VLAN 10
MAC C	VLAN 5
MAC D	VLAN 10




基于协议的VLAN



协议类型	协议类型 所属VLAN	
IPX协议	VLAN 5	
IP协议	VLAN 10	
•••••		




基于子网的VLAN



IP网络	所属VLAN
IP 1.1.1.1/24	VLAN 5
IP 1.1.2.1/24	VLAN 10



基于策略的VLAN



MAC地址、IP地址、端口	所属VLAN
MAC A IP A 端口A	VLAN 5
MAC B IP B 端口B	VLAN 10
•••••	



不同VLAN划分方式对应的应用场景

表1 不同VLAN划分方式对应的应用场景


VLAN划分方式	化点	缺点	应用场景
基于端口划分	配置过程简单明了,是最常用的VLAN划分方式。	配置不够灵活,当VLAN中的成员端口移动时需要重新配置VLAN。这对于拥有众多移动用户的网络来说,网络管理者将会花费更多的时间进行维护。	适用于规模大、安全需求不高的场景中。
基于MAC地址划分	用户在变换物理位置时,不需要重新划分VLAN。提高了终端用户的安全性和接入的灵活性。	网络管理者需要事先将归属到指定VLAN 的终端MAC地址配置到交换机上。这对 拥有大量终端的网络来说,初始配置 时,配置工作量较大。	适用于安全和移动性需求较高的场景中。
基于子网划分	基于子网划分VLAN和基于协议划分VLAN 统称为基于网络层划分VLAN。 基于网络层划分VLAN,不但大大减少了 人工配置VLAN的工作量,同时保证了用 户自由地增加、移动和修改。	交换机需要解析源IP地址并进行相应转换,导致交换机响应速度慢。	适用于对安全需求不高,对移动性和简易管理需求较高的场景中。
基于协议划分		交换机需要分析各种协议的地址格式并 进行相应转换,导致交换机响应速度 慢。	目前支持at、ipv4、ipv6、ipx、llc协议划分VLAN。
基于策略划分VLAN	安全性非常高,基于MAC地址+IP地址、MAC地址+IP地址+接口成功划分VLAN后,禁止用户改变IP地址或MAC地址。相较于其他VLAN划分方式,基于策略划分VLAN是优先级最高的VLAN划分方式。	针对每一条策略都需要手工配置。	适用于规模小,且对安全和移动性需求非常 高的场景中。

VLAN标准: IEEE 802.1Q

- 概述
- VLAN的帧格式
- VLAN的链路类型
- VLAN的帧转发算法



IEEE 802.1Q 概述




IEEE 802.1Q可以在www.ieee802.org免费下载



VLAN的帧格式


带有IEEE802.1Q 标签的以太网帧



- TPID: Tag Protocol Identifier, 2字节,标识协议的类型
- TCI: Tag Control Information, 2字节
 - Priority:标识帧的优先级,3比特
 - CFI: Canonical Format Indicator, 1比特
 - VLAN ID:标识一个VLAN, 12比特



PC机和交换机对帧的传输





VLAN的链路类型

- 接入链路(Access Link)
 - 运载不带有VLAN标签的帧 (untagged frames)
- 骨干链路 (Trunk Link)
 - 运载带有VLAN标签的帧(tagged frames),但VLAN ID与Trunk Link的缺省VLAN ID相同的帧除外
- 混合链路(Hybrid Link)
 - 既可以运载带有VLAN标签的帧,也可以运载不带有VLAN标签的帧
 - 不常用(例如用于Hub等共享介质链路)



VLAN的链路类型(续)

相应的,人们也把交换机上与前面三种链路相连的端口分别称为 Access Port, Trunk Port和Hybrid Port:

- 接入端口(Access Port)
 - 发送/接收不带有VLAN标签的帧 (untagged frames)
 - 只能属于一个VLAN(也就意味只能允许所属VLAN的帧通过)
- 骨干端口 (Trunk Port)
 - 发送/接收带有VLAN标签的帧(tagged frames),但VLAN ID与Trunk Link的缺省VLAN ID相同的帧除外
 - 可以允许多个VLAN的帧通过
- 混合端口 (Hybrid Port)
 - 既可以发送/接收带有VLAN标签的帧,也可以发送/接收不带有 VLAN标签的帧
 - 可以允许多个VLAN的帧通过



VLAN中的帧转发算法

若从Access端口收到一个帧:

- 根据该端口的VLAN ID为该帧插入标签
- 查该VLAN的MAC地址表,做出转发决定
- 若从Trunk端口转发,则携带标签发出(例外:当该帧的 VLAN ID与Trunk端口的缺省VLAN ID相同时,去掉标签后 再发出)
- 若从Access端口转发,则去掉标签后再发出




VLAN中的帧转发算法(续)

若从Trunk端口收到一个帧:

- 若该帧不携带标签,则根据该端口的缺省VLAN ID为该帧插入标签
- 查该帧所属VLAN的MAC地址表,做出转发决定
- 若从Trunk端口转发,则携带标签发出(例外:当该帧的 VLAN ID与Trunk端口的缺省VLAN ID相同时,去掉标签后 再发出)
- 若从Access端口转发,则去掉标签后再发出



举例:广播域的隔离(广播帧的传输)






VLAN间的路由

- 使用路由的原因
- 用路由器来做路由
- 用三层交换机来做路由




使用路由的原因



- VLAN隔离了广播域,也就严格地隔离了各个VLAN之间的在第二层上的互相转发
- 只有借助第三层的功能(即路由),才能使各VLAN之间互相通信。




使用路由器来做路由



- 将每个VLAN都连接到路由器
- 缺点:路由器的造价高




使用三层交换机来做路由



- 二层交换机和路由器在功能上的集成构成了三层交换机
- 三层交换机一般都实现了VLAN的划分、VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能。



使用三层交换机来做路由(续)



10.110.0.113/24 10.110.1.69/24 10.110.1.88/24 10.110.2.200/24 GW:10.110.0.254 GW:10.110.1.254 GW:10.110.1.254 GW:10.110.2.254

三层交换机功能模型



使用三层交换机来做路由(续)

划分VLAN后,同一VLAN内的用户可以互相通信,但是属于不同VLAN间的用户不能直接互相通信。为了实现VLAN间通信,可通过下表所示的方案实现

三层交换机实现VLAN间通信方案

VLAN间通信方案	优点	缺点	应用场景
VLAN接口	属于不同VLAN且位于不同网段的用户,只要在路由可达的前提下,随时可以互相通信。	如果网络中存在多个用户属于不同 VLAN,那么需要为每一个VLAN 创建对应的VLAN接口,并分配IP 地址,增加了配置工作量且占用大 量IP地址资源。	适用于规模小、IP地址固定的 网络,且用户属于不同网段。 如果VLAN配置比较多,既要 进行二层转发,又要进行三层 转发,选择使用VLAN接口。



VLAN的基本配置

- 创建/删除VLAN
- 指定VLAN中的端口(Access端口)
 - 给VLAN指定端口
 - 给端口指定VLAN
- 设定端口的链路类型
- 设置Trunk端口允许通过的VLAN
- 设置Trunk端口的缺省VLAN ID
- 其它常用命令
- VLAN组网配置举例



创建/删除VLAN

创建VLAN并进入VLAN视图
 [H3C] vlan vlan id

注:执行后提示符变为 "[H3C-vlan*id*]" ; 若该VLAN已存

在,则仅进入VLAN视图

• 删除VLAN [H3C] undo vlan *vlan_id*

[H3C] undo vlan *vlan_id* • 参数说明:

vlan-id: VLAN接口的ID, 取值范围为1~4094

• 举例: [H3C] vlan 1



给VLAN指定端口

- 向VLAN中添加交换机端口 [H3C-vlan1] port port_num [to port_num] & < 1-10 >
- 从VLAN中删除交换机端口 [H3C-vlan1] undo port port_num [to port_num] & <1-10>
- 参数说明: port_num:由Interface类型和端口序号组成;端口序号由 槽号和端口号的二元组组成,或由设备单元号、槽号和端口号 的三元组组成。
- 举例:
 [H3C-vlan1] port G1/ 0/1 to G1/ 0/12(G或E为简写)



给端口指定VLAN

- 将端口添加到VLAN:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan *vlan-id*
- 将端口从VLAN中删除
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port access vlan *vlan* -id
- 举例: [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3



设置端口的链路类型

- 设置命令:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type { access | trunk | hybrid }
- 恢复为缺省值命令:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port link-type
- 举例: [H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk



设置Trunk端口允许通过的VLAN

- 允许某些VLAN的帧通过当前Trunk端口:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan { vlan_id_list | all }
 vlan_id_list: vlan_id1 [to vlan_id2] & <1-10>
- 将当前Trunk端口从某些VLAN中删除:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] [undo] port trunk permit vlan { vlan_id_list | all }
- 举例:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6
 to 10 25
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all

汇聚情况下设置trunk链路(备注)

- [H3C]interface bridge-aggregation 1
- [H3C-bridge-aggregation1]port link-type trunk
- [H3C-bridge-aggregation1]port trunk permit vlan 2 to 3 不需要在实际物理端口视图下分别设置trunk属性



设置Trunk端口的缺省VLAN ID

- 设置端口的缺省VLAN ID (pvid, Port Vlan ID): [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan *vlan_id*
- 恢复端口的缺省VLAN ID:
 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk pvid
 注: vlan_id的缺省值为1
- 举例: [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 3



其他常用命令


- 指定/删除VLAN描述字符:

 [H3C-vlan1] description string
 [H3C-vlan1] undo description
 例:[H3C-vlan1] description Floor 1 and 2
- 查看VLAN设置: [任意视图] display vlan [vlan_id]
- 开启/关闭VLAN接口:
 [H3C-vlan-interface1] shutdown

 [H3C-vlan-interface1] undo shutdown



VLAN组网配置举例



目标:

- PCA和PCC同属于一个VLAN 2且能相互通信。
- PCB和PCD同属于另一个VLAN 3且能相互通信。
- 两台交换机用两根1000M网线通过Trunk链路互连,并使用端口聚合功能增加链路带宽



VLAN组网配置举例(续)

- 配置VLAN:
 - [SwitchA] vlan 2
 - [SwitchA-vlan2] port g1/ 0/1
 - [SwitchA-vlan2] vlan 3
 - [SwitchA-vlan3] port g1/0/2
- 配置端口聚合
 - [SwitchA] interface bridge-aggregation 1
 - [interface bridge-aggregation 1] int g1/0/23
 - [SWA-GigabitEthernet1/0/23] port link-aggregation group 1

注:SwitchB做类似配置

- [SWA-GigabitEthernet1/0/23] int g1/0/24
- [SWA-GigabitEthernet1/0/24] port link-aggregation group 1
- [SWA-GigabitEthernet1/0/24] interface bridge-aggregation 1
- [interface bridge-aggregation 1]port link-type trunk
- [interface bridge-aggregation 1]prot trunk permit vlan 2 to 3



VLAN间路由的配置

- IP地址的配置
- 静态路由的配置
- 路由配置举例
- 学院校园网剖析



IP地址的配置

- 设定IP地址 [H3C-vlan-inferface1] ip address *ip-addr netmask*
- 取消IP地址 [H3C-vlan-inferface1] undo ip address
- 举例 [H3C-vlan-inferface1] ip address 210.30.103.254 255.255.255.0
- 检查IP地址配置是否正确
 [任意视图] display interface vlan-interface [vlan_id]




静态路由的配置

- 添加一条静态路由表项
 [H3C] ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-type interface-number | gateway-address }
- 删除一条静态路由表项
 [H3C] undo ip route-static ip-address { mask | mask-length }
- 举例
 [H3C] ip route-static 210.30.104.0 24 210.30.104.254
 [H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1 //缺省路由
- 检查静态路由配置是否正确
 [任意视图] display ip routing-table

VLAN路由配置举例

210.30.102.50/24

210.30.101.50/24





210.30.103.50/24

210.30.104.50/24

VLAN路由配置举例(续)


- 使用下面命令设置交换机A的三个VLAN接口的IP地址:
 [SwitchA-vlan-interface1] ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
 [SwitchA-vlan-interface2] ip address 210.30.101.254 255.255.255.0
 [SwitchA-vlan-interface3] ip address 210.30.102.254 255.255.255.0
- 使用下面命令设置交换机A上的静态路由表:
 [SwitchA] ip route-static 210.30.103.0 255.255.255.0 192.168.1.20
 [SwitchA] ip route-static 210.30.104.0 255.255.255.0 192.168.1.20
- 配置四台PC机上的缺省网关

注:

- (1)同一交换机上不同VLAN间的路由表项可以由交换机自动生成;
- (2)因不存在跨交换机的VLAN,故不需配置Trunk链路;
- (3)交换机B上的配置类似。



VLAN路由配置举例



三层交换机A的等价图:三个VLAN把一个交换机分割成了三个交换机,它们之间通过一个路由器相联



理解路由表

[SwitchA] display ip routing-table Routing Tables:

	ating . a.b. co.					
De	stination/Mask	Proto	Pref	Metric	Nexthop	Interface
	127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
	127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0
19	92.168.1.0/24	Direct	0	1	192.0.0.2	vlan1
2	10.30.101.0/24	Direct	0	1	127.0.0.1	LoopBack0
2	10.30.102.0/24	Direct	0	1	127.0.0.1	LoopBack0
2	10.30.103.0/24	Static	60	2	192.168.1.20	vlan1
2	10.30.104.0/24	Static	60	2	192.168.1.20	vlan1



某校园网剖析

