信息论信号传输与处理的理论基础

第三章:部分习题求解概要

第七章:信道容量的初步概念



习题及部分解答

- * 第三章习题
- * 习题3.2、3.4、3.5、3.6、3.9、3.11(3.3节)、
- * 习题7.37(又一个典型集合及其渐进均分性质);
- * 补充习题:结合本章结果和习题7.37,试定义一组m个随机变量的典型集合并猜测其渐进均分性质。你能证明你的猜测吗?



习题及部分解答(1)

* 习题3.2求解概要:

*

* $(-1/n)\log P(x_1,...,x_n)P(y_1,...,y_n)/P(x_1,y_1,...,x_n,y_n)$

* = $-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log\{P(x_i)P(y_i)/P(x_i,y_i)\}$

- *根据(弱)大数定律,上式依概率所收敛到的极限是什么?
- * 答案: I(X;Y)

*

习题及部分解答(2)

- * 习题3.4求解概要
- * (a) 是的,应用大数定律论证。
- * (b) 是的,应用大数定律和以下的de Morve公式论证
- * $P[A] + P[B] = P[A \cap B] + P[A \cup B]$
- * A、B是任何事件,由此当P[A]和P[B]非常接近于1时,
- * P[A∩B]也非常接近于1 (试将该表述精确化)。
- * (c) 仿定理3.1.2论证。
- * (d) 仿定理3.1.2论证, 注意因子1/2实际上是可以任意接近于1的 正数。



习题及部分解答(3)

* 习题3.5求解概要

* (a)
$$1 = \sum_{(x_1,...,x_n)} P(x_1,...,x_n)$$

*
$$\geq \sum_{(x_1,\ldots,x_n) \text{ in } Cn(t)} P(x_1,\ldots,x_n)$$

*
$$\geq \sum_{(x_1,\dots,x_n) \text{ in } Cn(t)} 2^{-nt}$$

$$* = |C_n(t)|2^{-nt}$$

* (b) t = H[X], 试用大数定律证明之。



习题及部分解答(4)

* 习题3.6求解概要

可以先取对数、再依据大数定律计算极限。

答案: 2^{-H[X]}.

注:这里熵H[X]中的对数是log₂.

一般地,如果熵H[X]中的对数是 log_B ,则答案是 $B^{-H[X]}$.



习题及部分解答(5)



习题及部分解答(6)

习题3.11

* (a) 借鉴3.4 (b) 中的提示。

*

* 习题7.37 仿照定理7.6论证的前半部分。




第三单元

信道容量、信道编码、通信可靠性

- * 第七章 信道容量(Channel Capacity)
- * 第九章 Gauss信道
- * ②基本概念: 信道、二元对称信道、容量、信道编码。
- * ②基于冗余编码实现可靠通信的性能极限:
- * 线性分组编码、最大似然译码算法、其他信道编码简介、
- * 一般分组码的Shannon定理。
- * ⊙ Gauss信道:
- * 基本Gauss信道、有限带宽Gauss信道、
- * Gauss信道的Shannon容量公式、功率约束条件下的性能优化
- * ① 其他应用和习题




数字通信系统:基本模型



*信号传输与处理的基本过程



基本概念(1)



- *信道:能传输信息的任何介质或机制。
- *实例:通信链路、存储介质、电磁场、纸、...
- * 信道的组成要素:
- * 输入信号X: 负载原始信息(发射机端);
- * 输出信号Y: 接受达到的信息(接收机端);
- * X到Y的转移概率P[YX]:表达信息传输如何被失真。
- * 信道容量:

*
$$C = max_{p(x)} I(X;Y)$$




基本概念(2)

二元对称信道及其容量

- * BSC信道的组成要素:
- * <u>輸入信号X</u>: X ∈ {0,1};
- * <u>输出信号Y</u>: Y ∈ {0,1};
- * <u>转移概率</u>P[Y|X]: P[y=0|x=1] = P[y=1|x=0] = p
- * BSC的基本参数p称为比特的差错概率。
- * BSC的信道容量:

C(p) = 1 - H[p, 1 - p]

BSC状态转移图



* 其中H[p,1-p] 是表达式 plogp +(1-p)log(1-p), 也常记为H(p).



基本概念(3)

BSC容量公式的推导:

* 第一步: 计算互信息量I(X;Y)

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$= H(Y) - \sum p(x)H(Y|X = x)$$

$$= H(Y) - \sum p(x)H(p)$$

$$= H(Y) - H(p)$$

$$\leq 1 - H(p),$$

- * 第二步: 计算 C = max _{P(x)} I(X;Y)
- * 注意到当X具有概率分布P[X=0]=P[X=1]=1/2时, P[Y=0]=P[0|0]P[X=0]+
- * +P[0|1]P[X=1] = (1-p)(1/2) + p(1/2) = ½, P[Y=1] = 【习题:完成计算】=1/2,
- * 因此这时H[Y]=1, 再结合第一步的计算结果, 得到C=1-H(p).

基本概念(4)

其他类型的信道:参见7.1和7.2节

【本课程着重于研讨BSC信道和Gauss信道,对其他信道不做探讨】


- * 信道容量的普遍性质
- * (1) C≥0(为什么? 进一步讲,在什么情况下C=0?)
- * (2) $C \leq log M$, M是发送机端信号X的状态数(为什么?)
- * (3) $C \leq logN$, N是接受机端信号Y的状态数(为什么?)
- * 根据以上性质,仅仅提高接收机或发送机之一端的状态数,能提升容量吗?
- * (4) I(X;Y)是P(x)的凹函数。



经典编码与现代编码(1)

* S.Lin, R.Costello






经典编码与现代编码(2)

什么是信道编码(Channel Coding)

- * 在含噪声的信道上,将原始数字序列按照某种方式引入
- * 冗余,以降低信息的传输速率为代价,换取传输差错概率
- * 的降低,即通过信息冗余以提升传输的可靠性。



等效噪声/干扰e(n比特)



经典编码与现代编码(3)

信道编码的基本类型

- (1) 线性分组码
 - (2) 线性卷积码
- * (3) 混合线性码
- * (4) 时空线性码
- * (5) 适应性信道编码

经典编码(1950至今)

现代编码(1990至今)

- * 分组码: 当前传输的码字x(t)仅和当前原始信息分组u(t)有关。
- * x(t) = Gu(t), G是编码矩阵。
- * 卷积码: 当前传输的码字X和当前及其之前的一组原始信息
- * u(t), u(t-1),..., u(t-L)有关:
- * $x(t) = G_ou(t) + G_1u(t-1) + ... + G_Lu(t-L), G_i 是编码矩阵。$

