七年级上册语法速查表

人教版 新课纲版 · 按教材书末 Grammar 附录整理 · 一页纸速查

一 词类

10 类

名词 n. / **冠词** art. / **代词** pron. / **形容词** adj. / **数词** num. / **动词** v. / **副词** adv. / **介词** prep. / **连词** conj. / **感叹词** interj.

查词典先看词性缩写。

二 名词

所有格

专有名词首字母大写（Peter、January）；**可数**有复数（eight rabbits），**不可数**无复数（milk、bread）。

所有格：单数加 **'s**（Mike's）；复数词尾有 s 只加 **'**（grandparents'）；复数词尾无 s 加 **'s**（Children's Day）。

三 冠词

the / a·an / 零冠词

the：特指双方已知（Where is **the** library?）；辅音前读 /ðə/，元音前 /ði/。

a / an：非特指，单数可数名词前；**an** 用于元音音素开头（an eraser、an hour）。含义：一例 / 一个 / 每一个。

零冠词：不加冠词 —— My favourite subject is English. / go to bed.

四 代词

人称 / 物主 / 指示

人称	主格	宾格	形容词性物主
一单	I	me	my
二单	you	you	your
三单	he/she/it	him/her/it	his/her/its
一复	we	us	our
三复	they	them	their

指示代词：this/these（近）；that/those（远）

五 数词

基数词 / 序数词

基数词：one–ten；eleven–nineteen；twenty、thirty…ninety；twenty-one、one hundred

序数词：first（1st）、second（2nd）、third（3rd）；fifth、eighth、ninth、twelfth 特殊；整十 y→ie 加 th（twentieth）；几十几只把个位变序数（twenty-first）

序数词前常用 **the** 或物主代词。

六 动词

四种

类型	例
系动词	be、look、get、turn（+ 表语）
实义动词	play、like（独立作谓语）
助动词	be、do、have、will（构成时态/否定/疑问）
情态动词	can、may、must、should（+ 动词原形）

can 表能力：Linda **can swim** well. / I **can't cook**. / **Can you play** ping-pong?

七 介词

at / on / in

时间：at 钟点/年龄/节日（at 3 o'clock）；on 日期/星期（on Thursday）；in 月份/季节/年份（in spring、in 1949）。

地点：at 某地点（at school）；on 表面（on the desk）；in 范围（in China）。

方位：under、in front of、behind、next to、across from、between

搭配：be good at / be famous for / be interested in；look at / listen to / ask for

八 一般现在时

三单变化

意义：现在的状态 / 经常性习惯性动作 / 性格能力

be：am / is / are；否定 am not / isn't / aren't

实义动词：he / she / it 后加 -s/-es；否定 **don't / doesn't** + 动词原形；疑问 **Do / Does** + 主语 + 原形

三单规则：一般 +s；-s/-x/-ch/-sh 结尾 +es；辅音+y 变 i 加 -es（study → studies）

九 句子种类

陈述句为主

四类：陈述句、疑问句、祈使句、感叹句

肯定式：Ella's cap **is** in her schoolbag.

否定三种方式：① be + not（is not）；② don't / doesn't + 原形（doesn't have）；③ 否定词 never / no（never take showers）

陈述句句末用句号。