11.1 result_of

11.1 result_of

result_of 是一个很小但很有用的组件,可以帮助程序员确定一个调用表达式的返回类型,主要用于泛型编程和其他 Boost 库组件,它已被收入 C++11 标准。

result_of 位于名字空间 boost, 为了使用 result_of 组件, 需要包含头文件 < boost/ utility/result_of.hpp>, 即:

```
#include <boost/utility/result_of.hpp>
using namespace boost;
```

11.1.1 原理

所谓"调用表达式",是指一个含有 operator()的表达式,函数调用或函数对象调用都可以称为调用表达式,而 result_of 以模板元函数的方式确定这个表达式所返回的类型。 $^{\odot}$

```
result_of 模板类的示意代码如下:

template<typename F>
struct result_of
{
   typedef some_define type; //使用::type返回元计算得到的类型
};
```

给定一个调用表达式 F,可以通过内部类型定义 result_of<F>::type 获得返回值的类型。

假设我们有一个类型 F,它可以是函数指针、函数引用或者成员函数指针,当然也可以是函数对象类型,它的一个实例是 f。F 有一个 operator(),参数是(T1 t1, T2 t2),这里 T1、T2 是两个模板类型,那么

```
result_of<F(T1,T2)>::type<sup>20</sup> 就是 f(t1,t2)的返回值类型。
```

result_of 虽然小,但它用到了很多 C++的高级特性,如模板偏特化和 SFINAE,并且部分依赖于编译器。如果编译器支持 C++11 的 decltype 关键字,那么它就会利用 decltype 的能力。

Boost 程序库完全开发指南 (第二版)

[©] 单从这一点来理解, result_of 的功能有些类似 C++11 的 auto。auto 可以确定一个表达式的类型, 但不具备推演调用表达式的能力。

② 这种在模板中使用类似函数声明的形式还会在本书讲述 function 库时遇到。

11.1.2 用法

因为 result_of 使用了模板元编程技术,对元编程不熟悉的读者来说其工作原理好像有些抽象难以理解,现在我们用实例解说一下。

```
typedef double (*Func)(double d);
```

这行代码定义了一个函数指针类型 Func,它的调用式接受一个 double 类型,返回类型为 double。

```
Func func = sqrt;
```

这行代码声明了 Func 的一个实例(变量)func,一个具体的函数指针,并把它赋值为 sqrt ——C 标准库中的开平方数学函数。那么

```
result_of<Func(double)>::type x = func(5.0);
```

这行代码必然可以正确通过编译, x 的类型将被推导为 double。

上面的实例演示了 result_of 的基本用法,不是很具有吸引力,用 auto 也可以完成同样的功能。但是,当处于一个泛型上下文之中,周围没有真实的类型,而且没有表达式的时候,auto 就无能为力了,例如这样的一个简单的泛型函数:

```
template<typename T, typename T1>
??? call_func(T t, T1 t1) //T 是个可调用的类型 { return t(t1);}
```

无论如何, auto 都派不上用场,这里不存在任何赋值表达式,只有函数调用式。

这正是 result_of 发挥威力的机会,它可以正确推导出返回类型,像这样:

```
template<typename T, typename T1>
typename result_of<T(T1)>::type call func(T t, T1 t1)
```

Boost 程序库完全开发指南(第二版)

11.1 result_of 421

```
{ return t(t1);}
```

这里必须在 result_of<>::type 前加上关键字 typename, 否则编译器会认为 type 是 result_of 的成员变量,从而产生找不到声明的编译错误。

仍然使用刚才定义的函数指针,使用 result of 的完整程序如下:

```
#include <boost/utility/result_of.hpp>
using namespace boost;

template<typename T, typename T1>
typename result_of<T(T1)>::type call_func(T t, T1 t1)
{ return t(t1);}

int main()
{
  typedef double (*Func)(double d);
  Func func = sqrt;

auto x = call_func(func, 5.0);  //赋值表达式,可以用 auto cout << typeid(x).name();</pre>
```

如果读者暂时还不甚理解 result_of 的用法也不要紧,可以阅读推荐书目[3], 熟悉了模板元编程的基本概念再来学习它。

Boost 程序库完全开发指南 (第二版)