

分类模型评价指标

衡量分类模型最常见的指标有:准确率与召回率 '准确度 'F1值 'ROC曲线 'AUC值 。

混淆矩阵

混淆矩阵 (Confusion Matrix) 是按照真实类别和预测类别对样本进行归类计数得到的矩阵 '用于评估分类模型的性能 。

		实际观测		
		是	否	
预测结果	是	TP (True Positive)	FP (False Positive)	
	否	FN (False Negative)	TN (True Negative)	

其中 'TP 表示实际为"是"预测为"是"(真阳性)的样本数量 ;TN 表示实际为"否"预测为"否"(真阴性)的样本数量 ;FN 表示实际为"是"预测为"否"(假阴性)的样本数量 '也就是漏报数量 ;FP 表示实际为"否"预测为"是"(假阳性)的样本数量 '也就是误报数量 °

准确率与召回率

机器学习领域最常见的指标是准确率(Precision Rate)和召回率(Recall Rate) °准确率是指预测为 "是"的样本中'实际为"是"的比例:

准确率 =
$$\frac{TP}{TP + FP}$$

准确率指标被用于那些假阳性(FP)代价较高的场景下 '比如垃圾邮件检测 'TP表示正确识别的垃圾邮件数量 'FP表示被错误标记为垃圾邮件的正常邮件数量 °用户非常不希望正常的邮件被误 判为垃圾邮件 '所以FP越小越好 °

召回率是实际为"是"的样本中'预测为"是"的比例:

召回率 =
$$\frac{TP}{TP + FN}$$

召回率关心的是在所有实际为正类的样本中'模型能够正确识别出多少°比如流行病检测'TP

表示正确识别的患病病人数量 'FN表示漏诊的病人数量 °医生非常不希望漏掉任何一个患病的病人 '召回率越高越好 °

准确度与F1值

准确度(Accuracy)是分类模型预测正确的样本数量与总样本数量的比例:

准确度 =
$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

F1值是准确率和召回率的加权调和平均数 'F1值越大越好:

$$\mathrm{F1}$$
值 $= rac{2 imes$ 准确率 $imes$ 召回率 $= rac{2TP}{2TP+FP+FN}$

ROC曲线与AUC值

ROC曲线(Receiver Operating Characteristic Curve)是一种常用的分类模型性能评估工具 '它通过绘制不同阈值下的真正率(TPR)和假正率(FPR)来展示模型的性能 °

其中真正率(TPR)即召回率 '是实际为"是"的样本中 '预测为"是"的比例:

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

假正率(FPR)是实际为"否"的样本中'预测为"是"的比例:

$$FPR = rac{FP}{FP + TN}$$

可以看出,TPR 和 FPR 两个指标的分母 FP+TN 即为实际为"否"的样本总数(假设总样本为100'实际为"是"和"否"的样本数各为50)'分子 TP 和 FP 之和即为预测为"是"的样本数量。当我们给定一个判断预测结果为"是"或"否"的阈值时 '对所有的样本'可以根据阈值计算出对应的 TP 和 FP ,从而得到 TPR 和 FPR 的值:

- ・ 当阈值为 1 时 '所有的样本都被预测为"否" '此时 TP=0 ' FP=0 '进而得到 TPR=0 ' FPR=0 ;
- 当阈值逐渐减少 '如减少为0.5 '有部分样本被预测为"是" '假设此时 TP=40 和 FP=15 '进而得到 TPR=0.8 和 FPR=0.3 的值 °

・ 当阈值为 0 时 '所有的样本都被预测为"是" '此时 TP=50 ' FP=50 '进而得到 TPR=1 ' FPR=1 。

在每个给定的阈值下'计算对应的 TPR 和 FPR'然后以 FPR 为横轴、TPR 为纵轴将它们绘制在坐标系中'就得到了ROC曲线。


ROC曲线越靠近左上角'模型的性能越好。理想的模型ROC曲线应该是一条从左下角到右上角的直线,即FPR和TPR都为1时,模型的性能最好。例如我们有如下样本及预测概率:

样本	真实观测	预测为"正"的概率		
1	是	0.99		
2	是	0.95		
3	是	0.82		
4	是	0.76		
5	是	0.55		
6	否	0.41		
7	否	0.33		
8	否	0.21		
9	否	0.14		
10	否	0.03		

根据 TPR 和 FPR 的定义 '我们选用不同的阈值 '可以得到如下 TPR 和 FPR 的值 :


阈值	FP+TN	TP	FP	TPR	FPR
0.0	5	5	5	1.0	1.0
0.1	5	5	4	1.0	0.8
0.2	5	5	3	1.0	0.6
0.3	5	5	2	1.0	0.4
0.4	5	5	1	1.0	0.2
0.5	5	5	0	1.0	0.0
0.6	5	4	0	0.8	0.0
0.7	5	4	0	0.8	0.0
0.8	5	3	0	0.6	0.0
0.9	5	2	0	0.4	0.0
1.0	5	0	0	0.0	0.0

可以看到'当阈值小于0.55时'TPR=1;而当阈值大于0.55时'FPR=0 °如果将这些数据(或者取更多的阈值得到更多的数据)绘制到坐标系中'就得到了如下的ROC曲线:



这个时候'模型的性能最好'因为此时我们可以找到一个阈值'能够将所有的样本都正确地分类。

为什么 ROC 曲线越靠近左上角'模型的性能越好呢?我们可以参照下图'假设我们有如下两条 ROC 曲线:



可以看出 '同样的 FPR 值下 '越靠近左上角的 ROC 曲线的 TPR 值越大 °而 TPR 代表实际 为"是"的样本中 '预测为"是"的比例 ; FPR 代表实际为"否"的样本中 '预测为"是"的比例 °所 以 '在相同的预测错误代价(FPR)下 '越靠近左上角的 ROC 曲线代表着召回率(收益)越高 °

如果我们要找一个指标衡量 ROC 曲线是否靠近左上角 '那么 AUC 值是一个很好的选择 °AUC 值为 ROC 曲线下的面积 '即ROC曲线的积分值 °AUC 值的取值范围为0.5到1之间 '越大越

好。当 AUC 值为 1 时 '即 ROC 曲线是一条从左下角到右上角的直线 '表示模型是一个完美的分类器;当 AUC 值为 0.5 时 '表示模型时一个没有区分能力的分类器 '其预测结果与随机猜测无异。

虽然AUC的直观含义是ROC曲线下方的面积'但实际计算时并不需要真正画出ROC曲线。以下是两种常见的计算AUC的方法:

- 梯形法则:首先 '根据不同的阈值计算对应的TPR和FPR '得到一系列点;然后 '使用这些点来近似计算曲线下面积 。对于每一对相邻的点 '可以视为形成了一个小的梯形或矩形 '其面积可以通过梯形面积公式计算 ;最后 '将所有小梯形或矩形的面积相加 '即可得到整个ROC曲线下的面积 '即AUC 。
- · Wilcoxon-Mann-Whitney统计量:AUC实际上等价于Wilcoxon-Mann-Whitney U检验的统计量,也可以理解为从两个分布。正样本和负样本)中分别随机抽取一个样本,正样本的评分高于负样本的概率。基于此原理,可以通过比较正负样本的预测得分来计算AUC。具体步骤为:对所有的正样本和负样本,首先获取它们的预测概率分数;计算所有正样本的预测分数大于负样本的预测分数的比例。这个比例即为AUC的值。如果存在相同的分数,则需要适当调整计算方式以处理平局情况。