网络实验总结练习实验报告

11组

组长:刘育麟 181250090 组员1:陈泔錞 181250010 组员2:冯鑫泽 181250031 组员3:陆张驰 181250095 组员4:蒋沂霄 181250059

1 实验目的:

- (1) 在packet tracer上绘制拓扑图。
- (2) 掌握VLAN技术、trunk技术、RIP协议、ACL技术、NAT技术、PPP技术。
- (3) 能将各种网络技术混合搭配使用。

2 实验技术:

- (1) VLAN
- (2) trunk
- (3) RIP
- (4) ACL
- (5) NAT
- (6) PPP

3 实验要求:

- (1) 实现的拓扑能够以PT5.x版本的模拟器打开。
- (2) 拓扑需使用动态路由协议。
- (3) 拓扑中需包含VLAN及trunk技术。
- (4) 拓扑至少需包含设备: 2台交换机、4台路由器(路由器之间串线链接)、4台PC。
- (5) 拓扑中包含两项较为复杂的网络技术(如ACL, NAT等)。

4 实验环境:

- (1) 软件环境:安装了Windows操作系统的计算机
- (2) 硬件环境: PC * 4; Router-PT * 4; switch_2960 * 2; server * 1; DCE串口线; 直通线; 交叉线

5 实验拓扑:

- (1) Server0为内网, PC0、PC3和Router0划分到VLAN10, PC1、PC2和Router1划分到VLAN20, 拓扑图见图1。
- (2) 规划路由器、PC、Server的端口地址,配置表见表1。




图 1: 拓扑图

6 实验过程:

6.1 绘制拓扑图与RIP配置

- (1) 配置好拓扑并填好ip地址,如图1和表1。
- (2) 配置动态路由协议。
 - a. Router0:

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router(config)#int s2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router (config)#router rip

设备名称	端口	地址	网关	内网地址
route0	Serial2/0	192.168.1.1		
route0	${\rm FastEthernet}0/0$	192.168.4.1		
route1	Serial2/0	192.168.1.2		
route1	Serial3/0	192.168.2.2		
route2	Serial2/0	192.168.2.1		
route2	Serial3/0	202.0.1.2		
route2	${\rm FastEthernet}0/0$	192.168.3.1		
nju1	Serial3/0	202.0.1.1		
nju1	${\rm FastEthernet}0/0$	192.168.10.1		
Server0	${\bf FastEthernet}$	192.168.10.2	192.168.10.1	202.0.1.3
PC0	FastEthernet	192.168.4.2	192.168.4.1	
PC1	${\bf FastEthernet}$	192.168.3.3	192.168.3.1	
PC2	FastEthernet	192.168.3.2	192.168.3.1	
PC3	${\bf FastEthernet}$	192.168.4.3	192.168.4.1	

表 1: 地址配置表

 $Router (\,config-router) \# network\ 192.168.1.0$

Router (config-router) # network 192.168.4.0

Router (config-router)#end

b. Router1:

Router>en

Router#conf t

Router (config)#int s2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config)#int s3/0

Router(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config)#router rip

Router (config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 192.168.2.0

Router (config-router)#end

c. Router2:

Router>en

Router#conf t

Router (config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router (config)#int s2/0

 $Router(\,config-if)\#ip\ add\ 192.168.2.1\ 255.255.255.0$

Router (config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config)#int s3/0

Router(config-if)#ip add 202.0.1.2 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router (config) #router rip

Router (config-router)#network 192.168.1.0

Router (config-router) # network 192.168.4.0

Router (config -router) # network 202.0.1.0

Router (config-router)#end

d. nju1:

Router>en

Router#conf t

Router (config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router (config)#int s3/0

Router(config-if)#ip add 202.0.1.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router(config-if)#clock rate 64000

Router (config) #router rip

Router (config-router) # network 192.168.10.0

Router (config -router) # network 202.0.1.0

Router (config-router)#end

6.2 划分VLAN并配置trunk

(1) 在两台交换机上划分两个VLAN, Switch0和Switch1执行相同命令。

Switch (config)#vlan 10

Switch (config)#vlan 20

(2) 将两台交换机上的链路设置为trunk,接口都是FastEthernet0/2。

Switch (config)#interface FastEthernet0/2 Switch (config-if)#switchport mode trunk

- (3) 划分交换机的端口到不同VLAN。
 - a. Switch0:

Switch (config)#interface FastEthernet0/1

Switch (config-if)#switchport mode access

Switch (config-if)#switchport access vlan 10

Switch (config)#interface FastEthernet0/3

Switch (config-if)#switchport mode access

Switch (config-if)#switchport access vlan 10 Switch (config)#interface FastEthernet0/4 Switch (config-if)#switchport mode access Switch (config-if)#switchport access vlan 20 Switch (config-if)#end

b. Switch1:

Switch (config)#interface FastEthernet0/1
Switch (config-if)#switchport mode access
Switch (config-if)#switchport access vlan 20
Switch (config)#interface FastEthernet0/3
Switch (config-if)#switchport mode access
Switch (config-if)#switchport access vlan 20
Switch (config)#interface FastEthernet0/4
Switch (config-if)#switchport mode access
Switch (config-if)#switchport mode access
Switch (config-if)#switchport access vlan 10
Switch (config-if)#end

6.3 配置NAT

(1) 在nju1上配置内网与外网的接口。

Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int s3/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit

(2) 配置静态NAT。

Router (config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 202.0.1.3 Router (config)#end

(3) 查看配置结果。

Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

—— 202.0.1.3 192.168.10.2 —— ——

6.4 配置ACL

(1) 在Router0上配置从PC0到PC2不通的ACL。

Router(config)#access-list 101 deny icmp host 192.168.4.2 host 192.168.3.2 Router(config)#access-list 101 permit ip any any Router(config)#int f0/0 Router(config)#ip access-group 101 in

(2) 在Router2上配置从PC2到PC0不通的ACL。

```
Router(config)#access-list 101 deny icmp host 192.168.3.2 host 192.168.4.2 Router(config)#access-list 101 permit ip any any Router(config)#int f0/0 Router(config)#ip access-group 101 in
```

6.5 配置PPP

1. 在nju1上设置PAP的服务端。

```
Router(config)#hostname nju1 nju1(config)#username nju password ccna nju1(config)#interface serial 0/0/0 nju1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 nju1(config-if)#encapsulation ppp nju1(config-if)#ppp authentication pap nju1(config-if)#no shutdown
```

2. 在Router2上设置PAP的客户端。

```
Router(config)#hostname nju2
nju2(config)#interface serial 0/0
nju2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
nju2(config-if)#clock rate 64000
nju2(config-if)#encapsulation ppp
nju2(config-if)#no shutdown
```

7 实验结果:

7.1 RIP

见图2、图3、图4、图5、图6。

7.2 VLAN

见图7、图8。

7.3 ACL

见图9、图10。

7.4 NAT

见图11。

7.5 PPP

见图12。



图 2: RIP-ping



图 3: RIP-Router0



图 4: RIP-Router1



图 5: RIP-Router2



图 6: RIP-nju1



图 7: VLAN-Switch0



图 8: VLAN-Switch1

```
₽ PC0
                                                             - \square \times
物理 配置 桌面
 命令提示符
                                                                      Х
 Packet Tracer PC Command Line 1.0
 PC>ip address
 Invalid Command.
 PC>IP address 192.168.4.2
 Invalid Command.
 PC>ping 192.168.3.2
 Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
 Request timed out.
 Request timed out.
 Request timed out.
 Request timed out.
 Ping statistics for 192.168.3.2:
     Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
 PC>
```

图 9: ACL-PC0

图 10: ACL-PC2



图 11: 静态NAT地址转换



图 12: PPP验证