网络技术与应用第八次实验报告

物联网工程 2211999 邢清画

一、实验名称

实验8—PPPoE服务器的配置和应用

二、实验要求

PPPoE服务器配置和应用实验在虚拟仿真环境下完成,要求如下:

- (1) 仿真有线局域网接入互联网的场景,正确配置PPPoE服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口,使内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。
- (2) 仿真家庭网络中,无线和有线终端(主机、智能电话等)连入小型路由器,由小型路由器统一接入互联网服务运营商PPPoE服务器的场景。对小型路由器和PPPoE服务器进行设置,使家庭网络中的用户经认证后才能正常访问外部互联网。

三、实验内容

3.0 PPPoE相关知识

PPPoE (以太网上的点对点协议) 是一种通过以太网连接到互联网的协议,通常用于DSL (数字用户线) 宽带连接。它结合了传统的PPP协议和以太网协议,可以实现认证、加密、压缩以及会话管理。

1. 相关概念

- PPP (点对点协议): PPP协议最初用于拨号上网,它提供了身份验证、加密和压缩等功能。PPPoE通过将PPP协议封装在以太网帧中,使得在以太网环境中可以实现类似的功能。
- PPPoE**客户端(即终端设备)**:通过PPP协议连接到网络的用户设备(例如家庭用户的计算机或路由器)。用户设备会发送连接请求到PPPoE服务器。
- PPPoE**服务器**:提供接入认证和IP地址分配服务的设备,通常是互联网服务提供商(ISP)的一部分。服务器对客户端的请求进行验证,确认通过后为客户端分配IP地址。

2. PPPoE工作原理和步骤

发现阶段 (Discovery):

- 客户端通过广播发送PADI (PPPoE Active Discovery Initiation) 请求,向PPPoE服务器询问服务。
- 服务器响应PADO (PPPoE Active Discovery Offer) 消息,告诉客户端它是可用的PPPoE服务
- 客户端选择一个PPPoE服务器,并通过发送PADR (PPPoE Active Discovery Request) 请求来请求建立连接。
- 服务器通过发送PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation) 确认建立连接, 客户端和服务器之间的会话建立完成。

认证阶段 (Authentication):

- 客户端通过PPP协议向PPPoE服务器发送认证请求,通常采用PAP (Password Authentication Protocol) 或CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 协议。
- 服务器根据用户名和密码验证客户端的身份。

建立连接 (Connection Establishment):

- 认证通过后,服务器会为客户端分配一个IP地址,并建立一个PPP连接。
- 客户端可以通过此连接访问互联网服务。

3. PPPoE的协议组成

- PADI (PPPoE Active Discovery Initiation) : 客户端发送的请求包,询问PPPoE服务器是否存在。
- PADO (PPPoE Active Discovery Offer): PPPoE服务器对PADI请求的响应,提供自己的服务信息。
- PADR (PPPoE Active Discovery Request) : 客户端选择服务器后发送的请求包,请求建立会话。
- PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation) : 服务器确认会话建立并分配资源的响应。
- PADT (PPPoE Active Discovery Termination) : 用于会话断开,双方断开连接时会发送此消息。

4. PPPoE的优势与应用

- **认证与安全**: PPPoE能够使用PPP的认证机制(PAP/CHAP),确保用户身份的验证。
- **动态IP分配**: PPPoE可以通过DHCP或IPoE协议动态分配IP地址,方便用户接入。
- **易于管理**: ISP可以通过PPPoE来管理大量的用户连接,例如基于用户名的计费、控制带宽等。
- 广泛应用: PPPoE通常应用于家庭和小型企业的宽带接入,特别是在DSL和光纤接入中。

5. PPPoE的配置要素

- 认证协议:如PAP或CHAP,用于验证用户的身份。
- 地址池: 为连接的客户端分配的IP地址范围。
- 虚拟模板:用于配置虚拟接口的模板,配置共享设置。
- 物理接口:与ISP或外部网络的物理连接接口。

6. PPPoE与路由器的配置

在家庭网络场景中,通常通过路由器连接到ISP提供的PPPoE服务器。路由器的配置流程包括:

- 设置路由器的PPPoE拨号参数(如用户名、密码)。
- 配置路由器的WAN接口,选择PPPoE作为连接类型。
- 配置局域网(LAN)接口,确保家庭网络中的设备可以通过路由器访问互联网。

7. 问题与解决方法


• 认证失败: 通常是用户名或密码错误, 检查是否正确输入。


• 连接超时:可能是由于服务器问题、ISP线路问题或路由器配置错误。

• IP地址分配失败:确认PPPoE服务器配置了正确的地址池,并且设备已正确连接。

3.1 网络拓扑图设计

设备的连接和参数设置如下图所示:





3.2 设备参数设置


1. PC端的参数设置 (PC0图示):

设备	IP地址	子网掩码	默认路由
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1



2. 服务器端的参数设置 (server0图示):

设备	IP地址	子网掩码	网关
Server0	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1
Server1	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1




3. 路由器的参数设置:

对于两个路由器更改IP地址、子网掩码和RIP

以Router0为例,在左侧的gig0/0和gig0/1端选择修改ip地址和子网掩码,同时需要将右上角的port status勾选使得指令保持连通,在RIP中添加两个相邻的网段


设备	接口0/0	接口0/1
Router0	192.168.1.1	192.168.2.1
Router1	192.168.3.1	192.168.2.2



Equivalent IOS Commands

3.3 设置AAA服务器和目标服务器

AAA服务器为Server1,将service打开并在Network Configuration一栏设置客户端IP为Router0的转发接口ip192.168.2.1和其他信息,在User Setup一栏设置客户端的登录账号密码分别为bob,bob123



目标服务器为Server0,设置IP地址、子网掩码和默认路由即可:



3.4 Router0配置PPPoE

1.接入服务器 (配置AAA认证)

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) 是认证、授权和计费的框架,用于管理用户访问权限。

AAA认证确保只有合法的用户能够通过PPPoE拨号连接。 RADIUS服务器可以集中管理用户账户和认证信息。

```
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authentication ppp mypppoe group radius
Router(config)# radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key radius123
```

- aaa new-model启用AAA (Authentication, Authorization, Accounting认证、授权和计费) 的新模型
- aaa authentication ppp myppoe group radius设置PPP点对点协议认证,使用RADIUS协议 作为认证方法
- radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key radius123配置路由器使用 RADIUS服务器进行认证。它指定了RADIUS服务器的IP地址是192.168.2.3、认证端口是1645以及 用于保护路由器与RADIUS服务器之间通信的共享密钥是radius123。

2. 配置本地地址池

分配IP地址给通过PPPoE拨号的客户端。 如果不使用DHCP或外部IP地址分配器,这种本地地址池是最直接的解决方案。

```
Router(config)# ip local pool mypool 192.168.1.100 192.168.1.200
```

通过以上命令创建一个名为mypool的本地地址池,用于分配IP地址给连接到虚拟接口的客户端,范围是从192.168.1.100到192.168.1.200。

3. 配置虚拟接口的模板

```
Router(config) #interface virtual-template 1
```

```
Router(config-if) #ip unnumber gig0/0
Router(config-if) #peer default ip address pool mypool
Router(config-if) #ppp authentication chap mypppoe
Router(config-if) #exit
```

```
Router(config)# interface Virtual-Template 1
Router(config-if)# ip unnumbered GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# peer default ip address pool mypool
Router(config-if)# ppp authentication chap mypppoe
```

• interface Virtual-Template 1 创建一个虚拟接口模板,供PPPoE连接动态生成接口。

- ip unnumbered GigabitEthernet 0/0 让虚拟接口共享 GigabitEthernet 0/0 的IP地址, 节省IP资源。
- peer default ip address pool mypool 为远程端指定默认的 IP 地址池名称,以便动态分配 客户端的 IP 地址池给远程端。
- ppp authentication chap pppoe 配置路由器在PPPoE连接中使用CHAP认证。

4. 创建 bba分组

```
Router(config) #bba-group pppoe mybbagroup
Router(config-bba) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed
state to up
Router(config-bba) #virtual-template 1
Router(config-bba) #exit
```

```
Router(config)# bba-group pppoe mybbagroup
Router(config-bba-group)# virtual-template 1
```

- bba-group pppoe mybbagroup 创建一个叫 mybbagroup 的BBA (Broadband Access) 组。 用于管理PPPoE会话。
- virtual-template 1 将虚拟模板接口1与 mybbagroup 绑定, PPPoE会话将基于此模板生成。

5. 配置物理接口并应用分组


```
Router(config) #interface gig0/0
Router(config-if) #pppoe enable group mybbagroup
Router(config-if) #exit
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# pppoe enable group mybbagroup
```


- nterface GigabitEthernet 0/0 进入路由器的物理接口配置模式。
- pppoe enable group mubbagroup 用于启用 PPPoE并指定一个分组mybbagroup。此时内网的 PC就能够访问到外网的服务器。

3.5 仿真家庭网络设置


将之前的网络拓扑图进行扩展,增加无线路由器:




添加的无线路由器设置如下:



查看其ststue发现connected即可:




打开手机的web浏览器发现可以查看服务器




四、实验结果


使用PCO的PPPoE Dialer连接PPPoE,输入用户名和密码即可连接成功:




这时再启动Web Browser访问192.168.3.3发现成功:



使用PCO 连通PC2 发现可以ping通:



在命令行使用指令ipconfig查看PC0的IP发现分配的是192.168.1.100,正是之前地址池设置的范围内。



五、实验总结

对PPPoE连接的原理有了更深入的了解与认识,学习到了如何配置bba分组和aaa规则以及设置虚拟接口摸班,增强了动手实践的能力。

许多指令在旧版本中不适用,需要升级到最新版本就可以正常运行。

发现退出后就无法再次通过pppoe连接的问题,应该是退出了就会断开连接,只要重新配置连接即可。

```
Router config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router (config) # interface virtual-template 1

Router (config-if) # ppp authent chap myPPPoE

Router (config-if) # exit

Router (config) #
```

会出现所有配置都正确但是请求超时的情况,发现在配置前需要先ping一下。