一、实验名称

信号量与同步

二、实验目的

- 1. 理解信号量的基本概念,以及其在进程同步中的作用
- 2. 学习使用信号量来实现进程之间的同步
- 3. 理解并解决多种并发时可能出现的问题

三、实验任务

信号量结构初始化

1.新建 lab7/src/include/prt_sem_external.h 头文件

```
// 防止头文件重复包含
#ifndef PRT_SEM_EXTERNAL_H
#define PRT SEM EXTERNAL H
// 包含基础信号量定义头文件
#include "prt_sem.h"
// 包含任务相关的外部接口定义
#include "prt_task_external.h"
// 如果定义了POSIX选项,则包含POSIX信号量类型定义
#if defined(OS_OPTION_POSIX)
#include "bits/semaphore_types.h"
#endif
// 信号量状态定义
#define OS_SEM_UNUSED 0 // 信号量未被使用
#define OS_SEM_USED 1 // 信号量正在被使用
// 信号量协议类型定义
#define SEM_PROTOCOL_PRIO_INHERIT 1 // 优先级继承协议
// 位宽定义(用于信号量类型编码)
#define SEM_TYPE_BIT_WIDTH
                            0x4U // 类型字段占4位
#define SEM_PROTOCOL_BIT_WIDTH 0x8U // 协议字段占8位
// 信号量标志定义
```

```
// 使用锁机制的标志
#define OS_SEM_WITH_LOCK_FLAG 1
#define OS_SEM_WITHOUT_LOCK_FLAG 0
                                   // 不使用锁机制的标志
// POSIX信号量最大名称长度
#define MAX_POSIX_SEMAPHORE_NAME_LEN
// 宏定义: 从链表组件获取信号量控制块指针
#define GET_SEM_LIST(ptr) LIST_COMPONENT(ptr, struct TagSemCb, semList)
// 宏定义: 通过信号量ID获取信号量控制块指针
#define GET_SEM(semid) (((struct TagSemCb *)g_allSem) + (semid))
// 宏定义: 通过信号量ID获取关联任务控制块指针
#define GET_SEM_TSK(semid) (((SEM_TSK_S *)g_semTsk) + (semid))
// 宏定义: 通过任务ID获取关联的信号量指针
#define GET_TSK_SEM(tskid) (((TSK_SEM_S *)g_tskSem) + (tskid))
// 宏定义: 提取信号量类型的基础类型(低4位)
#define GET_SEM_TYPE(semType) (U32)((semType) & ((1U << SEM_TYPE_BIT_WIDTH)</pre>
- 1))
// 宏定义: 提取信号量互斥体类型(中间4位)
#define GET_MUTEX_TYPE(semType) (U32)(((semType) >> SEM_TYPE_BIT_WIDTH) &
((1U << SEM_TYPE_BIT_WIDTH) - 1))
// 宏定义: 提取信号量协议类型(高8位)
#define GET_SEM_PROTOCOL(semType) (U32)((semType) >> SEM_PROTOCOL_BIT_WIDTH)
// 信号量控制块结构定义
struct TagSemCb {
                     // 信号量状态(OS_SEM_UNUSED/OS_SEM_USED)
   U16 semStat;
   U16 semId;
                     // 内核信号量索引ID
#if defined(OS_OPTION_SEM_RECUR_PV)
   U32 recurCount; // 递归计数(仅用于可重入互斥信号量)
#endif
                     // 信号量计数值
   U32 semCount;
   struct TagListObject semList; // 阻塞在该信号量的任务链表
   struct TagListObject semBList; // 互斥信号量持有任务链表(仅计数型无效)
                 // 当前持有该信号量的任务ID
   U32 semOwner;
   enum SemMode semMode; // 信号量操作模式(如阻塞/非阻塞)
                // 信号量类型编码(类型+协议)
   U32 semType;
#if defined(OS_OPTION_POSIX)
   char name[MAX_POSIX_SEMAPHORE_NAME_LEN + 1]; // POSIX信号量名称
                                          // POSIX信号量句柄
   sem_t handle;
#endif
```

```
};
// 全局变量声明
                              // 系统支持的最大信号量数量
extern U16 g_maxSem;
extern struct TagSemCb *g_allSem; // 全局信号量控制块数组指针
// 函数声明
extern U32 OsSemCreate(U32 count, U32 semType, enum SemMode semMode,
SemHandle *semHandle, U32 cookie);
// 功能: 创建信号量
// 参数: count-初始计数值; semType-信号量类型; semMode-操作模式;
       semHandle-输出参数返回句柄; cookie-上下文信息
// 返回:操作结果状态码
extern bool OsSemBusy(SemHandle semHandle);
// 功能: 检查信号量是否正被占用
// 参数: semHandle-信号量句柄
// 返回: true表示被占用, false表示可用
#endif /* PRT_SEM_EXTERNAL_H */
```

2.新建 src/kernel/sem/prt sem init.c 文件

```
#include "prt_sem_external.h" // 信号量相关外部接口声明
#include "os_attr_armv8_external.h" // ARMv8架构属性相关定义
#include "os_cpu_armv8_external.h" // ARMv8 CPU相关定义
// 全局变量定义(BSS段,系统初始化时自动清零)
OS_SEC_BSS struct TagListObject g_unusedSemList; // 未使用信号量链表
OS_SEC_BSS struct TagSemCb *g_allSem;
                                          // 所有信号量控制块数组指针
// 外部内存分配函数声明
extern void *OsMemAllocAlign(U32 mid, U8 ptNo, U32 size, U8 alignPow);
/*
* 函数名: OsSemInit
* 功能: 信号量模块初始化
* 参数: 无
* 返回: OS_OK 成功, 其他错误码
*/
OS_SEC_L4_TEXT U32 OsSemInit(void)
   struct TagSemCb *semNode = NULL; // 临时信号量控制块指针
                                 // 循环索引
   U32 idx;
```

```
U32 ret = OS_OK;
                               // 返回值初始化
   /* 分配信号量控制块内存池 */
   g_allSem = (struct TagSemCb *)OsMemAllocAlign(
      (U32)OS_MID_SEM, // 内存管理标识
      0,
                        // 物理页号(不适用)
                        // 分配4KB内存
      4096,
      OS_SEM_ADDR_ALLOC_ALIGN); // 地址对齐要求
                        // 内存分配失败处理
   if (g_allSem == NULL) {
      return OS_ERRNO_SEM_NO_MEMORY;
   }
   // 计算最大信号量数量(假设每个控制块1字节,实际需按结构体大小计算)
   g_maxSem = 4096 / sizeof(struct TagSemCb);
   // 内存初始化(清零)
   char *cg_allSem = (char *)g_allSem;
   for(int i = 0; i < 4096; i++) {
      cg_allSem[i] = 0;
   }
   // 初始化未使用链表
   INIT_LIST_OBJECT(&g_unusedSemList);
   // 遍历所有信号量控制块并加入空闲链表
   for (idx = 0; idx < g_maxSem; idx++) {
       semNode = ((struct TagSemCb *)g_allSem) + idx; // 计算当前控制块地址
      semNode->semId = (U16)idx;
                                               // 设置信号量ID
      // 将控制块加入空闲链表尾部
      ListTailAdd(&semNode->semList, &g_unusedSemList);
   }
   return ret;
}
/*
* 函数名: OsSemCreate
* 功能: 创建信号量
* 参数:
* count - 初始计数值
   semType - 信号量类型 (二进制/计数)
  semMode - 信号量模式
```

```
semHandle - 输出参数,返回信号量句柄
   cookie - 保留参数
* 返回: OS_OK 成功, 其他错误码
*/
OS_SEC_L4_TEXT U32 OsSemCreate(U32 count, U32 semType, enum SemMode semMode,
                         SemHandle *semHandle, U32 cookie)
{
                                    // 中断保存变量
   uintptr_t intSave;
   struct TagSemCb *semCreated = NULL; // 新创建的信号量控制块
   struct TagListObject *unusedSem = NULL;// 空闲链表节点指针
   (void)cookie;
                                     // 显式标记未使用参数
   // 参数校验
   if (semHandle == NULL) {
       return OS_ERRNO_SEM_PTR_NULL;
   }
                                   // 关中断
   intSave = OsIntLock();
   // 检查空闲链表是否已满
   if (ListEmpty(&g_unusedSemList)) {
                                    // 恢复中断
       OsIntRestore(intSave);
      return OS_ERRNO_SEM_ALL_BUSY;
   }
   // 从空闲链表头部获取节点
   unusedSem = OS_LIST_FIRST(&(g_unusedSemList));
                                     // 从链表中移除
   ListDelete(unusedSem);
   // 转换为信号量控制块指针
   semCreated = (GET_SEM_LIST(unusedSem));
   // 初始化控制块成员
   semCreated->semCount = count; // 设置初始计数值
   semCreated->semStat = OS_SEM_USED;
                                    // 标记为已使用
                                // 设置信号量模式
   semCreated->semMode = semMode;
                                    // 设置信号量类型
   semCreated->semType = semType;
   semCreated->semOwner = OS_INVALID_OWNER_ID; // 清除所有者
   // 类型特异性初始化
   if (GET_SEM_TYPE(semType) == SEM_TYPE_BIN) { // 二进制信号量
       INIT_LIST_OBJECT(&semCreated->semBList); // 初始化等待队列
#if defined(OS_OPTION_SEM_RECUR_PV)
```

```
// 递归互斥锁支持
       if (GET_MUTEX_TYPE(semType) == PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE) {
          semCreated->recurCount = 0; // 初始化递归计数器
       }
#endif
   }
   // 初始化通用等待队列
   INIT_LIST_OBJECT(&semCreated->semList);
   *semHandle = (SemHandle)semCreated->semId; // 返回句柄(即信号量ID)
   OsIntRestore(intSave); // 恢复中断
   return OS_OK;
}
/*
* 函数名: PRT_SemCreate
* 功能: 创建计数型信号量(公有接口)
* 参数:
* count - 初始计数值
   semHandle - 输出参数,返回信号量句柄
* 返回: 同OsSemCreate
*/
OS_SEC_L4_TEXT U32 PRT_SemCreate(U32 count, SemHandle *semHandle)
   U32 ret;
   // 参数有效性检查(最大值保护)
   if (count > OS_SEM_COUNT_MAX) {
       return OS_ERRNO_SEM_OVERFLOW;
   }
   // 调用底层创建函数,指定为计数型信号量
   ret = OsSemCreate(
       count,
       SEM_TYPE_COUNT, // 信号量类型: 计数型
       SEM_MODE_FIFO, // 调度模式: FIFO
       semHandle,
      (U32)(uintptr_t)semHandle //
   );
   return ret;
```

```
}
```

3.在 src/bsp/os_cpu_armv8_external.h 加入 定义

#define OS_SEM_ADDR_ALLOC_ALIGN 2U //为信号量相关的内存分配指定对齐方式为2的幂次方对齐,即2^2=4字节

4.新建 src/kernel/sem/prt sem.c 文件

```
#include "prt_sem_external.h"
#include "prt_asm_cpu_external.h"
#include "os_attr_armv8_external.h"
#include "os_cpu_armv8_external.h"
/* 核内信号量最大个数 */
OS_SEC_BSS U16 g_maxSem;
/*
* 描述: 信号量发布操作的错误检查
* 参数: semPosted - 信号量控制块指针
       semHandle - 信号量句柄
* 返回: 错误码
*/
OS_SEC_ALW_INLINE INLINE U32 OsSemPostErrorCheck(struct TagSemCb *semPosted,
SemHandle semHandle)
ş
   (void)semHandle; // 标记未使用的参数
   /* 检查信号量是否处于未使用状态 */
   if (semPosted->semStat == OS_SEM_UNUSED) {
       return OS_ERRNO_SEM_INVALID; // 返回无效信号量错误
   }
   /* 检查计数型信号量溢出 */
   if ((semPosted)->semCount >= OS_SEM_COUNT_MAX) {
       return OS_ERRNO_SEM_OVERFLOW; // 返回计数器溢出错误
   }
   return OS_OK; // 验证通过返回成功
}
/*
* 描述: 将当前任务挂载到信号量等待链表
```

```
* 参数: semPended - 被等待的信号量控制块
* timeOut - 超时时间
*/
OS_SEC_L0_TEXT void OsSemPendListPut(struct TagSemCb *semPended, U32
timeOut)
{
   struct TagTskCb *curTskCb = NULL;
   struct TagTskCb *runTsk = RUNNING_TASK; // 获取当前运行任务
   struct TagListObject *pendObj = &runTsk->pendList; // 任务等待链表头
   OsTskReadyDel((struct TagTskCb *)runTsk); // 将任务从就绪队列移除
   runTsk->taskSem = (void *)semPended; // 记录任务关联的信号量
   TSK_STATUS_SET(runTsk, OS_TSK_PEND); // 设置任务为等待状态
   /* 根据信号量模式插入等待队列 */
   if (semPended->semMode == SEM_MODE_PRIOR) { // 优先级模式
       /* 遍历查找第一个优先级低于当前任务的节点 */
       LIST_FOR_EACH(curTskCb, &semPended->semList, struct TagTskCb,
pendList) {
          if (curTskCb->priority > runTsk->priority) {
              ListTailAdd(pendObj, &curTskCb->pendList); // 插入到该节点前
              return;
          }
       }
   }
   /* FIF0模式或优先级模式下无更高优先级任务 */
   ListTailAdd(pendObj, &semPended->semList); // 添加到等待队列尾部
}
/*
* 描述: 从信号量等待链表中取出最高优先级任务
* 参数: semPended - 被等待的信号量控制块
* 返回:被唤醒的任务控制块指针
*/
OS_SEC_L0_TEXT struct TagTskCb *OsSemPendListGet(struct TagSemCb *semPended)
{
   struct TagTskCb *taskCb = GET_TCB_PEND(LIST_FIRST(&(semPended-
>semList))); // 获取队列首任务
   ListDelete(LIST_FIRST(&(semPended->semList))); // 从等待队列移除该节点
```

```
/* 清除定时等待标志 */
   if (TSK_STATUS_TST(taskCb, OS_TSK_TIMEOUT)) {
       OS_TSK_DELAY_LOCKED_DETACH(taskCb); // 分离定时等待任务
   }
   TSK_STATUS_CLEAR(taskCb, OS_TSK_TIMEOUT | OS_TSK_PEND); // 清除等待状态
   taskCb->taskSem = NULL; // 解除任务与信号量的关联
   /* 若任务未被挂起则加入就绪队列 */
   if (!TSK_STATUS_TST(taskCb, OS_TSK_SUSPEND)) {
       OsTskReadyAddBgd(taskCb); // 后台加入就绪队列
   }
   return taskCb;
}
/*
* 描述: 检查信号量等待参数有效性
*参数: timeout - 等待超时时间
* 返回: 错误码
*/
OS_SEC_L0_TEXT U32 OsSemPendParaCheck(U32 timeout)
{
   if (timeout == 0) { // 不允许零超时等待
      return OS_ERRNO_SEM_UNAVAILABLE;
   }
   if (OS_TASK_LOCK_DATA != 0) { // 检查任务锁状态
       return OS_ERRNO_SEM_PEND_IN_LOCK; // 在任务锁定的情况下不允许等待
   }
   return OS_OK;
}
/*
* 描述: 判断是否需要触发调度
*参数: semPended - 被等待的信号量控制块
      runTsk - 当前运行任务
* 返回: true-无需调度/false-需要调度
OS_SEC_L0_TEXT bool OsSemPendNotNeedSche(struct TagSemCb *semPended, struct
TagTskCb *runTsk)
```

```
{
   if (semPended->semCount > 0) { // 信号量可用
       semPended->semCount--; // 减少计数
       semPended->semOwner = runTsk->taskPid; // 更新信号量持有者
       return true;
   }
   return false;
}
/*
* 描述: 信号量P操作(等待)
* 参数: semHandle - 信号量句柄
       timeout - 超时时间
* 返回: 错误码
*/
OS_SEC_LO_TEXT U32 PRT_SemPend(SemHandle semHandle, U32 timeout)
   uintptr_t intSave;
   U32 ret;
   struct TagTskCb *runTsk = NULL;
   struct TagSemCb *semPended = NULL;
   if (semHandle >= (SemHandle)g_maxSem) { // 校验句柄有效性
       return OS_ERRNO_SEM_INVALID;
   }
   semPended = GET_SEM(semHandle); // 获取信号量控制块
   intSave = OsIntLock(); // 关闭中断
   /* 检查信号量状态 */
   if (semPended->semStat == OS_SEM_UNUSED) {
       OsIntRestore(intSave);
       return OS_ERRNO_SEM_INVALID;
   }
   if (OS_INT_ACTIVE) { // 中断上下文中不允许等待
       OsIntRestore(intSave);
       return OS_ERRNO_SEM_PEND_INTERR;
   }
   runTsk = (struct TagTskCb *)RUNNING_TASK;
   /* 尝试立即获取信号量 */
```

```
if (OsSemPendNotNeedSche(semPended, runTsk)) {
       OsIntRestore(intSave);
       return OS_OK;
   }
   /* 参数有效性检查 */
   ret = OsSemPendParaCheck(timeout);
   if (ret != OS_OK) {
       OsIntRestore(intSave);
       return ret;
   }
   /* 将任务加入等待队列 */
   OsSemPendListPut(semPended, timeout);
   if (timeout != OS_WAIT_FOREVER) {
       OsIntRestore(intSave);
       return OS_ERRNO_SEM_FUNC_NOT_SUPPORT; // 仅支持无限等待
   } else {
       OsTskScheduleFastPs(intSave); // 触发任务调度
   }
   OsIntRestore(intSave);
   return OS_OK;
}
/*
* 描述: 信号量V操作(释放)
* 参数: semHandle - 信号量句柄
* 返回: 错误码
*/
OS_SEC_LO_TEXT U32 PRT_SemPost(SemHandle semHandle)
{
   U32 ret;
   uintptr_t intSave;
   struct TagSemCb *semPosted = NULL;
   if (semHandle >= (SemHandle)g_maxSem) { // 校验句柄有效性
       return OS_ERRNO_SEM_INVALID;
   }
   semPosted = GET_SEM(semHandle);
   intSave = OsIntLock();
```

```
/* 执行发布前的错误检查 */
   ret = OsSemPostErrorCheck(semPosted, semHandle);
   if (ret != OS_OK) {
       OsIntRestore(intSave);
       return ret;
   }
   /* 判断发布操作是否无效 */
   if (OsSemPostIsInvalid(semPosted)) {
       OsIntRestore(intSave);
       return OS_OK;
   }
   /* 处理等待队列 */
   if (!ListEmpty(&semPosted->semList)) {
   // 存在等待任务时直接唤醒
       OsSemPostSchePre(semPosted); // 激活等待任务
       OsTskScheduleFastPs(intSave); // 快速调度
   } else {
   // 无等待任务时增加计数器
       semPosted->semCount++;
                             // 增加信号量计数
       semPosted->semOwner = OS_INVALID_OWNER_ID; // 清除所有者
   }
   OsIntRestore(intSave);
   return OS_OK;
}
```

5.src/include/prt task external.h 加入 OsTskReadyAddBgd()

```
// 更新任务状态为 OS_TASK_STATUS_READY,将任务插入就绪队列的双向链表
/*

* - 该函数为内联函数 (OS_SEC_ALW_INLINE INLINE),直接嵌入调用位置以减少函数调用开销
* - 实际的任务队列操作由底层函数 OsTskReadyAdd 完成

*/
OS_SEC_ALW_INLINE INLINE void OsTskReadyAddBgd(struct TagTskCb *task)
{
```

```
OsTskReadyAdd(task);
}
```

6.src/kernel/task/prt_task.c 加入 OsTskScheduleFastPs()

```
/*
* 描述: 如果快速切换后只有中断恢复,使用此接口
*/
OS_SEC_TEXT void OsTskScheduleFastPs(uintptr_t intSave)
{
   /* 查找并设置当前系统中最高优先级的就绪任务 */
   OsTskHighestSet();
   /* 检查当前运行态任务是否不是最高优先级任务,且全局任务锁未被占用 */
   if ((g_highestTask != RUNNING_TASK) && (g_uniTaskLock == 0)) {
      /* 设置统一调度请求标志位,通知系统需要进行任务切换 */
      UNI_FLAG |= OS_FLG_TSK_REQ;
      /* 仅当中断处于非激活状态(无硬件中断或时钟中断)时执行快速调度陷阱 */
      if (OS_INT_INACTIVE) {
         /* 执行快速上下文切换陷阱处理, 传入当前中断保存状态 */
         OsTaskTrapFastPs(intSave);
      }
   }
}
```

7.src/bsp/os cpu armv8 external.h 加入 OsTaskTrapFastPs()

```
// 定义一个始终内联的安全级别函数,用于快速处理任务陷阱(Task Trap)
// 参数intSave用于保存中断上下文,具体类型uintptr_t适配指针操作
OS_SEC_ALW_INLINE INLINE void OsTaskTrapFastPs(uintptr_t intSave)
{
    // 显式忽略未使用的参数,消除编译器警告
    (void)intSave;

    // 调用核心任务陷阱处理函数,执行实际的任务状态保存与调度
    OsTaskTrap();
}
```

8.加入 src/include/prt sem.h [下载],该头文件主要是信号量相关的函数声明和宏定义。

提示:将新增文件加入构建系统

验证

```
#include "prt_typedef.h"
#include "prt_tick.h"
#include "prt_task.h"
#include "prt_sem.h"
extern U32 PRT_Printf(const char *format, ...);
extern void PRT_UartInit(void);
extern U32 OsActivate(void);
extern U32 OsTskInit(void);
extern U32 OsSemInit(void);
static SemHandle sem_sync;
void Test1TaskEntry()
{
    PRT_Printf("task 1 run ...\n");
    PRT_SemPost(sem_sync);
    U32 cnt = 5;
    while (cnt > 0) {
        // PRT_TaskDelay(200);
```

```
PRT_Printf("task 1 run ...\n");
       cnt--;
   }
}
void Test2TaskEntry()
{
   PRT_Printf("task 2 run ...\n");
   PRT_SemPend(sem_sync, OS_WAIT_FOREVER);
   U32 cnt = 5;
   while (cnt > 0) {
       // PRT_TaskDelay(100);
       PRT_Printf("task 2 run ...\n");
       cnt--;
   }
}
S32 main(void)
{
    // 任务模块初始化
```

```
OsTskInit();
  OsSemInit(); // 参见demos/ascend310b/config/prt_config.c 系统初始化注册表
  PRT_UartInit();
  PRT_Printf("
                  \n");
  PRT_Printf(" _ __ (_) _ _ | | | | _ _ _ _ | | | _ _ _ _
PRT_Printf(" | '_ ` _ \\| | '_ \\| | | | | | | / _ \\ '__| | '_ \\| |
| _ | |\\ | |_| | __/ | \n");
  PRT_Printf(" |_| |_| |_| |_| |_|, |_| |_| |_.__/ \\__,
|___/
  PRT_Printf("
                   \n");
  PRT_Printf("ctr-a h: print help of qemu emulator. ctr-a x: quit
emulator.\n\n");
  U32 ret;
  ret = PRT_SemCreate(0, &sem_sync);
  if (ret != OS_OK) {
     PRT_Printf("failed to create synchronization sem\n");
```

```
return 1;
   }
   struct TskInitParam param = {0};
   // task 1
   // param.stackAddr = 0;
   param.taskEntry = (TskEntryFunc)Test1TaskEntry;
   param.taskPrio = 35;
   // param.name = "Test1Task";
   param.stackSize = 0x1000; //固定4096, 参见prt_task_init.c的
OsMemAllocAlign
   TskHandle tskHandle1;
   ret = PRT_TaskCreate(&tskHandle1, &param);
   if (ret) {
       return ret;
   }
   ret = PRT_TaskResume(tskHandle1);
   if (ret) {
       return ret;
```

```
// task 2
   // param.stackAddr = 0;
   param.taskEntry = (TskEntryFunc)Test2TaskEntry;
   param.taskPrio = 30;
   // param.name = "Test2Task";
   param.stackSize = 0x1000; //固定4096, 参见prt_task_init.c的
OsMemAllocAlign
   TskHandle tskHandle2;
   ret = PRT_TaskCreate(&tskHandle2, &param);
   if (ret) {
       return ret;
   }
   ret = PRT_TaskResume(tskHandle2);
   if (ret) {
       return ret;
   }
   // 启动调度
```

```
OsActivate();

// while(1);
return 0;
```

作业

作业1_

各种并发问题模拟,至少3种。

竞态条件

```
static U32 shared_counter=0;//共享变量 临界区

void Test1TaskEntry()
{

U32 cnt = 5;
```

```
while (cnt > 0) {
       U32 temp=shared_counter;//task1获取临界区资源
       temp++;//加1
       PRT_Printf("Task 1 increments shared_counter to %u\n", temp);
       shared_counter=temp;//改写临界区资源
       cnt--;
   }
}
void Test2TaskEntry()
{
   U32 cnt = 5;
   while (cnt > 0) {
       U32 temp=shared_counter;//task2获取临界区资源
       temp++;//加1
       PRT_Printf("Task 2 increments shared_counter to %u\n", temp);
       shared_counter=temp;//改写临界区资源
       cnt--;
   }
}
```

竞态条件发生在多个任务同时访问和修改共享资源时,如果缺乏适当的同步机制,导致最终结 果依赖于任务的执行顺序。换句话说,函数指令的原子性被破坏了。上述代码, shared_counter 是一个共享资源,两个任务在没有同步机制的情况下修改它。两个任务可能会同时读取相同的值,分别增加 1,然后写回共享变量。这会导致一些更新丢失。 假设两个任务(Task1和Task2)同时执行,且系统调度导致以下交错执行时:

- 1. 初始状态: shared_counter = 0
- 2. Task1执行:
 - 读取 temp = shared_counter → temp = 0
 - temp++ \rightarrow temp = 1
 - 未立即写回,此时被系统调度暂停
- 3. Task2执行:
 - 读取 temp = shared_counter → temp = 0
 - temp++ \rightarrow temp = 1
 - 写回 shared_counter = 1
- 4. Task1恢复执行:
 - 写回 shared_counter = 1 (覆盖Task2的更新)

最终结果:

经过一次循环后, shared_counter 仅增加1,而非预期的2。

所以,我们可以联想到最终的错误输出可能是有多种情况的(当然也不排除它碰巧就是正确执 行咯)。

解决策略:添加一个互斥锁来保持每次循环的原子性

```
static U32 shared_counter=0;

static SemHandle mutex=1;//二值信号量(互斥锁)

void Test1TaskEntry()

{

U32 cnt = 5;

while (cnt > 0) {

PRT_SemPend(mutex,OS_WAIT_FOREVER);//

U32 temp=shared_counter;

temp++;
```

```
PRT_Printf("Task 1 increments shared_counter to %u\n", temp);
        shared_counter=temp;
        PRT_SemPost(mutex);
        cnt--;
    }
}
void Test2TaskEntry()
{
    U32 cnt = 5;
    while (cnt > 0) {
        PRT_SemPend(mutex,OS_WAIT_FOREVER);
        U32 temp=shared_counter;
        temp++;
        PRT_Printf("Task 2 increments shared_counter to %u\n", temp);
        shared_counter=temp;
        PRT_SemPost(mutex);
        cnt--;
    }
}
```

二值信号量(互斥锁)初始化为1,表示资源可用。

PRT_SemPend(mutex, OS_WAIT_FOREVER),尝试尝试获取信号量 mutex ,若成功则进入临界区。如果信号量值大于0,递减信号量值,表示资源被占有,任务继续执行;如果等于0,任务被挂起,加入信号量等待序列。任务进入阻塞状态,系统调度其他任务运行。

PRT_SemPost(mutex),释放信号量mutex,允许其他任务进入临界区。将信号量值+1,表示资源被释放。若有任务在等待队列中,系统唤醒优先级最高的任务,使其尝试获取信号量。

当我们每次循环都要先进行锁的获取,后续再执行本次循环的指令时,不会被其他任务 打断,这样可以保证每次循环的原子性特点,确保结果输出正确。

死锁

```
static SemHandle sem1;//锁2

void Test1TaskEntry()

{

PRT_Printf("Task 1 trying to lock sem1 \n");

PRT_SemPend(sem1,OS_WAIT_FOREVER);

PRT_Printf("Task 1 locked sem1 \n");
```

```
PRT_Printf("Task 1 trying to lock sem2 \n");
   PRT_SemPend(sem2,OS_WAIT_FOREVER);
   PRT_Printf("Task 1 locked sem2 \n");
   PRT_SemPost(sem2);
   PRT_SemPost(sem1);
}
void Test2TaskEntry()
{
   PRT_Printf("Task 2 trying to lock sem2 \n");
   PRT_SemPend(sem2,OS_WAIT_FOREVER);
   PRT_Printf("Task 2 locked sem2 \n");
   PRT_Printf("Task 2 trying to lock sem1 \n");
   PRT_SemPend(sem1,OS_WAIT_FOREVER);
   PRT_Printf("Task 2 locked sem1 \n");
   PRT_SemPost(sem1);
   PRT_SemPost(sem2);
}
```

上述代码,任务 1 先锁定 sem1,然后试图锁定 sem2;任务 2 先锁定 sem2,然后试图锁定 sem1。如果任务 1 和任务 2 同时运行,这将导致一个死锁情况,因为每个任务都在等待对方释放一个它已经持有的信号量。

解决策略:添加时间锁

```
#define TIMEOUT 1000
void Test1TaskEntry()
{
   while(1){
   PRT_Printf("Task 1 trying to lock sem1 \n");
    if(PRT_SemPend(sem1,TIMEOUT)!=OS_OK){
        PRT_Printf("Task 1 failed to lock sem1,retrying \n");
        continue;
   }
    PRT_Printf("Task 1 locked sem1 \n");
    PRT_Printf("Task 1 trying to lock sem2 \n");
    if(PRT_SemPend(sem2,TIMEOUT)!=OS_OK){
        PRT_Printf("Task 1 failed to lock sem2, releasing sem1 and retrying
\n");
        PRT_SemPost(sem1);//释放第一个锁
        continue;
   }
    PRT_Printf("Task 1 locked sem2 \n");
```

```
PRT_SemPost(sem2);

PRT_SemPost(sem1);

break;
}
```

// 解释说明

首先每个任务尝试获取第一个信号量(sem1 或 sem2),如果在限制时间内获取失败,则重试。如果成功获取第一个信号量,则尝试获取第二个信号量。如果在限制时间内获取第二个信号量失败,那就释放第一个信号量并重试。成功获取两个信号量后,进入临界区进行处理,处理完成后,释放两个信号量。如此就可以解决死锁的问题。另外,还可以让任务一和任务二按照相同的顺序进行锁的获取,这样可以避免死锁问题,但是我认为效率不高,如果其中一个任务抢先占有资源,那么另一个任务的等待时间可能会较长一点。

饥饿问题

```
static SemHandle sem_sync;

void Test1TaskEntry()

{

    PRT_Printf("任务1执行 \n");

    PRT_SemPost(sem_sync);

    U32 cnt=5;

    while(cnt>0){

    //增加延迟以模拟较长的执行时间
```

```
PRT_TaskDelay(500);//增加延迟
       PRT_Printf("任务1执行 \n");
       cnt--;
   }
}
void Test2TaskEntry()
{
   PRT_Printf("任务2执行\n");
   PRT_SemPost(sem_sync,OS_WAIT_FOREVER);//wait
   U32 cnt=5;
   while(cnt>0){
       //减少延迟以模拟较短的执行时间
       PRT_TaskDelay(100);//减少延迟
       PRT_Printf("任务2执行 \n");
       cnt--;
   }
}
```

任务一先执行,执行结束给任务二发信号,任务二收到信号后才执行,任务一占用资源时间较长,如果是高频率的循环,饥饿问题会更显著。

解决策略: 时间片轮转调度

```
#define TIME_SLICE 100//时间片大小
```

```
void Test1TaskEntry()
{
   PRT_Printf("任务1执行 \n");
   PRT_SemPost(sem_sync);
   while(1){
       PRT_TaskDelay(TIME_SLICE);//时间片轮转
       PRT_Printf("任务1执行\n");
   }
}
void Test2TaskEntry()
{
   PRT_Printf("任务2执行\n");
   PRT_SemPost(sem_sync,OS_WAIT_FOREVER);
   while(1){
       PRT_TaskDelay(TIME_SLICE));//时间片轮转
       PRT_Printf("任务2执行\n");
   }
}
```

加入了时间片轮转调度策略,对任务一任务二进行分时调度,每隔固定的时间就让正在运行的任务终止,并决定下一个时间片要执行的任务。任务调度策略可采用就绪队列实现,任务执行结束,将任务放到队列末尾,然后下一次执行队首任务。