一、实验名称

Shell

二、实验目的

- 1. 理解Shell程序的原理、底层逻辑和Shell依赖的数据结构等
- 2. 在操作系统内核MiniEuler上实现一个可用的Shell程序
- 3. 能够根据相关原理编写一条可用的Shell指令

三、实验任务

新建 src/include/prt shell.h 头文件

```
// 如果未定义 _HWLITEOS_SHELL_H 宏,则进行定义,防止头文件重复包含
#ifndef _HWLITEOS_SHELL_H
// 定义 _HWLITEOS_SHELL_H 宏,表示该头文件已被包含
#define _HWLITEOS_SHELL_H
// 包含 prt_typedef.h 头文件
#include "prt_typedef.h"
// 定义常量 SHELL_SHOW_MAX_LEN, 值为 272, 用于限制 shell 缓冲区的最大长度
#define SHELL_SHOW_MAX_LEN 272
// 定义常量 PATH_MAX, 值为 1024, 用于限制文件路径的最大长度
#define PATH_MAX
                   1024
// 定义 ShellCB 结构体,用于存储 shell 相关的控制块信息
typedef struct {
   // 控制台 ID, 用于标识控制台
   U32 consoleID;
   // shell 任务的句柄,用于标识 shell 任务
   U32 shellTaskHandle;
   // shell 条目的句柄,用于标识 shell 条目
        shellEntryHandle;
   // 指向命令键链的指针
   void
          *cmdKeyLink;
   // 指向命令历史键链的指针
   void *cmdHistoryKeyLink;
   // 指向命令屏蔽键链的指针
   void
          *cmdMaskKeyLink;
```

```
// shell 缓冲区的偏移量
U32 shellBufOffset;
// shell 缓冲区的读取偏移量
U32 shellBufReadOffset;
// 键类型
U32 shellKeyType;
// 用于存储 shell 输入的字符缓冲区,最大长度为 SHELL_SHOW_MAX_LEN char shellBuf[SHELL_SHOW_MAX_LEN];
// 存储 shell 的当前工作目录,最大长度为 PATH_MAX char shellWorkingDirectory[PATH_MAX];
} ShellCB;

// 结束条件编译,若定义了 _HWLITEOS_SHELL_H 宏,则不再包含该头文件内容
#endif /* _HWLITEOS_SHELL_H */
```

接收输入

QEMU的virt机器默认没有键盘作为输入设备,但当我们执行QEMU使用 -nographic 参数 (disable graphical output and redirect serial I/Os to console)时QEMU会将串口重定向到控 制台,因此我们可以使用UART作为输入设备。

在 src/bsp/print.c 中的 PRT_UartInit 添加初始化代码,使其支持接收数据中断。 同时定义了 用于串口接收的信号量 sem_uart_rx。

```
// 包含自定义的头文件 "prt_sem.h"
#include "prt_sem.h"
// 包含自定义的头文件 "prt_shell.h"
#include "prt_shell.h"

// 定义 UART 控制寄存器使能位,将第 0 位设为 1,用于使能 UART
#define UARTCR_UARTEN (1 << 0)
// 定义 UART 控制寄存器发送使能位,将第 8 位设为 1,用于使能发送功能
#define UARTCR_TXE (1 << 8)
// 定义 UART 控制寄存器接收使能位,将第 9 位设为 1,用于使能接收功能
#define UARTCR_RXE (1 << 9)

// 定义 UART 中断清除寄存器全部清除位,将第 0 位设为 1,用于清除所有中断
#define UARTICR_ALL (1 << 0)

// 定义 UART 中断屏蔽寄存器接收中断使能位,将第 4 位设为 1,用于使能接收中断
#define UARTIMSC_RXIM (1 << 4)

// 定义 UART 整数波特率除数寄存器掩码,用于设置波特率的整数部分
```

```
#define UARTIBRD_IBRD_MASK 0xFFFF
// 定义 UART 分数波特率除数寄存器掩码,用于设置波特率的小数部分
#define UARTFBRD_FBRD_MASK 0x3F
// 定义 UART 线控制寄存器高字节掩码,用于设置数据位长度、奇偶校验等
#define UARTLCR_H_WLEN_MASK (3 << 5)</pre>
// 定义 UART 线控制寄存器奇偶校验使能位,将第 1 位设为 1,用于使能奇偶校验
#define UARTLCR_H_PEN (1 << 1)</pre>
// 定义 UART 线控制寄存器停止位选择位,将第 3 位设为 0,选择 1 个停止位
#define UARTLCR_H_STP1 (0 << 3)</pre>
// 定义信号量句柄,用于 UART 数据接收信号量
SemHandle sem_uart_rx;
// 声明外部函数 OsGicIntSetConfig,用于设置中断配置
extern void OsGicIntSetConfig(uint32_t interrupt, uint32_t config);
// 声明外部函数 OsGicIntSetPriority,用于设置中断优先级
extern void OsGicIntSetPriority(uint32_t interrupt, uint32_t priority);
// 声明外部函数 OsGicEnableInt, 用于使能中断
extern void OsGicEnableInt(U32 intId);
// 声明外部函数 OsGicClearInt, 用于清除中断
extern void 0sGicClearInt(uint32_t interrupt);//在我的代码中需要改为
OsGicClearIntPending(uint32_t interrupt)
// 声明外部函数 PRT_Printf, 用于格式化输出信息
extern U32 PRT_Printf(const char *format,...);
// 函数 PRT_UartInit 用于初始化 UART,返回值为 U32 类型
U32 PRT_UartInit(void)
{
   // 定义变量 result 用于存储函数执行结果,初始化为 0
   U32 \text{ result} = 0;
   // 定义变量 reg_base 存储 UART 寄存器基地址,初始化为 UART_0_REG_BASE
   U32 reg_base = UART_0_REG_BASE;
   // 向 UART 控制寄存器写入 0,禁用 pl011 (通用异步收发传输器)
   UART_REG_WRITE(0, (unsigned long)(reg_base + 0x30));
   // 向 UART 中断清除寄存器写入 0x7ff, 清空中断状态
   UART_REG_WRITE(0x7ff, (unsigned long)(reg_base + 0x44));
   // 向 UART 中断屏蔽寄存器写入 UARTIMSC_RXIM,设定中断 mask,使能接收中断
   UART_REG_WRITE(UARTIMSC_RXIM, (unsigned long)(reg_base + 0x38));
   // 向 UART 数据寄存器写入 13
   UART_REG_WRITE(13, (unsigned long)(reg_base + 0x24));
```

```
// 向 UART 数据寄存器写入 1
   UART_REG_WRITE(1, (unsigned long)(reg_base + 0x28));
   // 从 UART 线控制寄存器高字节读取当前值
   result = UART_REG_READ((unsigned long)(reg_base + DW_UART_LCR_HR));
   // 将读取的值与 UARTLCR_H_WLEN_MASK、UARTLCR_H_PEN、UARTLCR_H_STP1 和
DW_FIFO_ENABLE 进行按位或操作
   result = result | UARTLCR_H_WLEN_MASK | UARTLCR_H_PEN | UARTLCR_H_STP1 |
DW_FIFO_ENABLE;
   // 将处理后的值写回 UART 线控制寄存器高字节,启用 8N1(8 位数据,无奇偶校验,1 个
停止位) FIFO
   UART_REG_WRITE(result, (unsigned long)(reg_base + DW_UART_LCR_HR));
   // 向 UART 控制寄存器写入 UARTCR_UARTEN | UARTCR_RXE | UARTCR_TXE, 启用
pl011 的 UART 功能、接收和发送功能
   UART_REG_WRITE(UARTCR_UARTEN | UARTCR_RXE | UARTCR_TXE, (unsigned long)
(reg_base + 0x30));
   // 设置中断号为 33 的中断配置,具体配置值为 0,可省略
   OsGicIntSetConfig(33, 0);
   // 设置中断号为 33 的中断优先级为 0
   OsGicIntSetPriority(33, 0);
   // 清除中断号为 33 的中断标志,可省略
   OsGicClearInt(33);
   // 使能中断号为 33 的中断
   OsGicEnableInt(33);
   // 调用 PRT_SemCreate 函数创建 uart 数据接收信号量,初始值为 0
   U32 ret;
   ret = PRT_SemCreate(0, &sem_uart_rx);
   // 如果创建信号量失败,返回错误信息并返回 1
   if (ret != OS_OK) {
       PRT_Printf("failed to create uart_rx sem\n");
       return 1;
   }
   // 初始化成功,返回 OS_OK
   return OS_OK;
}
```

```
• (base) xiaoye@localhost:~/0Slab/lab10$ grep -rn --include=\*.{c,h} '0sGicClearInt' /home/xiaoye/0Slab/lab10 /home/xiaoye/0Slab/lab10/src/bsp/hwi_init.c:76:0S_SEC_L4_TEXT void OsGicClearIntPending(uint32_t interrupt) /home/xiaoye/0Slab/lab10/src/bsp/print.c:45:extern void OsGicClearInt(uint32_t interrupt); /home/xiaoye/OSlab/lab10/src/bsp/print.c:72: OsGicClearInt(33); //可省略 /home/xiaoye/OSlab/lab10/src/bsp/timer.c:9:extern void OsGicClearIntPending(uint32_t interrupt); grep: /home/xiaoye/OSlab/lab10/src/bsp/timer.c: binary file matches
```

由图可知在hwi_init.c中定义的函数是OsGicClearIntPending,而不是OsGicClearInt。

简单起见,在 src/bsp/print.c 中实现 OsUartRxHandle() 处理接收中断。

```
// 声明变量 g_shellCB,类型为 ShellCB,用于存储外壳相关的控制块信息
extern ShellCB g_shellCB;//不过这样声明之后会报错,extern需要去掉
// 定义 UART 接收处理函数 OsUartRxHandle, 无返回值, 无参数
void OsUartRxHandle(void)
   // 定义 U32 类型变量 flag,用于存储 UART 状态寄存器的值,初始化为 0
   U32 flag = 0;
   // 定义 U32 类型变量 result,用于存储从 UART 读取的数据,初始化为 0
   U32 \text{ result} = 0;
   // 定义 U32 类型变量 reg_base,存储 UART 寄存器基地址,值为 UART_0_REG_BASE
   U32 reg_base = UART_0_REG_BASE;
   // 从 UART 状态寄存器 (地址为 reg_base + 0x18) 读取值, 赋值给 flag
   flag = UART_REG_READ((unsigned long)(reg_base + 0x18));
   // 当 flag 的第 4 位为 0 时,进入循环,等待 UART 接收数据就绪
   while((flag & (1 << 4)) == 0)
   {
      // 从 UART 数据寄存器(地址为 reg_base + 0x0)读取接收到的数据,赋值给
result
      result = UART_REG_READ((unsigned long)(reg_base + 0x0));
      // 注释掉的代码, 若取消注释, 可将接收到的字符打印到控制台
      // PRT_Printf("%c", result);
      // 将接收到的字符(转换为 char 类型)存入 g_shellCB 的缓冲区 shellBuf 中,
偏移量为 shellBufOffset
      g_shellCB.shellBuf[g_shellCB.shellBufOffset] = (char) result;
      // shellBufOffset 自增,指向下一个缓冲区位置
      g_shellCB.shellBufOffset++;
      // 如果 shellBufOffset 等于 SHELL_SHOW_MAX_LEN, 说明缓冲区已满, 将偏移量
重置为 0
      if (g_shellCB.shellBufOffset == SHELL_SHOW_MAX_LEN)
          g_shellCB.shellBufOffset = 0;
      // 发送信号量 sem_uart_rx,通知其他等待该信号量的任务可以继续执行
      PRT_SemPost(sem_uart_rx);
      // 再次从 UART 状态寄存器 (地址为 reg_base + 0x18) 读取值, 更新 flag, 用于
```

```
下一次循环判断
    flag = UART_REG_READ((unsigned long)(reg_base + 0x18));
}
// 函数执行完毕,返回
return;
}
```

由图片可知,在print.c文件中,g_shellCB是第一次出现,去掉前面的extern。不然,链接的时候会报错。

在 src/bsp/prt exc.c 中OsHwiHandleActive() 链接中断和处理函数OsUartRxHandle()

```
// 声明外部函数 OsTickDispatcher,该函数无参数和返回值
extern void OsTickDispatcher(void);
// 声明外部函数 OsUartRxHandle,该函数无参数和返回值
extern void OsUartRxHandle(void);
// 定义一个内联函数 OsHwiHandleActive,用于处理硬件中断,参数 irqNum 为中断号,类型
为 U32
OS_SEC_ALW_INLINE INLINE void OsHwiHandleActive(U32 irgNum)
{
   // 根据中断号 irqNum 进行分支处理
   switch(irqNum){
      // 当中断号为 30 时
      case 30:
          // 调用 OsTickDispatcher 函数处理系统时钟节拍中断
          OsTickDispatcher();
          // 注释掉的打印语句,可能用于调试,打印一个点表示时钟节拍中断处理
          // PRT_Printf(".");
          // 跳出 switch 语句
          break;
      // 当中断号为 33 时
      case 33:
          // 调用 OsUartRxHandle 函数处理 UART 接收中断
          OsUartRxHandle();
      // 当中断号不是 30 也不是 33 时,执行 default 分支
      default:
          // 不做任何处理,直接跳出 switch 语句
          break;
```

```
}
}
```

在 src/kernel/task/prt task.c 中加入函数

```
// 声明外部函数 PRT_Printf, 该函数用于格式化输出, 返回值为 U32 类型
// 参数 format 为格式化字符串, ... 表示可变参数列表
extern U32 PRT_Printf(const char *format,...);
// 定义一个操作系统安全级别的函数 OsDisplayTasksInfo,无返回值,无参数
OS_SEC_TEXT void OsDisplayTasksInfo(void)
{
   // 定义一个指向 struct TagTskCb 结构体的指针 taskCb,并初始化为 NULL
   struct TagTskCb *taskCb = NULL;
   // 定义一个 U32 类型的变量 cnt, 用于计数, 初始化为 0
   U32 cnt = 0;
   // 调用 PRT_Printf 函数,输出表头信息,包含 PID、Priority、Stack Size 三列
   PRT_Printf("\nPID\t\tPriority\tStack Size\n");
   // 使用 LIST_FOR_EACH 宏遍历 g_runQueue 队列
   // taskCb 为当前遍历到的节点指针, &g_runQueue 为队列头地址
   // struct TagTskCb 为结构体类型, pendList 为节点中用于链表的成员名
   // 遍历过程中,每次将当前节点的 taskPid、priority、stackSize 信息输出
   LIST_FOR_EACH(taskCb, &g_runQueue, struct TagTskCb, pendList) {
      // 计数器 cnt 自增,记录任务数量
      cnt++;
      // 调用 PRT_Printf 函数,输出当前任务的 PID、优先级、堆栈大小信息
      PRT_Printf("%d\t\t%d\t\t%d\n", taskCb->taskPid, taskCb->priority,
taskCb->stackSize);
   }
   // 输出任务总数信息,使用之前计数的 cnt 变量
   PRT_Printf("Total %d tasks", cnt);
}
```

在 src/kernel/tick/prt tick.c 中加入函数

```
// 声明外部函数 PRT_Printf,该函数用于格式化输出信息,返回值为 U32 类型
// 参数 format 为格式化字符串,...表示可变参数列表
extern U32 PRT_Printf(const char *format,...);
// 定义操作系统安全级别的函数 OsDisplayCurTick,无返回值,无参数
OS_SEC_TEXT void OsDisplayCurTick(void)
{
    // 调用 PRT_Printf 函数,在控制台输出换行符和提示信息 "Current Tick: "
    // 并调用 PRT_TickGetCount() 函数获取当前系统时钟节拍数,作为参数传递给
```

```
PRT_Printf 函数进行输出
PRT_Printf("\nCurrent Tick: %d", PRT_TickGetCount());
}
```

shell 处理

新建 src/shell/shmsg.c 文件

```
// 包含头文件 "prt_typedef.h"
#include "prt_typedef.h"
// 包含头文件 "prt_shell.h"
#include "prt_shell.h"
// 包含头文件 "os_attr_armv8_external.h"
#include "os_attr_armv8_external.h"
// 包含头文件 "prt_task.h"
#include "prt_task.h"
// 包含头文件 "prt_sem.h"
#include "prt_sem.h"
// 声明外部信号量句柄 sem_uart_rx, 用于 UART 接收信号量
extern SemHandle sem_uart_rx;
// 声明外部函数 PRT_Printf,用于格式化输出信息,返回值为 U32 类型
extern U32 PRT_Printf(const char *format,...);
// 声明外部函数 OsDisplayTasksInfo,用于显示任务信息,无返回值,无参数
extern void OsDisplayTasksInfo(void);
// 声明外部函数 OsDisplayCurTick,用于显示当前系统时钟节拍,无返回值,无参数
extern void OsDisplayCurTick(void);
// 定义操作系统安全级别的函数 ShellTask, 用于实现 shell 任务
// 参数 param1、param2、param3、param4 为 uintptr_t 类型,用于传递任务相关参数
OS_SEC_TEXT void ShellTask(uintptr_t param1, uintptr_t param2, uintptr_t
param3, uintptr_t param4)
   // 定义 U32 类型变量 ret,用于存储函数执行结果,初始化为 0
   U32 ret;
   // 定义字符变量 ch,用于存储从 UART 接收到的字符
   char ch;
   // 定义字符数组 cmd,大小为 SHELL_SHOW_MAX_LEN,用于存储用户输入的命令
   char cmd[SHELL_SHOW_MAX_LEN];
   // 定义 U32 类型变量 idx,用于记录命令数组的索引,初始化为 0
   U32 idx;
   // 将 param1 强制转换为 ShellCB 类型的指针,赋值给 shellCB,用于操作外壳控制块
   ShellCB *shellCB = (ShellCB *)param1;
```

```
// 进入无限循环,持续处理 shell 任务
   while (1) {
      // 调用 PRT_Printf 函数,在控制台输出提示信息 "miniEuler # "
      PRT_Printf("\nminiEuler # ");
      // 将 idx 重置为 0, 用于清空命令数组
      idx = 0;
      // 循环清空命令数组 cmd 的每个元素
      for(int i = 0; i < SHELL_SHOW_MAX_LEN; i++)</pre>
      {
          // 将命令数组的每个元素赋值为 0
          cmd[i] = 0;
      }
      // 进入无限循环,等待并处理 UART 接收到的数据
      while (1){
          // 等待 UART 接收信号量 sem_uart_rx, 阻塞直到信号量可用
          PRT_SemPend(sem_uart_rx, OS_WAIT_FOREVER);
          // 从 shellCB 的缓冲区中读取字符,偏移量为 shellCB-
>shellBufReadOffset
          ch = shellCB->shellBuf[shellCB->shellBufReadOffset];
          // 将读取的字符存入命令数组 cmd 的当前索引位置
          cmd[idx] = ch;
          // 命令数组索引 idx 自增
          idx++;
          // shellCB 的缓冲区读取偏移量自增
          shellCB->shellBufReadOffset++;
          // 如果读取偏移量达到命令数组的最大长度
          if(shellCB->shellBufReadOffset == SHELL_SHOW_MAX_LEN)
             // 将读取偏移量重置为 0, 实现循环缓冲
             shellCB->shellBufReadOffset = 0;
          // 调用 PRT_Printf 函数,将接收到的字符回显到控制台
          PRT_Printf("%c", ch);
          // 如果接收到的字符为回车符 '\r'
          if (ch == '\r'){
             // 判断命令是否为 "top", 如果是则调用 OsDisplayTasksInfo 函数显示
任务信息
             if(cmd[0]=='t' && cmd[1]=='o' && cmd[2]=='p'){
                 OsDisplayTasksInfo();
             // 判断命令是否为 "tick", 如果是则调用 OsDisplayCurTick 函数显示
当前时钟节拍
```

```
} else if(cmd[0]=='t' && cmd[1]=='i' && cmd[2]=='c' &&
cmd[3] == 'k'){
                 OsDisplayCurTick();
             }
              // 跳出内层循环,继续等待下一次 UART 接收数据
             break;
          }
       }
   }
}
// 定义操作系统安全级别的函数 ShellTaskInit, 用于初始化 shell 任务
// 参数 shellCB 为指向 ShellCB 结构体的指针,用于传递外壳控制块信息
OS_SEC_TEXT U32 ShellTaskInit(ShellCB *shellCB)
{
   // 定义 U32 类型变量 ret,用于存储函数执行结果,初始化为 0
   U32 \text{ ret} = 0;
   // 定义 TskInitParam 结构体变量 param,并初始化为 0
   struct TskInitParam param = {0};
   // 设置任务入口函数为 ShellTask
   param.taskEntry = (TskEntryFunc)ShellTask;
   // 设置任务优先级为 9
   param.taskPrio = 9;
   // 设置任务堆栈大小为 0x1000 (4096 字节)
   param.stackSize = 0x1000;
   // 将 shellCB 的地址赋值给任务的参数数组 args 的第一个元素
   param.args[0] = (uintptr_t)shellCB;
   // 定义 TskHandle 类型变量 tskHandle1,用于存储任务句柄
   TskHandle tskHandle1;
   // 调用 PRT_TaskCreate 函数创建任务,将任务句柄存入 tskHandle1
   ret = PRT_TaskCreate(&tskHandle1, &param);
   // 如果任务创建失败,返回错误码
   if (ret) {
      return ret;
   }
   // 调用 PRT_TaskResume 函数恢复任务,使其进入就绪状态
   ret = PRT_TaskResume(tskHandle1);
   // 如果任务恢复失败,返回错误码
   if (ret) {
```

```
return ret;
}
```

提示:将新增文件加入构建系统

更改main.c文件如下:

```
#include "prt_typedef.h"
#include "prt_tick.h"
#include "prt_task.h"
#include "prt_sem.h"
#include "prt_shell.h"
extern U32 PRT_Printf(const char *format, ...);
extern void PRT_UartInit(void);
extern U32 OsActivate(void);
extern U32 OsTskInit(void);
extern U32 OsSemInit(void);
extern U32 OsHwiInit(void);
extern void ShellTask(uintptr_t param1, uintptr_t param2, uintptr_t param3,
uintptr_t param4);
extern U32 ShellTaskInit(ShellCB *shellCB);
extern void CoreTimerInit(void);
extern ShellCB g_shellCB;
static SemHandle sem_sync;
static SemHandle sem_uart_rx;
```

```
S32 main(void)
{
    OsHwiInit();
   OsTskInit();
   OsSemInit();
   CoreTimerInit();
    PRT_UartInit();
    U32 ret;
   ret = ShellTaskInit(&g_shellCB);
   if(ret != OS_OK){
        PRT_Printf("ERROR:falied to create a ShellTask \n");
        return 1;
   }
   OsActivate();
    while(1);
   return 0;
}
```

运行结果如下:

```
[100%] Built target miniEuler

(base) xiaoye@localhost:~/OSlab/lab10$ sh runMiniEuler.sh
qemu-system-aarch64 -machine virt,gic-version=2 -m 1024M -cpu cortex-a53 -nographic -kernel build/miniEuler -s

miniEuler # top
PID Priority Stack Size
1 71 4096
0 21 4096
Total 2 tasks
miniEuler # tick
Current Tick: 9008
```

作业

作业1

实现一条有用的 shell 指令。

// 思路

- 1.实现相应命令字符串的匹配
- 2.调用相应的函数/直接在ShellTask中实现相应的操作

clear

clear - Clear the tick

```
else if(cmd[0]=='c' && cmd[1]=='l' && cmd[2]=='e' && cmd[3]=='a' &&
cmd[4]=='r'){
          OsClearTick();
}
```

```
OS_SEC_TEXT void OsClearTick(void)

{

g_uniTicks = 0;//清零

PRT_Printf("Tick count cleared.\n");

PRT_Printf("Current Tick: 0");

}
```

help

help - Display help message

```
else if(cmd[0]=='h' && cmd[1]=='e' && cmd[2]=='l' && cmd[3]=='p'){

    PRT_Printf("\ntop - Display tasks information");

    PRT_Printf("\ntick - Display current tick count");

    PRT_Printf("\nclear - Clear the tick");

    PRT_Printf("\nhelp - Display help message");

    PRT_Printf("\nquit - Exit the process");
}
```

quit

quit - Exit the process

```
else if(cmd[0]=='q' && cmd[1]=='u' && cmd[2]=='i' && cmd[3]=='t')

{
         PRT_Printf("\nThank you for using it! Looking forward to next
use!") ;

flag=0;
}
```

最后的shmsg.c文件中的ShellTask函数为:

```
OS_SEC_TEXT void ShellTask(uintptr_t param1, uintptr_t param2, uintptr_t
param3, uintptr_t param4)
{
    U32 ret;
    char ch;
```

```
char cmd[SHELL_SHOW_MAX_LEN];
U32 idx;
ShellCB *shellCB = (ShellCB *)param1;
int flag=1;
while (flag) {
    PRT_Printf("\n miniEuler # ");
    idx = 0;
    for(int i = 0; i < SHELL_SHOW_MAX_LEN; i++)</pre>
    {
        cmd[i] = 0;
    }
    while (1){
        PRT_SemPend(sem_uart_rx, OS_WAIT_FOREVER);
        // 读取shellCB缓冲区的字符
        ch = shellCB->shellBuf[shellCB->shellBufReadOffset];
        cmd[idx] = ch;
        idx++;
        shellCB->shellBufReadOffset++;
        if(shellCB->shellBufReadOffset == SHELL_SHOW_MAX_LEN)
            shellCB->shellBufReadOffset = 0;
```

```
PRT_Printf("%c", ch); //回显
             if (ch == '\r'){
                // PRT_Printf("\n");
                if(cmd[0]=='t' && cmd[1]=='o' && cmd[2]=='p'){
                    OsDisplayTasksInfo();//top
                } else if(cmd[0]=='t' && cmd[1]=='i' && cmd[2]=='c' &&
cmd[3]=='k'){
                    OsDisplayCurTick();//tick
                }
                else if(cmd[0]=='c' && cmd[1]=='l' && cmd[2]=='e' &&
cmd[3] == 'a' \&\& cmd[4] == 'r'){
                   OsClearTick();//clear
                   }
                else if(cmd[0]=='h' && cmd[1]=='e' && cmd[2]=='l' &&
cmd[3]=='p'){
                //help
            PRT_Printf("\ntop - Display tasks information");
            PRT_Printf("\ntick - Display current tick count");
            PRT_Printf("\nclear - Clear the tick");
            PRT_Printf("\nhelp - Display help message");
            PRT_Printf("\nquit - Exit the process");
            }
       else if(cmd[0]=='q' && cmd[1]=='u' && cmd[2]=='i' && cmd[3]=='t')
```

运行结果:

```
(base) xiaoye@localhost:~/OSlab/lab10$ sh runMiniEuler.sh
qemu-system-aarch64 -machine virt,gic-version=2 -m 1024M -cpu cortex-a53 -nographic -kernel build/miniEuler -s
miniEuler # top
PID
                Priority
                                Stack Size
                                4096
0
                21
                                4096
Total 2 tasks
miniEuler # tick
Current Tick: 6674
miniEuler # help
top - Display tasks information
tick - Display current tick count
clear - Clear the tick
help - Display help message
quit - Exit the process
Tick count cleared.
Current Tick: 0
miniEuler # quit
Thank you for using it! Looking forward to next use!
```

OK啦~

至此,操作系统的所有实验就完成啦。

实验总结

- 实验让我深刻理解了操作系统中 Shell 的重要性,以及它如何与用户交互。我也学习到了如何在操作系统层面处理用户输入和执行命令。此外,通过实现具体的 Shell 指令,我加深了对操作系统命令处理机制的理解。
- 至此,操作系统课程的所有实验落下帷幕,我本人是感慨万分的。从最开始的什么都不懂,到逐步开始找资料、配环境,学习进步,顺利完成所有的实验,实现了一个自己的简

单操作系统内核: MiniEuler,还是非常有成就感的。十分感谢有这个机会能接触到这么底层的实验,让我逐渐了解原本神秘的操作系统。当然啦,这肯定只是前行的小小一步。未来的学习之路道阻且长。