第十七章 虛擬函數與抽象類別

認識虛擬函數與指向基底類別的指標認識抽象類別與泛虛擬函數的關係 熟悉抽象類別應用於多層繼承的方式 使用虛擬解構元



虚擬函數 (1/2)



- 當函數的執行內容現在無法定義,或現在已定義,將來 卻可能會被改變,就可以將函數以虛擬函數的方式撰寫
- 錯誤的範例 由早期連結所引起

```
// prog17_1, 錯誤的範例,未使用虛擬函數
01
    #include <iostream>
02
                                                   /* prog17 1 OUTPUT-----
  #include <cstdlib>
03
                                                   Window A, area = 5600
  using namespace std;
04
                                                   Window B, area = 3000
                                      // 定義 CWin 類
    class CWin
05
06
      protected:
07
        char id;
08
09
        int width, height;
10
      public:
        CWin(char i='D',int w=10, int h=10) // 父類別的建構元
11
12
13
          id=i;
14
          width=w;
15
          height=h;
16
```

虚擬函數 (2/2)

17

18

26

31

34

37 38



```
// 父類別的 show area()函數
         void show area()
19
           cout << "Window " << id << ", area = " << area() << endl;</pre>
20
21
                                    // 父類別的 area() 函數
         int area()
22
23
            return width*height;
24
25
    };
27
    class CMiniWin: public CWin // 定義子類別 CMiniWin
28
29
      public:
        CMiniWin(char i, int w, int h):CWin(i, w, h) {} // 子類別的建構元
30
32
                                    // 子類別的 area() 函數
        int area()
33
           return (int) (0.8*width*height);
35
36
    };
                                                              /* proq17 1 OUTPUT-----
    int main(void)
                                                              Window A, area = 5600
```







- 編譯時便把父類別裡的show_area() 和area() 函數連結 在一起編譯,這種函數連結的方式稱為早期連結 (early binding)
- 虛擬函數可以與呼叫它的函數進行晚期連結(late binding),也就是於程式執行時才由當時的情況來決定是哪一個函數被呼叫,而非在編譯時就把函數配對



修正使用虛擬函數的錯誤(1/2)




• 下面的程式碼是使用虛擬函數來修正錯誤

```
// prog17 2, 使用虛擬函數來修正錯誤
01
    #include <iostream>
02
    #include <cstdlib>
0.3
   using namespace std;
    class CWin
                                       // 定義 CWin 類別,在此為父類別
0.5
06
07
      protected:
        char id;
08
09
        int width, height;
                                                     /* prog17 2 OUTPUT----
      public:
10
                                                    Window A, area = 5600
11
        CWin(char i='D', int w=10, int h=10)
                                                    Window B, area = 2400
12
13
           id=i;
           width=w;
14
15
           height=h;
16
                                       // 父類別的 show area()函數
         void show area()
17
18
                                                                          5
            cout << "Window " << id << ", area = " << area() << endl;</pre>
19
20
```



修正使用虛擬函數的錯誤(2/2)



```
21
         virtual int area()
                                      // 父類別的 area() 函數
22
23
           return width*height;
24
25
    };
26
    class CMiniWin : public CWin // 定義子類別 CMiniWin
27
28
      public:
29
        CMiniWin(char i, int w, int h):CWin(i, w, h){} // 子類別的建構元
30
31
                                      // 子類別的 area() 函數
32
        virtual int area()
33
34
           return (int) (0.8*width*height);
                                             /* prog17 2 OUTPUT----
35
36
    };
                                             Window A, area = 5600
37
                                             Window B, area = 2400
    // 將 prog17 1 的主函數 main()放在這兒
38
```

指向基底類別物件的指標 (1/2)



- 指向基底類別的指標,也可指向衍生類別所建立的物件
- 下面的範例是指向基底類別物件的指標之應用

```
// prog17_3, 簡單的應用-指向基底類別物件的指標
01
    #include <iostream>
02
    #include <cstdlib>
0.3
    using namespace std;
04
                                        /* prog17 3 OUTPUT----
    // 將 prog17 2 的 CWin 類別放在這兒
05
                                        Window A, area = 5600
    // 將 prog17 2的 CMiniWin 類別放在這兒
06
                                        Window B, area = 2400
07
08
    int main(void)
09
10
      CWin win('A',70,80);
11
      CMiniWin m win('B',50,60); // 建立子類別的物件
12
```

17.2 指向基底類別的指標

指向基底類別物件的指標(2/2)



```
13
      CWin *ptr=NULL;
                                 // 宣告指向基底類別(父類別)的指標
14
                                 // 將 ptr 指向父類別的物件 win
15
      ptr=&win;
                                 // 以ptr 呼叫 show area()函數
      ptr->show area();
16
17
18
      ptr=&m win;
                                 // 將ptr指向子類別的物件 m win
19
      ptr->show area();
                                 // 以ptr 呼叫 show area()函數
20
21
      system("pause");
22
      return 0;
                              /* prog17 3 OUTPUT----
23
                              Window A, area = 5600
                              Window B, area = 2400
```

錯誤的示範 (1/4)

22

● 錯誤示範 - 指向由動態記憶體配置之物件的指標


```
// prog17 4, 錯誤示範,指向由動態記憶體配置之物件的指標
   #include <iostream>
   #include <cstdlib>
03
                                                 /* prog17 4 OUTPUT----
   using namespace std;
   // 將 proq17 3 的 CWin 類別放在這兒
05
                                                 Window A, area = 5600
    // 將 prog17 3 的 CMiniWin 類別放在這兒
06
                                                 Window B, area = 2400
07
    int main(void)
08
09
10
      CWin *ptr=new CWin('A',70,80); // 設定ptr 指向 CWin 類別的物件
      CMiniWin m win('B',50,60);
11
12
     ptr->show area();
                                   // 以ptr呼叫show area()函數
13
14
15
      ptr=&m win;
                                   // 將ptr指向子類別的物件 m win
      ptr->show area();
                                   // 以ptr呼叫show area()函數
16
17
                                   // 清除ptr所指向的記憶空間
18
      delete ptr;
19
20
      system("pause");
      return 0;
21
```



錯誤的示範 (2/4)

- 執行結果的圖說
 - 10 CWin *ptr=new CWin('A',70,80); // 設定ptr 指向 CWin 類別的物件
 - 11 CMiniWin m win('B',50,60);

執行完 10~11 行之後的結果




錯誤的示範 (3/4)




15 ptr=&m win; // 將ptr 指向子類別的物件 m win

執行完第 15 行之後的結果

執行完第15行的結果





讀者可試著在第19行 加上下面的敘述

ptr->show area();

但ptr所指向的物件並 未被銷毀

執行完第 15 行後, 沒有任何指標指向 此記憶區塊

錯誤的示範 (4/4)

21

• 下面的範例修正prog17_4的錯誤

```
// prog17 5, 修正 prog17 4 的錯誤
    #include <iostream>
02
    #include <cstdlib>
                                               /* prog17 5 OUTPUT----
    using namespace std;
                                               Window A, area = 5600
05
    // 將 proq17 3 的 CWin 類別放在這兒
                                               Window B, area = 2400
    // 將 proq17 3 的 CMiniWin 類別放在這兒
06
07
08
    int main(void)
09
10
      CWin *ptr=new CWin('A',70,80); // 設定ptr 指向 CWin 類別的物件
      CMiniWin m win('B',50,60);
11
12
                                    // 以ptr呼叫show area()函數
13
      ptr->show area();
                                     // 先釋放 ptr 所指向的記憶空間
14
      delete ptr;
15
     ptr=&m win;
                                    // 再將ptr指向子類別的物件m win
16
                                     // 以ptr 呼叫 show area()函數
17
      ptr->show area();
18
      system("pause");
19
20
      return 0;
```

泛虛擬函數與抽象類別




● 「泛虛擬函數」(pure virtual function)

在基底類別裡撰寫虛擬函數,使得子類別必須藉由改寫的技 術重新定義虛擬函數,具有這個特性的虛擬函數稱為泛虛擬 函數


● 「抽象類別」 (abstract class)

包含有泛虛擬函數的類別稱為抽象類別


定義泛虛擬函數 (1/2)



• 下圖是由抽象類別CShape衍生出子類別的示意圖



定義泛虛擬函數 (2/2)



• 下面為CShape基底抽象類別程式碼

```
class CShape
                              // 定義抽象類別 CShape
01
02
03
      public:
04
        virtual int area()=0;  // 定義 area(),並令設之為 0 代表它是泛虛擬函
05
                             // 定義成員函數 show area()
06
        void show area()
07
           cout << "area = " << area() << endl;
08
09
10
    };
```

抽象類別有點類似「範本」的作用,其目的是要讓您 依據它的格式來修改並建立新的類別

抽象類別的實作

• 下面的程式碼是以子類別CWin為例來撰寫的

```
class CWin: public CShape // 定義由 CShape 類別所衍生出的子類別 CWin
01
02
03
      protected:
04
        int width, height;
05
06
      public:
        CWin(int w=10, int h=10) // CWin() 建構元
07
08
09
          width=w:
10
          height=h;
11
12
        virtual int area()
                                      在此處明確定義 area()的
13
                                      處理方式
14
          return width*height;
15
16
    };
```

抽象類別的完整實例 (1/4)

• prog17 6是抽象類別實作的完整實例

```
/* prog17 6 OUTPUT-----
01
   // proq17 6, 抽象類別的實作
  #include <iostream>
                                                  area = 3000
02
                                                  CCirWin 物件的面積 = 31400
03 #include <cstdlib>
   using namespace std;
04
    class CShape
                                    // 定義抽象類別 CShape
0.5
06
07
      public:
        virtual int area()=0; // 定義 area(), 並令之為 0 來代表它是泛虛擬函數
08
09
       void show area() // 定義成員函數 show area()
10
11
           cout << "area = " << area() << endl;
12
13
14
   };
15
    class CWin: public CShape // 定義由 CShape 所衍生出的子類別 CWin
16
17
      protected:
18
        int width, height;
19
20
```

抽象類別的完整實例 (2/4)


```
21
      public:
                                               /* prog17 6 OUTPUT-----
        CWin(int w=10, int h=10) // CWin()建構元
22
23
                                               area = 3000
24
          width=w;
                                               CCirWin 物件的面積 = 31400
25
          height=h;
26
27
       virtual int area()
28
                                       在此處明確定義 area()的
                                       處理方式
          return width*height;
29
30
31
   };
32
    class CCirWin: public CShape // 定義由CShape所衍生出的子類別CCirWin
33
34
35
    protected:
36
        int radius:
37
38
    public:
39
       CCirWin(int r=10) // CCirWin()建構元
40
          radius=r;
41
42
```

抽象類別的完整實例 (3/4)

```
43
        virtual int area()
44
                                                   在此處明確定義 area()的
                                                   處理方式
45
           return (int) (3.14*radius*radius);
46
47
        void show area()
48
49
           cout << "CCirWin 物件的面積 = " << area() <<endl;(
                                                           show area()函數
50
51
    };
52
53
    int main(void)
54
       CWin win1(50,60);
                               // 建立 CWin 類別的物件 win1
55
      CCirWin win2(100);
                                  // 建立 CCinWin 類別的物件 win2
56
57
                                  // 用 win1 呼叫 show area();
58
      win1.show area();
                                  // 用 win2 呼叫 show area();
59
      win2.show area();
60
                                           /* prog17 6 OUTPUT-----
61
       system("pause");
                                           area = 3000
62
      return 0;
                                           CCirWin 物件的面積 = 31400
63
```

抽象類別的完整實例 (4/4)

• 下圖是抽象類別CShape內,泛虛擬函數的實作示意圖



使用抽象類別的注意事項



• 抽象類別不能用來直接產生物件

您不能撰寫如下的程式碼


```
int main(void)
{
    CShape shape; // 錯誤,不能用抽象類別來產生物件shape
    ...
}
```

17.4 抽象類別於多層繼承的應用




繼承的關係圖

• 下圖為直接繼承與間接繼承的關係圖



抽象類別與多層繼承 (1/4)

20



抽象類別也可以應用於多層繼承的架構

```
// prog17 7, 抽象類別於多層繼承的應用
                                                    /* prog17 7 OUTPUT-----
02
    #include <iostream>
    #include <cstdlib>
0.3
                                                    CWin 物件的面積 = 3000
    using namespace std;
04
                                                    CCirWin 物件的面積 = 31400
    class CShape
                                // 定義抽象類別 CShape CMiniWin 物件的面積 = 1500
05
06
07
      public:
        virtual int area()=0; // 定義 area()為泛虛擬函數
08
09
        void show area() // 定義成員函數 show area()
10
11
12
           cout << "area = " << area() << endl;</pre>
13
14
   };
15
    class CWin: public CShape // 定義由 CShape 所衍生出的子類別 CWin
16
17
18
      protected:
        int width, height;
19
```

抽象類別與多層繼承 (2/4)

46

```
public:
21
22
        CWin(int w=10, int h=10) // CWin()建構元
23
24
          width=w;
25
          height=h;
26
        }
27
        virtual int area()
28
29
          return width*height;
30
        void show area()
31
32
33
          cout << "CWin 物件的面積 = " << area() << endl;
34
35
    };
36
    class CCirWin: public CShape // 定義由CShape所衍生出的子類別CCirWin
37
38
39
      protected:
40
        int radius;
                                                      /* prog17 7 OUTPUT-----
41
42
      public:
                                                      CWin 物件的面積 = 3000
43
        CCirWin(int r=10) // CCirWin()建構元
                                                      CCirWin 物件的面積 = 31400
                                                      CMiniWin 物件的面積 = 1500
44
45
          radius=r;
```

抽象類別與多層繼承 (3/4)

71

```
47
        virtual int area()
                                                          /* prog17 7 OUTPUT-----
48
49
           return (int) (3.14*radius*radius);
                                                          CWin 物件的面積 = 3000
50
                                                          CCirWin 物件的面積 = 31400
51
       void show area()
                                                          CMiniWin 物件的面積 = 1500
52
53
          cout << "CCirWin 物件的面積 = " << area() << endl;
54
55
    };
56
57
    class CMiniWin: public CWin // 定義由 CWin 所衍生出的子類別 CMiniWin
58
59
      public:
60
        CMiniWin(int w, int h):CWin(w, h) {} // 子類別的建構元
61
62
        virtual int area()
63
64
           return (int) (0.5*width*height);
65
66
        void show area()
67
          cout << "CMiniWin 物件的面積 = " << area() << endl;
68
69
70
    };
```

抽象類別與多層繼承(4/4)



```
72
    int main(void)
73
74
       CWin win1 (50,60);
75
       CCirWin win2(100);
76
       CMiniWin win3(50,60);
77
78
       win1.show area();
79
       win2.show area();
80
       win3.show area();
81
       system("pause");
82
83
       return 0;
84
```

```
/* prog17_7 OUTPUT-----
```

CWin 物件的面積 = 3000 CCirWin 物件的面積 = 31400 CMiniWin 物件的面積 = 1500



錯誤的範例 (1/4)

int width, height;

23

• prog17_8是使用解 構元的錯誤範例

```
// prog17 8, 錯誤的範例,虛擬函數與解構元
01
    #include <iostream>
02
    #include <cstdlib>
0.3
    using namespace std;
04
05
    class CShape
                                 // 定義抽象類別 CShape
06
      public:
07
08
         virtual int area()=0; // 定義 area()為泛虛擬函數
         void show area()
09
10
11
           cout << "area = " << area() << endl;
12
13
         ~CShape()
                                 // ~CShape() 解構元
14
15
           cout << "~CShape()解構元被呼叫了..." << endl;
16
           system("pause");
17
18
    };
19
    class CWin : public CShape // 定義由 CShape 所衍生出的子類別 CWin
20
21
22
      protected:
```



錯誤的範例 (2/4)

```
24
25
      public:
26
        CWin(int w=10, int h=10):width(w),height(h){} // CWin()建構元
27
28
        virtual int area() {return width*height; }
29
        void show area() {
30
31
           cout << "CWin 物件的面積 = " << area() << endl;
32
33
        ~CWin()
                                  // ~CWin() 解構元
34
35
           cout << "~CWin()解構元被呼叫了..." << endl;
36
           system("pause");
37
38
    };
39
    class CMiniWin : public CWin // 定義由 CWin 所衍生出的子類別 CMiniWin
40
41
42
      public:
        CMiniWin(int w,int h):CWin(w,h){} // CMiniWin()建構元
43
44
45
        virtual int area() {
46
          return (int) (0.5*width*height);
47
```





錯誤的範例 (3/4)

71

```
void show area() {
48
49
           cout << "CMiniWin 物件的面積 = " << area() << endl;
50
51
        ~CMiniWin()
                                  // ~CMiniWin() 解構元
52
           cout << "~CMiniWin()解構元被呼叫了..." << endl;
53
           system("pause");
54
55
56
    };
57
58
    int main(void)
59
60
      CShape *ptr=new CWin(50,60);
61
   ptr->show area();
     cout << "銷毁 CWin 物件..." << endl;
62
63
      delete ptr;
64
      cout << endl;
65
66
      ptr=new CMiniWin(50,50);
67
      ptr->show area();
      cout << "銷毁 CMiniWin 物件..." << endl;
68
      delete ptr;
69
70
      cout << endl;
```

17.5 虛擬解構元



錯誤的範例 (4/4)

```
72
      CMiniWin m win (100, 100);
73
      m win.show area();
74
                            /* prog17 8 OUTPUT-----
75
      system("pause");
                                                        抽象類別 CShape 的 show_area()函數被呼叫了
                            area = 3000
      return 0;
76
                            銷毁 CWin 物件...
77
                                                     —— 63 行的執行結果
                            ~CShape()解構元被呼叫了...
                            請按仟意鍵繼續 . . .
                                                        抽象類別 CShape 的 show_area()函數被呼叫了
                            area = 1250
                            銷毁 CMiniWin 物件...
                            ~CShape()解構元被呼叫了...
                                                   ——— 69 行的執行結果
                            請按仟意鍵繼續 . . .
                            CMiniWin 物件的面積 = 5000
                            請按仟意鍵繼續 . . .
                            ~CMiniWin()解構元被呼叫了...
                            請按任意鍵繼續 . . .
                                                         自動處理物件的銷毀,此時會先執行
                                                         自己的解構元再執行父類別的解構
                            ~CWin()解構元被呼叫了...
                                                         元,最後再執行基底類別的解構元
                            請按任意鍵繼續 . . .
                            ~CShape()解構元被呼叫了...
                            請按任意鍵繼續
```



使用虛擬解構元 (1/2)

```
• prog17_9是使用虛擬
   // prog17 9, 使用虛擬解構元
01
                                    解構元的範例
   #include <iostream>
02
0.3
   #include <cstdlib>
   using namespace std;
04
                                   // 定義抽象類別 CShape
05
    class CShape
06
      public:
07
08
        virtual int area()=0; // 定義 area()為泛虛擬函數
09
        virtual void show area() // 定義 show area()為虛擬函數
10
           cout << "area = " << area() <<endl;</pre>
11
12
13
        virtual ~CShape()
                                   // 定義 ~CShape() 為虛擬解構元
14
           cout << "~CShape()解構元被呼叫了..." << endl;
15
16
          system("pause");
17
18
   };
19
   // 將 prog17 8 的 CWin 類別放在這兒
20
    // 將 prog17 8 的 CMiniWin 類別放在這兒
21
    // 將 prog17 8 的 main() 主程式放在這兒
22
```



使用虛擬解構元 (2/2)

/* prog17_9 **OUTPUT**-----

CWin 物件的面積 = 3000 銷毀 CWin 物件... ~CWin()解構元被呼叫了... 請按任意鍵繼續 . . . ~CShape()解構元被呼叫了... 請按任意鍵繼續 . . .

 CMiniWin 物件的面積 = 1250

 銷毀 CMiniWin 物件...

 ~CMiniWin()解構元被呼叫了...

 請按任意鍵繼續 ...

 ~CWin()解構元被呼叫了...

 請按任意鍵繼續 ...

 ~CShape()解構元被呼叫了...

請按任意鍵繼續 . . .

 CMiniWin 物件的面積 = 5000

 請按任意鍵繼續 · · ·

 ~CMiniWin()解構元被呼叫了 · · ·

 請按任意鍵繼續 · · ·

 ~CWin()解構元被呼叫了 · · ·

 請按任意鍵繼續 · · ·

~CShape()解構元被呼叫了...

請按任意鍵繼續 . . .

銷毀 CWin 物件的,此時會先執行~CWin()解構元,再執行基底類別的解構元~CShape()

銷毀 CMiniWin 物件,此時會先執行自己的解構元再執行父類別的解構元,最後再執行基底類別的解構元

● 如果程式碼裡有使用抽 象類別,可把基底類別 的解構元設為virtual, 如此可以確保解構元會 正確地被呼叫以及釋放 記憶空間

自動處理物件的銷毀,此時會先執行 自己的解構元再執行父類別的解構 元,最後再執行基底類別的解構元



-The End-