
Практическая работа № 5

Настройка статической маршрутизации

Маршрутизатором (шлюзом), называется узел сети с несколькими IPинтерфейсами (содержащими свой МАС-адрес и IP-адрес), подключенными к разным ІР-сетям, осуществляющий на основе решения задачи маршрутизации перенаправление дейтаграмм из одной сети в другую для доставки от отправителя к получателю. Как уже отмечалось, динамическая маршрутизация — это процесс протокола маршрутизации, определяющий взаимодействие устройства с соседними маршрутизаторами. Маршрутизатор будет обновлять сведения о каждой подключенной к нему сети. Если в сети произойдет изменение, протокол динамической маршрутизации автоматически информирует об изменении все маршрутизаторы. Если же используется статическая маршрутизация, обновить таблицы маршрутизации на всех устройствах придется системному администратору. Статическая маршрутизация позволяет сократить объем таблиц маршрутизации в конечных узлах и маршрутизаторах за счет использования в качестве номера сети назначения так называемого маршрута по **умолчанию** – default (0.0.0.0), который обычно занимает в таблице маршрутизации последнюю строку. Если в таблице маршрутизации есть такая запись, то все пакеты с номерами сетей, которые отсутствуют в таблице маршрутизации, передаются маршрутизатору, указанному в строке default.

Шлюз по умолчанию (defaultgateway) - адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик для которого не нашлось отдельных записей в таблице маршрутизации. Для устройств, подключенных к одному маршрутизатору (как правило, это рабочие станции) использование шлюза по умолчанию — единственная форма маршрутизации.

Задание.



Шаг 1.

Создать в СРТ топологию как на Рис.1, все порты указаны на рисунке.

Шаг 2.

Назначить адреса PC1-4, (N последняя цифра студ. билета, M предпоследняя цифра, если N и M совпадают, то M+M)

Шаг 3.

1. Назначьте маршрутизатору имя устройства.

Router(config)# hostname R1

2. Назначьте **class** в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.

R1(config)# enable secret class

3. Назначьте **cisco** в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

4. Для каждого интерфейса введите описание, указав, какое устройство к нему подключено.

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2

R1(config-if)# description Connected to Gi0/2 on R2

5.Назначить ір адрес, на порты Gi0/2 Router1-Router2

Пример.

R1>en

R1#conf t

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/2

R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

R1(config-if)#**no sh**

6. Выполнить пункты 4-5, на порты Gi0/1 Router1-Router2

Шаг 4.

Выполнить эхо-тестирования(ping), заполнить ір адреса в таблице 1.

Таблица 1. Результаты эхо-тестирования.

Тестирующий	Тестируемые узлы (IP-адреса)				
Узел (IP)	PC2	PC4	Default-gateway	Default-gateway	
PC1					
PC3					

Шаг 5.

1.Сеть у нас маленькая, поэтому самым простым и логичным способом настроить маршрутизацию будет добавление так называемого маршрута по-умолчанию (**default route**). Для этого левому маршрутизатору скажем следующее:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2

А правому вот:

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1

Синтаксис здесь такой: **ip route** [*IP сети назначения*] [*eё маска*] [*IP интерфейса, на которые надо перенаправить пакеты, чтобы попасть в данную сеть*] Маршрут с IP 0.0.0.0 и маской 0.0.0.0 становится *маршрутом по-умолчанию*, на который уйдут все пакеты адреса назначения, которых прямо отсутствуют в таблице маршрутизации (**routing table**).

2. Провести это-тестирование между РС1 и РС3, РС4 и РС2.

Шаг 6.

1.Удалить маршрут используя команду.

R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2

Проверить удаления маршрута.

R1#show ip route

2.Использу синтаксис: **ip route** [*IP сети назначения*] [её маска] [*IP интерфейса, на которые надо перенаправить пакеты, чтобы попасть в данную сеть*] прописать маршрут на R1 и R2.

!!!Отчёт:

Создать файл, с указанием NM, добавить Таблица 1, указать результат Шаг 5. Пунк 2. указать команды Шаг 6. Пунк 2. добавить конфигурацию R1 и R2.