



Du C au C++

Groupe étudiants : CIR2

Nils Beaussé

E-Mail: nils.beausse@isen-ouest.yncrea.fr

Numéro de bureau : A2-78 N° de téléphone : 0230130573



Informations pratiques

- Volume horaire C++ : 60h (30 séances de 2h) → votre plus gros module
- Ce cours est issu du cours d'Ayoub Karine, lui-même inspiré des cours de M. Soulignac et M. Aron

DS et examen :

- Les cours pourront commencer par un petit QCM <u>noté</u> sur machine, qui pourra être systématique ou non selon le temps que j'ai. Il portera toujours sur ce qu'on a vu dans la séance précédente.
- o Au moins 2 DS → Semestre 1
- o Au moins 1 DS → Semestre 2
- Quelques TPs pourront aussi être notés et intégrés dans la note du DS
- Note finale = DS + TP + votre note d'algorithmique pour le S1



Historique

- Le langage C a été inventé :
 - en 1972
 - par Dennis Ritchie et Ken Thompson
 - dans le laboratoire AT&T (Laboratoire Bell)
 - en même temps et pour UNIX
 - Introduit notamment les Types par rapport au B







Historique

- Le langage C a été inventé :
 - en 1972
 - par Dennis Ritchie et Ken Thompson
 - dans le laboratoire AT&T (Laboratoire Bell)
 - en même temps et pour UNIX
 - Introduit notamment les Types par rapport au B

→ En route pour quelques petits rappels










- Le C est un langage compilé de bas niveau :
- → Une instruction est traduite directement en code machine par le compileur (gcc/clang etc.)



Chaque instruction assembleur à un sens précis et simple



• Par exemple :

if:
cmpl \$5, %eax
jne
addl \$2, %eax
jmp fin_if
else:
subl \$4, %eax
fin_if:

CMPL → ...0000001111000011100...

Un code binaire qui est une succession d'instruction élémentaire

Bits	Value
0-5	31
6-8	BF
9	1
10	L
11-15	RA
16-20	RB
21-30	32
31	1



• Par exemple :


Chacune est comprise par un sous-circuit du processeur et effectue une opération directement au niveau électronique

Bits	Value
0-5	31
6-8	BF
9	1
10	L
11-15	RA
16-20	RB
21-30	32
31	1



Grossièrement :

Un circuit comprends la première instruction et redirige la suite à un autre circuit (ici un circuit d'addition par exemple)





En conclusion

- La programmation dans un langage compilé permet d'interagir directement avec l'électronique du processeur (CPU).
 - Ce point permet aux langages compilés d'être très « proche » du matériel :
 - On parle de langage « bas niveau ».
 - o On parle aussi de programme « natif » pour les programmes qui en résultent.
 - De fait : Programmes extrêmement rapides par rapport à une autre approches.

C++

En opposition aux langages dit « interprétés » : Java / Python etc.



Les défauts du C


- C est un langage compilé rapide et bas niveau MAIS :
 - Trop bas niveau pour certaines applications, il manque de l'abstraction ce qui demande d'écrire parfois beaucoup de code redondant
 - L'aspect bas niveau le rends très susceptible aux erreurs de programmation.
- Ces deux points ont donné naissance à une évolution du C : le C++ .

C++



C VS C++

- C++ est une amélioration du C
- Un même programme peut combiner C et C++
- Un compilateur C++ peut compiler C





Le C++

- Le langage C++ a été inventé
 - en 1983
 - par Bjarne Stroustrup
 - dans le même labo que le C (laboratoire Bell)







 Le C++ est conçu pour résoudre les problèmes d'abstraction et d'erreurs du C en développant le concept d'objet du C

C++

• Et en introduisant de nombreuses autres différences plus ou moins importantes que l'on va voir durant ce cours.



Pourquoi C++?

- Très répandu (forme avec le C le groupe de langage le plus utilisé)
 - Documentation disponible
 - Questions/réponses dans les forums
- Rapide (possibilité de la programmation temps réel)
- Portable (avec plus de travail que pour un langage interprété)
 - Même code C++ peut, théoriquement, être transformé en exécutable sous Windows, Mac OS et Linux
- Richesse en bibliothèques
- Programmation orientée objet



Pourquoi C++?

Applications développées en C++



macOS















Pourquoi C++?

Applications développées en C++







Etc...

+ La quasi-totalité des jeux-vidéos et outils de développement de jeuxvidéo



Outils/liens utiles

Outils et applications utile aux développeurs













Étapes de la programmation en C++

- 1. Coder le programme C++ (.hpp, .cpp, ...)
- 2. Compiler le programme
- 3. Correction des erreurs → retour à l'étape 1
- 4. Exécuter le programme
- 5. Debugger → retour à l'étape 1






Génération de l'exécutable




Généralités





Généralités






Généralités









Différences entre C et C++





Différences entre C et C++



Les petits détails...



1- Headers

• Règle générale

C	C++
#include <directive.h></directive.h>	#include <directive></directive>

Exemple

C	C++
#include <stdio.h></stdio.h>	#include <cstdio></cstdio>
#include <stdlib.h></stdlib.h>	#include <cstdlib></cstdlib>
#include <string.h></string.h>	#include <cstring></cstring>



2- Commentaires

C++

- En C < 99
 - Commentaires en plusieurs lignes : /* */
 - Commentaires dans une seule ligne : /* */

- En C++ et C > 99
 - Commentaires en plusieurs lignes : /* */
 - Commentaires dans une seule ligne : //



3- Variables booléenes

En C > 99

- définies dans <stdbool.h>
 ou
- Via les macros et define

```
typedef int bool;
#define true 1
#define false 0
```

En C++

- Nouveau type bool → deux valeurs sont possibles : true ou false
- Conversion possible vers/depuis Integer, Float, ...
- Pour afficher le contenu d'une variable booléenne, on utilise std::boolalpha



3- Variables booléenes

Exemple de la conversion Boolean <-> Entiers

```
bool b;
int i;

b = true;
i = b; // i = 1

b = false;
i = b; // i = 0
```

```
bool b;
int i;
i = 3;
b = i; // b = true
i = -2;
b = i; // b = true
b = i; // b = false
```

C++



4- Inférence de type

• En C : obligation de déclarer le type de la variable

```
int count = 0;
char ch = 'Z';
double limit = 100.0;
```

• En C++: utilisation du mot-clé *auto* qui laisse au compilateur la tâche de déduire le type de la variable (l'initialisation de la variable est obligatoire)

```
auto count = 0;
auto ch = 'Z';
auto limit = 100.0;
```



4- Inférence de type

NE PAS EN ABUSER !!!!

 Pratique quand ça évite d'écrire des types à rallonge, mais peut rendre le code illisible !!!

C++



Différences entre C et C++



Les espaces de noms



Espace de noms

 En C toute fonction qui est incluse via un Header (.h en C, .hpp en C++) sera disponible dans le programme

• Si on a un code lourd on peut se passer de certains header non nécessaire dans un certain fichier pour éviter de se tromper de noms de fonctions

 MAIS: ce n'est pas pratique, en C++ on introduit alors la notion de namespace ».

C++



Espace de noms

- Les espaces de nom (namespace) permettent d'associer un nom à un ensemble de variables, types, fonctions ...
- Création d'un espace de noms :

```
namespace mynamespace
{
    // identifiants
}
```

• Utilisation d'un espace de noms :

```
mynamespace::identifiant
```

Pour éviter d'écrire les noms complets, on utilise

```
using namespace super_nom;
```

• (au début du fichier, <u>après</u> les includes)



Espace de noms

• Exemple:

```
namespace f2
{
    int i=0;
    int inc(int n) {
       return n+1;
    }
}
```

C++

```
int main(){
   int j=3;
   int c=f2::inc(j);
}
```

```
using namespace f2;
int main(){
  int j=3;
  c=inc(j)
}
```



Différences entre C et C++



Les flux d'entrée/sortie



1- Flux de sortie

```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){
printf("Hello World !\n");
}
```

C++



1- Flux de sortie

```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){
printf("Hello World !\n");
}
```

```
// code en C++
#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "Hello world !" << std::endl;
  return 0;
}</pre>
```





```
// Il est possible de combiner C et C++
#include <iostream> // les librairies E/S (I/O) C++
#include <cstdio> // les librairies E/S (I/O) C
int main() {
    std::cout << "Hello world !" << std::endl;
    printf("ISEN\n");
    return 0;
}</pre>
```

std:: = préfixe utilisé par tous les mots clés de la librairie standard du C++



```
// Il est possible de combiner C et C++
#include <iostream> // les librairies E/S (I/O) C++
#include <cstdio> // les librairies E/S (I/O) C
int main() {
    std::cout << "Hello world !" << std::endl;
    printf("ISEN\n");
    return 0;
}</pre>
```

std:: = préfixe utilisé par tous les mots clés de la librairie standard du C++

```
On peut également éviter d'utiliser ce préfixe grâce aux espaces de nom (namespace)

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;}
```

C++



- L'opérateur << prends à sa gauche ce qu'on appelle un « flot » ou « flux »
 - Ici c'est cout , mais il peut exister d'autres flux

• À droite l'opérateur prends n'importe quelles valeurs classiques (int, float, char etc.)

C++



Modification de l'affichage de l'opérateur ?

 Avec printf on fait classiquement comme ceci pour modifier l'affichage :

```
int main() {
  float a = 0.25;
  printf("a est affiché comme un int : %d",a);
  printf("a est affiché comme un float : %f",a);
  printf("a est affiché comme un float : %9.6f",a);
  // un float de 9 caractères (. compris, 6 chiffres après la virgules et 2 avant)
  return 0;
}
```



Modification de l'affichage de l'opérateur ?

C++

- Avec cout ce n'est plus du tout la même philosophie :
 - On introduit des modificateurs!

```
cout << modificateur
cout << "Hello world!" << endl;</pre>
```

• Exemple:

```
bool mon_booleen = true;
cout << boolalpha
cout << mon_booleen << endl;</pre>
```

Affiche « **True** » grâce au modificateur « boolalpha » Sinon : affiche « 0 »



```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){ // affichage de CIR2 Nantes ISEN
int a = 2
char e[] = "isen"
printf("CIR %d Nantes %s\n", a, e);
return 0; }
```



```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){ // affichage de CIR2 Nantes ISEN
int a = 2
char e[] = "isen"
printf("CIR %d Nantes %s\n", a, e);
return 0; }
```

```
// code en C ++
#include <iostream>
using namespace std;
void main(){ // affichage de CIR2 Nantes ISEN
int a = 2;
char e[] = "isen";
cout << "CIR" << a << " Nantes " << e << endl;
return 0; }</pre>
```





 cout est l'équivalent de printf en C++, mais quel est l'équivalent de scanf ?

• C'est ... fort logiquement : cin

Tout simplement!



```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){ int age;
printf("Quel est ton age ?");
scanf("%d",&age);
printf("Vous avez %d ans", age);
}
```



```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){ int age;
printf("Quel est ton age ?");
scanf("%d",&age);
printf("Vous avez %d ans", age);
}
```

C++



```
// code en C
#include <stdio.h>
void main(){ int age;
printf("Quel est ton age ?");
scanf("%d",&age);
printf("Vous avez %d ans", age);
}
```

```
// code en C ++
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int age;
cout << "Quel est ton age ?" << endl;
cin >> age;
cout << "Vous avez " << age << " ans" << endl;
return 0;}</pre>
```



En C

- #include <stdlib.h>
- Fonctions : malloc(), free()

```
int main()
{
   int* variable = NULL;
   variable = malloc(sizeof(int)); // Allocation de mémoire
   free(variable); // Libération de mémoire
   // *** cas d'un tableau ** //
   int* tableau = NULL;
   tableau = malloc(20 * sizeof(int)); // Allocation
   free(tableau); // Libération de mémoire
   return 0;
}
```

• En C++

- Sans include
- Opérateurs : new et delete

```
int main()
{
   int* variable = new int; // Allocation de mémoire
   delete variable; // Libération de mémoire
   // *** cas d'un tableau ** //
   int* tableau = new int[20]; // Allocation de mémoire
   delete[] tableau; // Libération de mémoire
   return 0;
}
```

On expliquera plus tard pourquoi ce changement!





Les références



1 - Rappel sur les pointeurs

- Adresse d'une variable = emplacement dans la mémoire d'une variable.
 - → Analogie avec l'adresse d'une maison : l'adresse est l'ensemble de symbole qui permet de dire où est la maison. Mais l'adresse n'est PAS la maison.



1 - Rappel sur les pointeurs

- Adresse d'une variable = emplacement dans la mémoire d'une variable.
 - → Analogie avec l'adresse d'une maison : l'adresse est l'ensemble de symbole qui permet de dire où est la maison. Mais l'adresse n'est PAS la maison.

11 Avenue du Champ de Manœuvre 44470 Carquefou

!=





1 - Rappel sur les pointeurs

- En informatique l'emplacement dans la mémoire est plus simple que dans la vrai vie.
 - → C'est comme si il n'y avait qu'une très longue rue
 - → On peut donc se contenter de donner le numéro sans le nom de la rue
 - → « 6411 » tout seul est donc une adresse valide en informatique, qui désigne bien un emplacement de la mémoire.
 - → Par habitude en informatique on préfère utiliser la base hexadécimale.



1- Rappel sur les pointeurs

```
« 6411 » = « 0x0000190B »
```

 En C on peut stocker ce numéro dans n'importe quelle variable de type nombre assez grande pour la contenir :

```
int i = 6411 est valide char b = 6411 est invalide (car char ne va que de -128 à 127)
```

- Problème, certains système ont une « rue » plus longue que d'autres.
 - En clair : certains système informatique peuvent accéder à plus de case mémoire que d'autres.


C++



1- Rappel sur les pointeurs

Exemple :

• Intel 8080:



= Architecture 8 bits => Maximum = 11111111 = 255



Les références

1- Rappel sur les pointeurs

C++

Exemple :

• Intel 8080:



Les architectures 8 bits compte encore pour 50% des processeurs vendu dans le monde!

= Architecture 8 bits => Maximum = 11111111 = 255



1- Rappel sur les pointeurs

Exemple :

• Intel 8080:



= Architecture 8 bits => Maximum = 11111111 = 255

• Intel i386 :



= Architecture 32 bits => Maximum = 111111.... (32 fois) = 4 294 967 296 = 4Giga de case



Les références

1- Rappel sur les pointeurs

Exemple :

• Intel 8080:



= Architecture 8 bits => Maximum = 11111111 = 255

Intel i386 :



= Architecture 32 bits => Maximum = 111111.... (32 fois) = 4 294 967 296 = 4Giga de case

AMD Athlon 64



= Architecture 64 bits \Rightarrow Maximum = 111... (64 fois) = 2^{64} = BEAUCOUP!



1- Rappel sur les pointeurs

Problème :

char adresse -> suffisant pour un processeur 8 bits car 255 valeurs possibles sur char

Mais insuffisant sur un système 32 bits.

Idem: un entier de 32 bits est suffisants sous un Windows XP (32 bits) mais pas sous Windows 10 (64 bits)!

- Comment écrire le même code pour toutes les machines ?
 - Pour éviter de se tromper et faire du code portable!

1- Rappel sur les pointeurs

Solution

En C on a un type « pointeur » qui fait toujours la taille adéquate selon le système et qui permet de contenir une adresse.

On le déclare en rajoutant une étoile à un type quelconque :

Int* a -> fera 8 bits sous un système 8 bits, et 64 bits sous un système 64 bits etc.

Char* b -> idem

Bidule* c -> idem

- Le type avant l'étoile <u>n'est qu'une indication</u> sur ce que contiendra la case à l'adresse. Un peu comme si on écrivait « no 355 -> immeuble » « no 356 -> maison ». C'est pour éviter de faire des erreurs, mais en vrai ça ne change RIEN.
 - o D'ailleurs on peut stocker des pointeurs sans indication, dans un type vide si on veut : void* truc. C'est juste aussi!
 - Et on peut transférer les pointeurs de l'un à l'autre si on veut malgré des indications différentes : a = b ; ou b = c ou truc = a -> tout ça ça marche ! (mais c'est sale !)



Les références

1- Rappel sur les pointeurs

- Solution
 - Comment avoir accès à l'adresse d'une variable quelconque ?
 - Grace au symbole « & »!


On déclare une variable quelconque

int b = 23;



1- Rappel sur les pointeurs

- Solution
 - Comment avoir accès à l'adresse d'une variable quelconque ?
 - Grace au symbole « & »!






Les références

1- Rappel sur les pointeurs

- Solution
 - Comment avoir accès à l'adresse d'une variable quelconque ?
 - Grace au symbole « & »!






Les références

1- Rappel sur les pointeurs

Solution

- Comment avoir accès à l'adresse d'une variable quelconque ?
 - Grace au symbole « & »!



Pour aider le compilateur : On lui donne une indication sur ce qui existera à l'emplacement de l'adresse ET on initialise à 0 (NULL).

C++

```
int b = 23;
int* a = NULL;
a = &b;
```

1- Rappel sur les pointeurs

- Et à quoi ça sert ?
 - Le truc c'est qu'on peut modifier la variable qui est à l'adresse contenu dans le pointeur très simplement!
 - Exemple:

```
int a = 3;
int* b = NULL;

b = &a;

*b = 2;

cout << "la valeur de a est " << a << endl;</pre>
```

Et paf! Dans « a » on a 2.



1- Rappel sur les pointeurs

OK, on peut modifier la valeur d'une variable indirectement, mais ça sert à quoi ?!

```
int a = 3;
int* b = NULL;
b = &a;
                                                           Et paf! Dans
                                                           « a » on a 2.
*b = 2;
a = 3;
                                                            Oui mais bon,
                                                            c'est quand
cout << "la valeur de a est " << a << endl ;</pre>
                                                            même plus simple
                                                            comme ça!
```

C++

ALL IS DIGITAL!

Les références

1- Rappel sur les pointeurs

 En fait ça sert surtout à passer à une fonction une variable que l'on veut modifier.

C++

• En effet en C, si j'écris

Il faut se souvenir que a, b et c sont des COPIES de ce qui a été passé à la fonction

```
int fonction_addition(int a, int b, int c)
{
    a = 2;
    b = 3;
    c = b + a;
    return c;
}
```

```
int main()
{
    int a = 4;
    int b = 7;
    int c = 9;
    int d = 1;
    d = fonction_addition(a,b,c);
}
```



1- Rappel sur les pointeurs

- En fait ça sert surtout à passer à une fonction une variable que l'on veut modifier.
- En effet en C, si j'écris

Il faut se souvenir que a, b et c sont des COPIES de ce qui a été passé à la fonction

```
int fonction_addition(int a, int b, int c)
{
    a = 2;
    b = 3;
    c= b + a;
    return c;
}
```

```
int main()
{
   int a = 4;
   int b = 7;
   int c = 9;
   int d = 1;
   d = fonction_addition(a,b,c);
}
```



1- Rappel sur les pointeurs

 En fait ça sert surtout à passer à une fonction une variable que l'on veut modifier.

C++

En effet en C, si j'écris

Il faut se souvenir que a, b et c sont des **COPIES** de ce qui a été passé à la fonction

```
int fonction_addition(int a, int b, int c)
{
    a = 2;
    b = 3;
    c= b + a;
    return c;
}
```

```
int main()
{
   int a = 4;
   int b = 7;
   int c = 9;
   int d = 1;
   d = fonction_addition(a,b,c);
}
```



1- Rappel sur les pointeurs

- Avec un pointeur le problème disparait.
- Disons, que je veut modifier a, je fais ainsi :

```
int fonction_addition(int* a, int b, int c)
{
    *a = 2;
    b = 3;
    c= b + *a;
    return c;
}
```

```
int main()
{
   int a = 4 ;
   int b = 7 ;
   int c = 9 ;
   int d = 1;
   d = fonction_addition(&a,b,c) ;
}
```

A = 4 B = 7 C = 9 D = 5

Les pointeurs sont une manière indirecte de modifier des valeurs, utile dans ce cas! L'adresse est copiée, mais la destination est toujours la même!


C++

SEN SIGITAL!

Les références

1- Rappel sur les pointeurs

• En résumé :





Les références

1- Rappel sur les pointeurs

Rappel sur les pointeurs

int i = 42;

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	42	i
102		
101		
100		



Les références

1- Rappel sur les pointeurs

Rappel sur les pointeurs

```
int i = 42;
int* pi;
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	pi
106		
105		
104		
103	42	i
102		
101		
100		



Les références

1- Rappel sur les pointeurs

```
int i = 42;
int* pi = &i;
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107		pi
106	100	
105		
104		
103		
102	42	i
101		
100		

SEN SIGITAL!

Les références

1- Rappel sur les pointeurs

```
int i = 42;
int* pi = &i;
pi++;
// pi vaut 104
// i vaut 42
```

Adresse	Contenu	Utilisation
Aulesse	Contenu	Otilisation
107	104	pi
106		
105		
104		
103	42	i
102		
101		
100		

SEN SIGITAL!

Les références

1- Rappel sur les pointeurs

```
int i = 42;
int* pi = &i;

(*pi)++;

// pi vaut 100
// i vaut 43
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107		pi
106	100	
105		
104		
103	43	i
102		
101		
100		

SEN SIGITAL!

Les références

1- Rappel sur les pointeurs

```
int i = 42;
int* pi;

(*pi)++;

/* a toutes les chances de
planter (segmentation fault) */
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107		pi
106	2	
105	?	
104		
103		
102	42	i
101		
100		

2- Initialisation des pointeurs

C++

```
• En C : char* chaine = NULL;
```

- NULL est un entier (vaut réellement 0)
- int i = NULL;
 - Cette ligne ne déclenche pas d'erreur! (mais peut déclencher un warning)



2- Initialisation des pointeurs

```
• En C: char* chaine = NULL;
```

- NULL est un entier (vaut réellement 0)
- int i = NULL;
 - Cette ligne ne déclenche pas d'erreur! (mais peut déclencher un warning)
- En C++ >= 11 : char* chaine = nullptr;
 - Le type de nullptr est spécial et ne s'applique qu'aux pointeurs.
 - int i = nullptr; donne ainsi une erreur à la compilation.
 - → Permet d'éviter les erreurs!



3- Les références

En C :

- Les pointeurs sont une notion très puissante et légere qui permet de nombreuses choses.
- Mais pour les cas simples, comme le passage d'une variable que l'on souhaite modifier à une fonction -> c'est un peu lourd
- On introduit une nouvelle notion en C++ en plus des pointeurs
 - → : Les références



3- Les références

- Une référence est un synonyme (alias) d'une autre variable
 - La variable originale et sa référence ont le même contenu et la même adresse
- **Objectif**: ne plus utiliser les pointeurs dans certains cas, notamment le passage d'une variable à modifier dans une fonction.
- Syntaxe :
 int i = 20;
 int& refi = i;
- Ensuite c'est auto-magique! On peut l'utiliser tel quel partout!

```
Refi = 50;
```

3- Les références

Exemple de passage par référence :

```
int fonction_addition(int& u, int v, int w)
{
    u = 2;
    v = 3;
    w= u + v;
    return w;
}
```

```
int main()
{
    int a = 4;
    int b = 7;
    int c = 9;
    int d = 1;
    d = fonction_addition(a,b,c);
}
```

```
a = 2
b = 7
c = 9
d = 5
```

SEN SIGITAL!


Les références

3- Les références

Quelques règles



- 1. Une référence doit être initialisée dès sa déclaration
- 2. La même référence ne doit pas faire référence à deux différentes variables
- 3. Si la référence est modifiée, la variable initiale sera aussi modifiée
- référence adresse



C++

Les références



3- Les références

```
#include <cstdio> // printf()
int main() {
  int i = 1;
  int& ref = i;

  printf("&i: %p, &ref: %p\n", &i, &ref);
  i++;
  printf("i: %d, ref: %d\n", i, ref);

  ref++;
  printf("i: %d, ref: %d\n", i, ref);

  return 0;
}
```

Standard output

Les références



3- Les références

```
#include <cstdio> // printf()
int main() {
  int i = 1;
  int& ref = i;

  printf("&i: %p, &ref: %p\n", &i, &ref);

  i++;
  printf("i: %d, ref: %d\n", i, ref);

  ref++;
  printf("i: %d, ref: %d\n", i, ref);

  return 0;
}
```

Standard output

```
&i: 0x7fffd0898a0c, &ref: 0x7fffd0898a0c
i: 2, ref: 2
i: 3, ref: 3
```

C++

On peut tout à fait accéder à l'adresse d'une référence, et c'est la même adresse que celle de la variable d'origine!

Les références



3- Les références

Code équivalent avec les pointeurs

```
#include <cstdio> // printf()
int main() {
    int i = 1;
    int* ref = &i;
    printf("&i: %p, ref: %p\n", &i, ref);
    i++;
    printf("i: %d, *ref: %d\n", i, *ref);
    (*ref)++;
    printf("i: %d, *ref: %d\n", i, *ref);
    return 0;
}
```

Standard output

```
&i: 0x7fffd0898a0c, ref: 0x7fffd0898a0c
i: 2, *ref: 2
i: 3, *ref: 3
```

Différences entre C et C++ 3- Les références



Les références

Qu'affiche le programme suivant ?

```
#include <iostream>
int main() { int x = 5; int y = x; int& r = x;
   std::cout << "x = " << x << '\n';
   std::cout << "y = " << y << '\n';
   std::cout << "r = " << r << '\n';
   std::cout << "******** << '\n';</pre>
   x = 7;
   std::cout << "x = " << x << '\n';
   std::cout << "y = " << y << '\n';</pre>
   std::cout << "r = " << r << '\n';
   std::cout << "******** << '\n';</pre>
   v = 8;
   std::cout << "x = " << x << '\n';
   std::cout << "y = " << y << '\n';</pre>
   std::cout << "r = " << r << '\n';</pre>
   std::cout << "******** << '\n';
   r = 2:
   std::cout << "x = " << x << '\n';
   std::cout << "y = " << y << '\n';
   std::cout << "r = " << r << '\n';</pre>
```

C++

ISEI



Les références

3- Les références

Solution

```
x = 5
y = 5
r = 5
******
x = 7
y = 5
r = 7
******
x = 7
y = 8
r = 7
******
x = 2
y = 8
r = 2
```



C++

Le passage de paramètres dans une fonction se fait :

a. par valeur

ou

b. par adresse

ou

c. par référence



1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)

C++

```
void increment(int i) {
   i++;
}
```

```
int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	?	disponible
102	?	disponible
101	?	disponible
100	?	disponible



1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)

C++

```
void increment(int i) {
   i++;
}
```

```
int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103		
102	?	i
101		
100		



1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)

C++

```
void increment(int i) {
    i++;
}

int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103		
102	42	
101		i
100		



1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)

C++


```
void increment (int i) {
    i++;
}

int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107		
106	?	i
105	f	'
104		
103		
102	42	i
101	42	
100		



- 1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)
 - → c'est le comportement par défaut



Adresse	Contenu	Utilisation
107		i
106	42	
105	43	
104		
103		
102	42	i
101		
100		



- 1. Le passage de paramètre par valeur = passage par recopie (valable en C et C++)
 - → c'est le comportement par défaut

```
void increment(int i) {
    i++;
}

int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	43	disponible
106		disponible
105		disponible
104		disponible
103	42	
102		
101		i
100		



- 2. Le passage de paramètre par adresse (valable en C et C++)
 - → c'est le comportement par défaut

```
void increment(int* pi) {
    (*pi)++;
}
```

```
int i = 42;
increment(&i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103		
102	42	i
101		1
100		



2. Le passage de paramètre par adresse (valable en C et C++)

```
void increment (int* pi) {
    (*pi)++;
}

int i = 42;
increment(&i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107		pi
106	100	
105		
104		
103		
102	42	i
101		
100		



2. Le passage de paramètre par adresse (valable en C et C++)

Adresse	Contenu	Utilisation
107	100	pi
106		
105		
104		
103	43	i
102		
101		
100		



C++

2. Le passage de paramètre par adresse (valable en C et C++)

```
void increment(int* pi) {
    (*pi)++;
}
```

```
int i = 42;
increment(&i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	100	disponible
106		disponible
105		disponible
104		disponible
103	43	
102		i
101		•
100		



```
void increment(int& var){
var++;
}
```

```
int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	?	disponible
102	?	disponible
101	?	disponible
100	?	disponible




```
void increment(int& var){
var++;
}
```

```
int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	42	i
102		
101		
100		



C++



Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	42	i
102		var
101		
100		



```
void increment(int& var){
var≠+;
}

int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	43	i
102		var
101		
100		



```
void increment(int& var){
var++;
}

int i = 42;
increment(i);
```

Adresse	Contenu	Utilisation
107	?	disponible
106	?	disponible
105	?	disponible
104	?	disponible
103	43	i
102		var
101		
100		





Les fonctions en C++

1- La surcharge des fonctions

- En C: toutes les fonctions doivent avoir des noms différents
- En C++:
 - Les fonctions peuvent avoir le même nom mais le type/nombre des arguments doivent être différents → Fonctions surchargées
 - La fonction à utiliser est choisie, par le compilateur, en se basant sur son prototype :

1- La surcharge des fonctions

C++

• Exemple :

```
float fonction_addition(float a, float b)
  float resultat;
   resultat = a + b;
   return resultat;
int fonction_addition(int a, int b)
   int resultat ;
   resultat = a + b;
   return resultat;
```

```
int main()
  int a = 1;
  int b = 1;
  float c = 1.5;
  float d = 1.5;
  float resulf;
  int resuld;
  resuld = fonction addition(a,b);
  resulf = fonction_addition(c,d);
```

1- La surcharge des fonctions

• Exemple :

```
float fonction_addition(float a, float b)
  float resultat;
   resultat = a + b;
   return resultat;
int fonction addition(int a, int b)
   int resultat ;
   resultat = a + b;
   return resultat;
```

```
int main()
  int a = 1;
  int b = 1;
  float c = 1.5;
  float d = 1.5;
  float resulf;
  int resuld;
  resuld = fonction addition(a,b);
  resulf = fonction_addition(c,d);
```

Ça, ça ne marche pas en C!



2- nullptr et surcharge

```
    En C: char* chaine = NULL;
    NULL est un entier (vaut reellement 0)
    Pour les deux fonctions suivantes: void f(int* pi); void f(int i);
    L'appel f(NULL) génère l'erreur call of overloaded f(NULL) is ambiguous
    En C++ >= 11: char* chaine = nullptr;
    Le type de nullptr est numptr_t
    L'appel f(NULL) fonctionne parfaitement
```



3- Arguments par défauts

- Une valeur par défaut est assignée à l'argument d'une fonction si aucune valeur n'est affectée au moment de l'appel à la fonction
- Un argument par défaut doit apparaître au moins comme dernier argument de la fonction

```
int increment(int i, int step = 1);
int increment(int i = 0, int step = 1);
int increment(int i = 0, int step);
```



3- Arguments par défauts

 Les valeurs par défaut sont définies dans le prototype de la fonction ou dans l'implémentation (mais pas dans les deux)

```
// prototype
int increment(int i, int step = 1);

// implementation
int increment(int i, int step = 1) {
  return i + step;
}
```

```
// prototype
int increment(int i, int step = 1);

// implementation
int increment(int i, int step) {
  return i + step;
}
```





Les fonctions en C++

3- Arguments par défauts

C++

L'idée :

```
int fonction_addition(int a, int b = 0.0, int c = 0.0)
{
   int resultat;
   resultat = a + b + c;
   return resultat;
}
```

```
resultat1 = 1
resultat2 = 11
resultat3 = 14
```

```
int main()
{
  int resultat1 ;
  int resultat2 ;
  int resultat3 ;

  resultat1 = fonction_addition(1) ;
  resultat2 = fonction_addition(5,6) ;
  resultat3 = fonction_addition(5,6,3) ;
}
```



3- Arguments par défauts

 L'utilisation du même nom de fonction avec des arguments par défaut peut générer des erreurs :

```
// prototypes
void f1(int i, int j = 1);
void f1(float i, float j = 1.0);

// call
int main() {
int i = 0;
float f = 0;

f1(i);
f1(f);

return 0;
}
```

```
// prototypes
void fl(int i, int j = 1);
void fl(int i, float j = 1.0);

// call
int main() {
int i = 0;

fl(i);

return 0;
}
Car le compilo ne
peut pas savoir
qui appeler!
```

Exemple correct

Exemple incorrect





2021/2022 120 C++