# VOID МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: «Умные указатели»

Студент гр. 7381

Минуллин М. А.

Преподаватель

Жангиров Т. Р.

Санкт-Петербург 2019

# Цель работы.

Ознакомиться с идиомой косвенного обращения к памяти, основной целью которой является инкапсуляция работы с динамической памятью таким образом, чтобы свойства и поведение умных указателей имитировали свойства и поведение обычных указателей. При этом на них возлагается обязанность своевременного и аккуратного высвобождения выделенных ресурсов, что упрощает разработку кода и процесс отладки, исключая утечки памяти и возникновения висячих ссылок.

## Задание.

Необходимо реализовать умный указатель разделяемого владения объектом (shared\_ptr).

Для того, чтобы shared\_ptr можно было использовать везде, где раньше использовались обычные указатели, он должен полностью поддерживать их семантику. Модифицируйте созданный на предыдущем шаге shared\_ptr, чтобы он был пригоден для полиморфного использования. Должны быть обеспечены следующие возможности:

- 1. Копирование указателей на полиморфные объекты;
- 2. Сравнение shared\_ptr как указателей на хранимые объекты.

Поведение реализованных функций должно быть аналогично функциям std::shared\_ptr

# Требования к реализации.

При выполнении этого задания вы можете определять любые вспомогательные функции. Вводить или выводить что-либо не нужно. Реализовывать функцию main не нужно. Не используйте функции из cstdlib (malloc, calloc, realloc и free).

### Дополнительное задание.

Реализовать функцию make\_shared, аналогичную функции из стандартной библиотеки stl.

# Ход работы.

shared\_ptr – один из умных указателей, суть которого заключается в том, что он хранит в себе обычный С-указатель, а так же счётчик аналогичных умных указателей, ссылающихся на один и тот же указатель.

Таким образом, для реализации данного умного указателя необходимы 2 члена: хранимый указатель m\_ptr и счётчик ссылок m\_refsCounter.

Были реализованы 3 вспомогательные функции: inc\_refs() — увеличивает значение m\_refsCounter на единичку, если m\_refsCounter не равен nullptr; dec\_refs() — если m\_refsCounter не равен nullptr, то значение уменьшается на единичку. В случае, если значение количество ссылающихся на данный указатель умных указателей равно 0, то вызывается третий вспомогательный метод destroy(), который освобождает память, выделенную под счётчик и память, выделенную под хранимый объект.

Конструктор, принимающий обычный С-указатель ptr, инициализирует значения членов m\_ptr указателем ptr и выделяет память под счётчик, если ptr не paвен nullptr.

Деструктор класса вызывает метод dec\_refs().

Конструктор, принимающий другой shared\_ptr, копирует поля переданного указателя в текущий и вызывает метод inc\_refs().

Конструктор, принимающий другой shared\_ptr с произвольным хранимым типом указателя реализуется аналогично предыдущему указателю с тем лишь изменением, что shared\_ptr для любого класса объявлен дружественным классом к данному, поскольку m\_refsCounter находится в private области класса и доступа нему извне нет.

Операторы присваивания с копированием реализованы таким образом, что производится просто обмен ссылок между текущим объектом и переданным. Значения счётчиков при этом не изменяются.

Оператор приведения shared\_ptr к типу bool возвращается результат сравнения хранимого указателя с nullptr (результат инвертируется).

Метод get() возвращает указатель m\_ptr.

Оператор разыменования указателя возвращает разыменованный указатель m\_ptr.

Оператор стрелочка возвращает указатель m\_ptr.

Функция обмена указателей swap обменивает поля данных между данным объектом и переданным.

Функция reset() вызывает метод dec\_refs() и действует аналогично конструктору для С-указателя.

Для сравнения указателей возвращается результат сравнения get() для текущего и для переданного объектов.

Для выполнения дополнительного задания добавлена шаблонная функция, принимающая тип объекта, указатель на который необходимо создать и аргументы для конструктора данного объекта.

Возвращается уже сконструированный shared\_ptr на основе выделенной памяти и сконструированного объекта из переданных аргументов.

### Исходный код.

Код класса, реализующего shared\_ptr, представлен в приложении А.

### Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован класс, аналогичный классу std::shared\_ptr и стандартной библиотеки. Данный умный указатель с разделяемым владением позволяет не заботиться об освобождении памяти для объекта, доступ к которому прекращён, поскольку это происходит автоматически.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА НА ЯЗЫКЕ С++

```
#include <memory>
namespace stepik
{
    template <typename T>
    class shared ptr
    {
    public:
        using value type = T;
        using reference = T&;
        using pointer = T*;
        template <class U>
        friend class shared ptr;
        explicit shared ptr(T *ptr = 0)
        : m_ptr(ptr), m_refsCounter(ptr ? new long(1) : nullptr)
        {
        }
        ~shared_ptr()
        {
            dec_refs();
        }
        shared_ptr(const shared_ptr & other)
        : m_ptr(other.m_ptr), m_refsCounter(other.m_refsCounter)
        {
            inc refs();
        }
        template <class U>
        shared_ptr(const shared_ptr<U> & other)
        : m_ptr(other.m_ptr), m_refsCounter(other.m_refsCounter)
        {
            inc_refs();
        }
        shared_ptr& operator=(const shared_ptr& r)
            shared_ptr(r).swap(*this);
            return (*this);
        }
```

```
shared_ptr& operator=(const shared_ptr<U>& r)
    {
        shared_ptr(r).swap(*this);
        return (*this);
    }
    explicit operator bool() const
        return (m ptr != nullptr);
    pointer get() const
    {
        return m_ptr;
    }
    long use_count() const
    {
        return (m refsCounter ? *m refsCounter : 0);
    }
    reference operator*() const
        return *m_ptr;
    }
    pointer operator->() const
        return m_ptr;
    }
    void swap(shared ptr& x) noexcept
    {
        std::swap(m_ptr, x.m_ptr);
        std::swap(m refsCounter, x.m refsCounter);
    }
    void reset(T *ptr = 0)
    {
        dec_refs();
        m_ptr = ptr;
        m_refsCounter = ptr ? new long(1) : nullptr;
    }
private:
    void dec_refs()
    {
        if (m refsCounter)
            --*m refsCounter;
```

template <class U>

```
if (use_count() == 0)
                destroy();
        }
        void inc_refs()
        {
            if (m_refsCounter)
                ++*m_refsCounter;
        }
        void destroy()
        {
            if (m_ptr) {
                delete m_ptr;
                delete m_refsCounter;
            }
        }
        pointer m_ptr;
        long *m_refsCounter;
   };
   template <class T, class U>
   bool operator==(const shared_ptr<T>& lhs, const shared_ptr<U>&
rhs)
   {
        return (lhs.get() == rhs.get());
    }
   template <class T, class... Args>
   shared_ptr<T> make_shared(Args... args)
        return shared ptr<T>(new T(args...));
   }
} // namespace stepik
```