

interaction

interaction.md

本文档规定情绪面板的交互细节，是 5.4 「情绪日记」的展开。所有交互以 soul.md 为最高准则：每一处反馈都应让用户觉得「被陪伴」，而不是「在操作一个工具」。

对应原型：diary-tab-v5.html（日记面板）、interactions-v2.html（面板弹出方向）。

面板整体结构

面板从上到下分为五层（固定顺序）：

1. **顶栏**：☒ Mochi 头像 + 名字；右侧一个 ↶ 复位按钮（恢复默认尺寸）。
2. **情绪走势条**：标题「◆ 情绪走势」+ 周 / 月切换 + 折线图。
3. **情绪日记栏头**：标题「◆ 情绪日记」+ ↑↓ 排序 + ≡ / 田 视图切换图标。
4. **内容区**：列表视图 / 日历视图 / 聊天视图（三者互斥，同时只显示一个）。
5. **底部主切换**：聊天 / 日记 分段控件。

颜色语义全局统一：**平静 = 薄荷绿**，**开心 = 琥珀黄**，**焦虑 = 玫瑰粉**，**低落 = 雾紫**。

一、情绪日记 · 双视图

日记栏头右侧用两个图标切换视图（淘宝式小图标，不占大篇幅）：

- ≡ **列表视图**（默认）
- 田 **日历视图**

切换时，日记栏头本身（标题 + 图标）始终保留；只有内容区在「列表 / 日历」之间切换。排序按钮 ↑↓ 仅在列表视图显示，进入日历视图时隐藏。

列表视图

- 卡片按**月份分组**（如「六月」「五月」分隔线）。
- 卡片**默认全部展开**（展开态更具阅读价值），点击卡片可收起/再展开。
- 三种粒度卡片：
 - **日卡**：日期 + 情绪标签 + 摘要；若当天 Mochi 有话想说，附一条浅色虚线框的 Mochi 提示。
 - **周卡**：「周」徽标 + 日期范围 + 情绪标签 + 摘要 + 故事段落。

- **月卡**：「月」徽标 + 周期 + 情绪标签 + 一句话主题 + 故事段落（顶部加粗描边以示分量）。
- 卡片配色随情绪走（薄荷/琥珀/玫瑰/雾紫），手写体情绪标签。

日历视图

- 顶部月份导航：< 上月 / 月份标题 / 下月 >。
 - **周一开头**（一 二 三 四 五 六 日）。
 - 每个格子为正方形，按当天主情绪上色：
 - **有日卡**：格子上色，中心一个小圆点（圆点颜色比底色更深一档）。
 - **有周卡 / 月卡**：中心显示 📖 + 「周」 / 「月」标签；同一天若周月卡并存，悬停时并列展开。
 - **今日**：格子外加一圈高亮描边。
 - **可记录但无记录的过去日**：浅灰底，用 28% 透明的手写体「Mochi」占位（柔和填充，不空着）。
 - **未来日期**：浅色虚线框，不可点。
 - **日期数字在格子下方**（格子里只放情绪标记，不写字，避免拥挤）。
-

二、悬停浮窗

鼠标悬停在日历格子（或卡片）上，在其附近弹出浮窗卡片，展示完整内容——把信息送到鼠标边，而不是让用户滚到下面去找。

- **进入延迟**：悬停约 100ms 才弹出，避免划过时频繁闪现。
 - **离开延迟**：移出后约 200ms 才关闭，留出时间让鼠标移到浮窗上。
 - **可驻留**：鼠标移入浮窗本身时取消关闭计时，用户可阅读浮窗内文字。
 - **智能定位**：优先在格子右侧弹出；右侧空间不足则翻到左侧；上下超出视口时自动夹回边界内，浮窗始终完整可见。
 - **多卡并列**：同一天若同时有日 / 周 / 月卡，浮窗内并排展示多张，互不遮挡。
-

三、排序

日记栏头的 ↕ 按钮在两种排列间切换：

- **时间线（分组）**：默认，按月份分组展示。
- **时间顺序**：取消分组，所有卡片（日/周/月）按时间戳统一排成一条线，只保留情绪颜色，便于浏览情绪起伏。

切换是即时的，不改变卡片内容，只改变排列方式。

四、面板缩放

- 面板**四角均可拖拽缩放**，鼠标悬停面板时四角出现缩放手柄。
 - 有最小尺寸限制（约 260×460），防止缩到不可用。
 - 顶栏的 ✓ 按钮一键复位到默认尺寸（约 320×640）。
 - 缩放过程中走势图实时重绘，保持比例正确。
-

五、空状态占位

不让任何「没有内容」的地方显得冷清或像出错：

- **列表视图**：某天无记录时，仍显示一张浅色虚线的「没有记录」卡（日期照常，情绪标签位写「没有记录」），保持时间线连续。
 - **日历视图**：可记录但无记录的过去日，用 28% 透明的手写体「Mochi」占位填充格子。
 - **手动生成入口**：当天 0 条对话时，◆ 置灰或提示「今天还没说过话」（详见主文档 5.3 边界②）。
-

六、面板弹出方向

桌面上点击 Mochi 唤出面板时，面板的弹出方向由 Mochi 当前所处的空间决定：

- 比较 Mochi 左右两侧的可用空间，**面板朝空间更大的一侧弹出**。
 - 纵向与 Mochi 大致对齐，超出屏幕边界时自动夹回视口内，**面板始终完整可见**。
 - 弹出动画：scale + fade，约 180ms，柔和出现。
 - 再次点击 Mochi 收回面板（详见主文档 5.1）。
-

走势图（补充说明）

- 折线为**蜡笔手绘风**（多遍轻微抖动的曲线叠加），区域柔和渐变填充，配色温暖。
- 周 / 月两个维度切换，纵轴为情绪刻度（开心 / 平静 / 低落 / 焦虑）。
- 悬停数据点弹出小 tooltip：日期 · 情绪 + 一句摘要；月维度的点若有故事段落，tooltip 内附带显示。
- 数据点按当天情绪着色；无记录的点用中性灰，不强行连成"有情绪"的样子。