Лабораторная работа №4

Сайфуллин Искандар М3136

```
Версия Python: 3.11.6
Репозиторий: https://github.com/skkv-itmo2/itmo-comp-arch-2023-riscv-1sSay
```

1. Вывод программы

```
.text
00010074 <main>:
   100a8: 00000073 ecall
000100ac <mmul>:
    000100c8 <L2>:
    100c8: fec50e13 addi t3, a0, -20

100cc: 000f0313 addi t1, t5, 0

100d0: 000f8893 addi a7, t6, 0

100d4: 00000813 addi a6, zero, 0
000100d8 <<u>L1</u>>:
    100d8: 00088693 addi a3, a7, 0
100dc: 000e0793 addi a5, t3, 0
100e0: 00000613 addi a2, zero, 0
000100e4 <L0>:
    100e4: 00078703 lb a4, 0(a5)
100e8: 00069583 lh a1, 0(a3)
    100e8: 00069583 th a1, 0(a3)

100ec: 00178793 addi a5, a5, 1

100f0: 02868693 addi a3, a3, 40

100f4: 02b70733 mul a4, a4, a1

100f8: 00e60633 add a2, a2, a4

100fc: fea794e3 bne a5, a0, 0x100e4, <L0>
```

```
10100: 00c32023
                               sw a2, 0(t1)
                           addi a6, a6, 2
    10104: 00280813
   10104: 00280813 addi a6, a6, 2

10108: 00430313 addi t1, t1, 4

1010c: 00288893 addi a7, a7, 2

10110: fdd814e3 bne a6, t4, 0x100d8, <L1>

10114: 050f0f13 addi t5, t5, 80

10118: 01478513 addi a0, a5, 20

1011c: fa5f16e3 bne t5, t0, 0x100c8, <L2>

10120: 00008067 jalr zero, 0(ra)
.symtab
                                  Size Type
Symbol Value
                                                    Bind
                                                                Vis
                                                                              Index Name
                                                    LOCAL
     01 0x0
                                     O NOTYPE
                                                                DEFAULT
                                                                              UNDEF
                                     O SECTION LOCAL
     1] 0×10074
                                                                DEFAULT
Γ
                                                                                  1
                                     O SECTION LOCAL
     21 0x11124
                                                                DEFAULT
                                                                                   2
Γ
                                     O SECTION LOCAL
    31 0x0
                                                                DEFAULT
                                                                                   3
Γ
                                   0 SECTION LOCAL
    41 0x0
                                                                DEFAULT
Γ
                            0 FILE LOCAL DEFAULT ABS test.c
0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT ABS __global_pointer$
800 OBJECT GLOBAL DEFAULT 2 b
ſ
    5] 0x0
    6] 0x11924
ſ
    7] 0×118F4
ſ
                                 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT 1 __SDATA_BEGIN_
120 FUNC GLOBAL DEFAULT 1 mmul
    8] 0x11124
ſ
    9] 0x100AC
[
   10] 0×0
                                   0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT UNDEF _start
                         1600 OBJECT GLOBAL DEFAULT 2 c
   11] 0x11124
                                O NOTYPE GLOBAL DEFAULT
   12] 0x11C14
                                                                                  2 __BSS_END_
                                   0 NOTYPE GLUBAL DEFAULT
28 FUNC GLOBAL DEFAULT
0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
10 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
10 ORDER GLOBAL DEFAULT
   13] 0x11124
                                                                                 2 __bss_start
                                   28 FUNC
   14] 0×10074
                                                                                  1 main
                                                                                  1 __DATA_BEGIN
   15] 0x11124
   16] 0x11124
                                                                                  1 _edata
   17] 0x11C14
                                                                                  2 _end
                                                                                   2 a
   18] 0x11764
                                  400 OBJECT GLOBAL DEFAULT
```

2. Техническое описание

Сначала выполнялась проверка на количество аргуметном программы и существование ELF-файла (если аргументов не два или файл не существует, то программа завершается с ненулевым кодом).

Выполнение программы состоит из трёх частей:

- Парсинг заголовка ELF-файла
- Парсинг секций ELF-файла
- Дизассемблирование секции .text

Структура ELF-файла

ELF (Executable and Linkable Format) - стандарт исполняемых файлов, использующийся в UNIX-подобных системах.

- 1. **Заголовок ELF-файла**. Находится в самом начале файла и занимает 52 или 64 байта. В нём последовательно хранится информация об общей структуре файла.
- 2. Заголовки программы. В них находятся описания частей программы.
- 3. Секции. В них последовательно хранятся секции (например, .text, .symtab и .strtab)
- 4. Заголовки секций. Здесь хранится таблица с атрибутами секций.

2.1 Парсинг заголовка ELF-файла

Прежде всего необходимо распарсить заголовок файла, который занимает 52 байта (или 64 байта в зависимости от формата). Он находится в самом начале файла. Необходима следующие поля:

- е type тип файла (1 32-битный, 2 64-битный)
- e_shoff сдвиг до заголовков секций
- e_shentsize размер одного заголовка секции
- e_shnum количество секций
- e_shstrndx индекс секции .shstrtab

Значения этих атрибутов находятся в соотвествии со стандартом.

2.2 Парсинг заголовков секций

В атрибуте e_shoff находится индекс байта, с которого начинаются последовательно описываться заголовки секций. Их количество находится в e_shnum, размер каждого заголовка лежит в e_shentsize. Необходимо найти 4 секции:

- .text
- .symtab
- .strtab
- .shstrtab

2.2.1 Структура заголовка секции

Данные в заголовке секции хранятся в таком же стиле, как и у заголовка программы, то есть последовательно перечисляются атрибуты секции. Необходимы следующие атрибуты:

- sh_name имя секции. Точнее индекс первого байта в таблице shstrtab, где хранится строка, которая и является именем секции.
- sh_type тип секции. (Например, SECTION или STRTAB)
- sh_offset сдвиг секции относительно начала файла.
- sh size размер секции в байтах.

То есть нам нужно сверить имя секции и тип секции. Так, нужно найти все 3 секции, кроме .shstrtab. Индекс её находится в заголовке файла в поле e_shstrndx.

2.2.2 Структура shstrtab и strtab

На эти секции ссылается . symtab. Вообще, там лежат строки: названия секций и полей соответственно.

Строка - последовательсность char'ов, оканчивающаяся нулевым байтом.

2.2.3 Структура .symtab

По sh_offset переходим на начало секции. Далее берём описание каджого поля:

- st_name сдвиг в таблице strtab, где хранится строка с именем поля (или нулевое значение, если имени нет)
- st_value значение поля
- st_size размер поля
- st_info информация о поле. Далее будет подробное описание
- st_other сейчас используется для обозначение видимости поля
- st_shndx индекс типа, которым является поле

Парсер складывает всю информацию о поле в словарь:

```
field["Value"] = entry["st_value"]
field["Size"] = entry["st_size"]
field["Type"] = self.entry_types[entry["st_info"] & 0xF]
field["Bind"] = self.entry_binds[entry["st_info"] >> 4]
field["Vis"] = self.entry_visibility[entry["st_other"] & 0x3]
```

Туре - тип поля (Например, секция или функция)

Bind - привязка поля (Например, переменная локальна или глобальная)

Vis - видимость переменных (Например, поле может быть скрытым)

Также в словарь добавляем имя и индекс поля. Далее так проходимся по всем полям (их количество есть в заголовке секции .symtab). В конце выводим эту таблицу по заданному формату.

2.2.4 Структура . text

В этой секции хранятся команды по 4 байта каждая (Далее будет подробное описание). Размер секции хранится в заголовке, то есть количество команд равно sh size / 4.

2.3 Дизассемблирование команд

RISC-V - это стандарт команд и процессорная архитектура, которая пастулирует фиксированную длину команд.

При одинаковой кодировке архитектур с 32-, 64- и 128-битными регистрами общего назначения и операциями. (RV32I, RV64I и RV128I, соответственно)

Архитектура использует только модель little-endian.

В базовой спецификации RV32I 39 команд и 32 регистра. Также есть расширение RV32M для целочисленного умножения и деления.

2.3.1 Описание регистров (в формате АВІ)

В задании необходимы 32 целочисленный регистра:

- zero always zero
- ra return address
- sp stack pointer
- gp global pointer
- tp thread pointer
- t0, s3, s4 temporary
- s0, s1 saved register
- a0-7 argument
- s2-11 saved register
- t3-6 temporary

2.3.2 Типы команд


- R register/register
- I immediate
- U upper immediate
- B branch
- S store
- J jump
- rs1 номер регистра в котором находится первый операнд
- rs2 номер регистра в котором находится второй операнд
- rd номер регистра в который будет записан результат imm некоторая константа (она имеет разный смысл и декодирование в зависимости от типа команды)

Декодирование команд типа J и B такие странные, так как это упрощает декодирование команд на аппаратном уровне (по крайней мере я так понял)

2.3.2.1 Register/register

Например, сложение или вычитание.

Устройство:



Сначала смотрим на opcode, funct3 и funct7. Если они совпадают с одной из команд из набора RV32I или RV32M, то это известная операция и её можно дизассемблировать. Например:

Команда: 00000000111001100000011000110011

Opcode (младшие 7 битов): 0110011

fuct3: 000

fuct7: 0000000 То есть это команда add, регистры:


rd: 12 -> a2 rs1: 12 -> a2

rs2: 14 -> a4 Значит команда вывод программы будет таким:

<addr>: 00e60633 add a2 a2 a4


2.3.2.2 Immediate

Почти тоже самое, что и register/register, однако вместо rs2 - некоторая константа. (Младшие 12 бит)




2.3.2.3 Upper immediate

Старшие 20 бит числа (в RISC-V приходится разделять такие оперции на две, так как одной команды не хватает, так как 32-битное число очевидно не поместится :D)




2.3.2.4 Store

Инструкция для операций с 3 регистрами, а также константой.




2.3.2.5 Branch

Операции ветвления. Например, bne переходит в другую команду, если значения в переданных регистрах не равны (branch if not equal)



2.3.2.6 Jump

Переход в другую команду по заданному в immediate адресу.



2.3.4 RV32M

Это расширение только для команд типа R. Различаются в funct7 (на 2 позиции слева стоит единица) и funct3 (все 8 команд имеют разные значения). Пример может таким же, какой приведён выше (только будет другое название команды, очевидно). Декодирование тоже такое же, как у обычной команды R-типа.

2.3.5 Метки

Сначала берём все поля из .symtab. Далее идёт последовательно по командам. Если встречается команда типа J или B, то добавляем в словать новые адреса, которых до этого не было и присваиваем им имена, начиная с L0. Далее при выводе команд (после дизассемблирования), если очередной адрес есть в словаре, то перед командой пишем её имя. Например:

Команда - jal Адрес - 0х100ас Имя в словаре (оно было ещё в .symtab) - [9] 0х100АС ... mmul В итоге получаем:

```
1007c: 030000ef jal ra, 0x100ac <mmul>
...

000100ac <mmul>:
100ac: 00011f37 lui t5, 0x11
```

Таким образом дизассемблируем все команды (кроме неизвестных, конечно же)

2.4 Ссылки

Про ELF:

https://refspecs.linuxbase.org/elf/gabi4+/contents.html

 $https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format$

Про RISC-V:

RISC-V. Assembly Language Programming (John Winans, October 19, 2022), ctp. 82-84

https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V#Design

 $https://drive.google.com/file/d/1s0lZxUZaa7eV_O0_WsZzaurFLLww7ou5/view$

https://github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/riscv-isa-release-056b6ff-2023-10-02/unpriv-isa-asciidoc.pdf