
远程连接BCI工作站

实验室工作站通过 frp 和具有公网ip的远程服务器做了内网穿透,现可以在任意网络环境下通过域名 bci.shuxi.wang 访问工作站,例如宿舍wifi和手机热点等,而不必须连接实验室局域网访问,当然局域网访问也是一直可行的,而且传输超过100M左右的大文件的时候,最好连接实验室的局域网,不然就是跑远程服务器流量(当然如果远程服务器没有流量限制的话,可以放开用)。


连接方法:

1. ssh 工具

选用自己喜欢的ssh工具即可,例如mobaxterm, xshell等。 **mobaxterm** (推荐使用,连上ssh后也可以上传和下载文件) 软件下载和视频教程 http://note.youdao.com/s/PXxoiQNu mobax那一项



xshell 连接



2. ssh 命令

```
ssh -oPort=3023 [usr_name]@bci.shuxi.wang
```

这里只需要把 usr_name 替换成自己的用户名就可以,

例如: ssh -oPort=3023 li_yun_long@bci.shuxi.wang 例如Windows cmd 连接如图:

wang_shu_xi@ubuntu: ~

Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1379] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\wangs>ssh -oPort=3023 wang_shu_xi@bci.shuxi.wang wang_shu_xi@bci.shuxi.wang's password: Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-66-generic x86_64)

frp内网穿透实现方法

需要的东西: frp文件 + 带公网iP的服务器 + 域名 (非必须)

1. github网址和文件下载

github地址 https://github.com/fatedier/frp
安装包下载 https://github.com/fatedier/frp/releases
根据自己的系统下载对应的版本,一般下载 frp linux amd64 这个版本解压到自己想放置的文件目录下
tar -vxzf [文件名] 解压

2. 编辑配置文件

(用我自己的配置文件举例,没有#注释的部分不用改):

在远程服务器中只需修改 frps.ini 配置如下: (如果只想要实现ssh内网穿透的话)

```
[common]
bind_port = 7000
```

最后为了使这个frp进程持续运行,我采用**screen**命令的方法,使其保持进程运行,当然还有其他方法,目前先这样用。

服务器端输入命令

screen -S frps 名字可以自定义

./frps -c frps.ini

然后得到如下log表示运行成功

```
(base) root@nvidia-quadro-vws-ubuntu-18-1-vm:~/frp# ls
LICENSE frpc frpc.ini frpc_full.ini frps frps.ini frps_full.ini systemd
(base) root@nvidia-quadro-vws-ubuntu-18-1-vm:~/frp# ./frps -c frps.ini
2021/03/10 16:00:19 [I] [root.go:108] frps uses config file: frps.ini
2021/03/10 16:00:19 [I] [service.go:190] frps tcp listen on 0.0.0.0:7000
2021/03/10 16:00:19 [I] [service.go:232] http service listen on 0.0.0.0:321
2021/03/10 16:00:19 [I] [root.go:217] frps started successfully
```

使用快捷键 ctrl + a + d (一直按着ctrl 先按a 再按 d) 推出这个frps的screen 但是保持它的运行状态。 以后想查看这个frps的screen 可以用命令 sreen -ls 查看, screen -r frps 进入

本地服务器只需修改 frpc.ini 文件配置如下:

```
[common]
server_addr = bci.shuxi.wang
#这里可以写上远程服务器的公网ip, 或者为了好记,可以用自己的域名用dns指向这个公网IP然
#后写上域名,以后就可以用域名访问了
server_port = 7000

[ssh]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 3023 #端口号
```

同样建立一个名为 frpc 的 screen 方法如上

详细说明见frp中文说明文档 https://gofrp.org/docs/ screen 命令见 https://www.runoob.com/linux/linux-comm-screen.html