

计算机网络

第一章 概述

计算机学院 2016年9月

计算机网络和因特网概述

- ◆ 计算机网络是计算和通信技术的一种融合。
- ◆ 因特网(Internet)上汇集的成千上万的计算资源、数据资源、软件资源、各种数字化设备,已成为人们沟通信息控制系统和协同工作的有效工具。
- ◆ 计算机已将计算、通信和控制(Computing, Communication and Control)三位一体,它不再仅仅是一个计算工具,更是一个通讯和控制的平台。

计算机网络和因特网概述

- ◆ 计算机网络技术从最初的局域网络环境,发展 到广域网络环境,将继续发展为"无处不在的 计算",
- ◆ 正在被开发运用到各式各样的设备上、各种各样的环境中,以及繁多的用途上,如移动电话、PDA、电视、家电、汽车等等,
- ◆ 为构建具有高性能处理能力、海量数据存储和 大量诸如传感器和移动设备等的21世纪人类社 会的信息处理基础设施奠定技术基础。

计算	拿机及网	络应用	的发展	VoIP IPTV P2P	
网络应用	E-mail BBS 文件下载 (文本传输)	WWW (1989) (超媒体)	电子商务 即时消息 (QQ) BLOG	社交网络(Fad 自媒体(Twitt 音乐视频分享 (Youtube) 团购网	er, 微博)
网络技术	数百台主机 连接到 ARPANet; TCP/IP协议 开发	NSFNet→ Internet, TCP/IP支持 异构网, LAN	WiFi	云计算 传感网 物联网 (loT)	互联网+
主机硬件	大型主机	PC 掌上电脑	智能手机 (IBM,1993) 触屏式平板电	月立	
网络速率 (带宽)	100kbps	1~10Mbps	10~100Mbps	1~10Gbps	100Gbps
	1970s	1980s	1990s	2000s	2010
Fall, 2016		Chapter1 Introduction			4

网络应用的发展

昨天...



拨号网络...



E-Mail...



静态文本页面...



BBS...



FTP...

…拨号接入互联网,业务 单一,需求难以满足

今天...



宽带生活...



即时通讯...



语音电话...



快速下载...



在线流媒体...



3G, 4G...

...*但是应用类型的快速增* 长将需要大量的网络带宽

明天...



在线高清电视.IPTV..



高保真视频应用...



100Mbps 带宽入户... 光纤接入... 三网融合...



Web2.0...



云计算



物联网

…同时需要高速网络带宽, 合理的QoS保障,充分保障 QoE,享受网络生活

本章内容


- 1.1 计算机网络和因特网的概念及其应用
- 1.2 网络边缘
- 1.3 网络核心
- 1.4 衡量网络性能的指标
- 1.5 协议和层次体系结构
- 1.6 计算机网络的安全隐患
- 1.7 计算机网络和因特网的历史及进展

§ 1.1 计算机网络和因特网的概念及其应用

- ◆ 三网融合: 电信网络(电话网) + 有线电视网络 + 计 算机网络
- ◆ 并非物理合一,而是业务融合;网络互联互通、资源共享,为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务
- ◆ 四网融合: +电力网



电力线通信(PLC)应用示例




什么是计算机网络?

- □ 计算机网络是通过同一种技术相互连接起来的 一组自主计算机的集合,以实现信息交换、资 源共享、协同工作等功能
- □ Internet(因特网)是一种计算机网络,是由许多个网络构成的网络
- □ Web是运行在Internet之上的一个分布式系统

1.1.1 计算机网络和因特网的概念

- ■概念
 - > 计算机网络
 - ➤ 互联网(internet 开头字母小写)
 - ➤ Internet(因特网)
 - > WWW (World Wide Web, 万维网)



1.1.2 计算机网络的应用

- ◆ 电子邮件
- ◆ 电子商务(淘宝、阿里巴巴)
- ◆ 网络游戏
- ◆ 即时消息(QQ)
- ◆ 社交网络(博客、微博、微信)
- ◆ 网络视频(IPTV、视频直播、视频分享)
- ◆ 电子政务(首都之窗)
- ◆ 移动商务(手机支付、手机网购)
- ◆ 互联网发展研究报告:

http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/

1.1.3 计算机网络的组成

- ◆ 从软硬件角度, 计算机网络分为三个主要的 组成部分:
 - > 计算机系统: 用户端设备
 - > 数据通信系统: 传输/交换设备和链路
 - > 网络软件

1.1.3 计算机网络的组成(硬件)



区域网

机构

网络

端系统不仅是计算机



在线数字相框 http://www.ceiva.com/



面包炉+网络天气预报器





最小的Web服务器

http://news.stanford.edu/news/1999/february10/webserver210.html

http://www.rainierco.com/case_studies/lpsil%20Case%20Study%20(1).pdf



IP电话机

[Kurose] 14

传输/交换设备和链路

通信链路



同轴电缆



双绞线

网络接口

以太网卡



无线网卡



路由器/交换机

路由器




交换机




网络的拓扑结构

□ 计算机网络中的各种设备通过传输介质互相连接,形成的物理布局



1.1.3 计算机网络的组成


- □ 网络边缘:主机和网络应用程序
- □ 网络接入链路(传输 媒体/介质): 有线/无线通信链路
- □ 网络核心:
 - 路由器互连
 - ■网络的网络



[Kurose]

1.1.3 计算机网络的组成


◆ 因特网由网络边缘部分与网络核心部分组成。



§ 1.2 网络边缘

- ◆ 处在因特网边缘的部分就是连接在因特网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(End System)。
- ◆ 端系统中运行的程序之间的通信方式通常可 划分为两大类:
 - ➤ 客户/服务器(Client/Server, C/S)方式
 - > 对等(Peer-to-Peer, P2P)方式


§ 1.2 网络边缘-: C/S方式



通信由客户 A发起, 向服务器 B 请求服务, 而服务器 B 向客户 A 提供服务。

[谢]

§ 1.2 网络边缘- P2P方式



§ 1.2 网络边缘

1.2.1 局域网的概念及特点


- ◆局域网(Local Area Network, LAN)所涉及的地理距离上一般来说可以是几米至10千米以内,一般位于一个建筑物或一个单位内,不存在路由选择问题,不包括网络层的应用。
- ◆在计算机数量配置上没有太多的限制,少的可以只有两台,多的可达几百台。
- ◆局域网连接范围窄、用户数少、配置容易、连接速率高,目前速率可达10Gbps——万兆以太网。

- ◆ 通过接入网络用户计算机连接到本地Internet 服务提供商(Internet Service Provider, ISP)的系统。
- ◆ 接入方式可简单地分为适用于窄带业务的接 入网技术和适用于宽带业务的接入网技术。
- ◆ 从用户入网方式角度来看,Internet接入技术可以分为有线接入和无线接入两大类,无线接入技术分固定接入技术和移动接入技术。

- ◆ 局域网接入
 - ➤ 局域网通过路由器连接到Internet,LAN用户 通过双绞线连接电脑网卡和交换机/路由器接 口,即可通过局域网接入Internet。
 - 》小区宽带接入: FTTx+LAN,实现千兆光纤到小区(大楼)中心交换机,中心交换机和楼道交换机以百兆光纤或五类双绞线相连,楼道内采用综合布线,实现10M/100M/1000Mbps不同速率的宽带接入,提供高速的局域网及高速互联网络服务。


- ◆ 电话拨号接入
 - ➤ 经过调制解调器和普通模拟电话线与公用交换电话网(PSTN)连接,即窄带接入方式,速率不超过56Kbps。
 - ➤ 经过专用终端设备和数字电话线,与综合业务数字网(Integrated Service Digital Network, ISDN)连接。利用一条线路可以在上网的同时拨打电话、收发传真。基本速率接口有两条64kbps的信息通路和一条16kbps的信令通路。

电话拨号接入示例



- ◆ 数字用户线路(Digital Subscriber Line, DSL)接入 是基于普通电话线的宽带接入技术,在一对铜线上分别 传送数据和语音信号。数据信号并不通过电话交换机设 备,并且不需要拨号,一直在线,属于专线上网方式。 DSL包括ADSL、RADSL、HDSL和VDSL等等。
 - ▶ 非对称数字用户线路(Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL)上行速率最高可达1Mb/s,下行速率最高可达8Mb/s,需在现有电话线上安装ADSL MODEM

ADSL接入示例




□ DLSAM:数字用户线接入复用器

NID: 网络接口设备

[Tanenbaum]

- ◆ 有线电视的线缆接入
 - ➤ 基于有线电视的线缆调制解调器(Cable Modem)接入方式可以达到下行8Mb/s、上行2Mb/s的高速率接入。

线缆接入示例




Fall, 2016

Chapter1 Introduction

- ◆ 光纤接入(OAN: Optical Access Network)
 - ▶ 采用光纤传输技术,即本地交换局和用户之间全部或部分采用光纤传输通信系统。
 - ▶光纤具有宽带、远距离传输能力强、保密性好、抗干扰能力强等优点,是未来接入网的主要实现技术。
 - ▶光纤到户(Fiber To The Home, FTTH)方式将 光网络单元(ONU)安装在用户处。

光纤接入示例



◆ 无线局域网接入(WLAN)

- ▶无线局域网是一种有线接入的延伸技术,使用无线射频(RF)技术越空收发数据,减少使用电线连接,因此无线网络系统既可达到建设计算机网络系统的目的,又可让设备自由安排和搬动。
- ▶ 无线网络一般作为已存在有线网络的一个补充方式,装有无线网卡的计算机通过无线手段方便接入互联网。
- ➤ WiFi (Wireless Fidelity): IEEE 802.11

◆ 无线网接入

- ➤ 蓝牙(Bluetooth): 短距离(10米以内)的无线 通讯技术
- > WiMax: 宽带无线接入
- ➤ 2.5G移动通信技术: 通过GPRS(General Packet Radio System)或CDMA(Code-Division Multiple Access)接入
- 》 第三代移动通信技术(3G): 将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统
- ▶ 4G: 提供100Mbps~150Mbps的下行网络带宽

◆卫星接入

- ▶ 利用宽带卫星的双向传输,如Teledesic系统可以给用户提供16kbps-2.048mbps的传输速率
- ▶ 利用卫星的高速下载和地面反馈的外交互方式。用户端需装上一个1.2米~1.8米的卫星天线和卫星接收机,直接以RJ45接口输出接收数据。

网络接入方式小结


接 入 方 式₽	速度hps₽	特 点₽	成 本₽	适 用 对 象↩
电话拨号₽	56K <i>₽</i>	方便、速度慢₽	低和	个人用户、临时用户上网 访问→
ISDN₽	128K₽	较方便、速度慢₽	低色	个人用户上网访问↩
ADSL₽	512K~8M₽	速度较快₽	较低₽	个人用户、小企业上网 访问₽
Cable modem₽	8M~48M₽	利用有线电视的同轴电缆 来传送数据信息、速度快₽	较低₽	个人用户、小企业上网 访问₽
LAN 接入₽	10M~100M←	附近有 ISP、速度快₽	较低₽	个人用户、小企业上网访 问,常称为"宽带接入"←
光纤₽	≥100M₽	速度快、稳定₽	高₽	大中型企业用户全功能 应用₽
无线 LAN₽	11M~54M₽	方便、速度较快₽	较高₽	移动笔记本用户₽
无线 GPRS、 CDMA、3G₽	÷	速度较慢₽	较低₽	智能手机和 PCMCIA 卡 插入笔记本移动用户₽

§ 1.3 网络核心


- □网络核心部分是因特网中最复杂的部分。
- □网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机 提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能 够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)
- □在网络核心部分起特殊作用的是路由器(Router)。
- □路由器是实现分组交换(Packet Switching)的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。


§ 1.3 网络核心

- □ 由互联的路由器组成的网 状结构(Mesh)
- □ 核心功能: 如何在网络中和网络之间传输数据?
 - 电路交换: 电话网为 代表,每次呼叫采用固 定路径
 - 分组交换: 因特网为 代表,每个数据包单独 选择路由传输




§ 1.3 网络核心——种未来网络的规划方案






近地空间网络






§ 1.3 网络核心—其他新型网络

- ■地下无线传感器网络 (UWSN, Underground Wireless Sensor Networks)
- ■水声传感器网络(UASN,Underwater Acoustic Sensor Netoworks)






UWSN

UASN


§ 1.3 网络核心—时延可容忍网络



§ 1.3 网络核心


- 1.3.1 广域网的概念及特点
- 1.3.2 电路交换和分组交换
- 1.3.3 ISP和骨干网

- □ 城域网 (metropolitan area network,MAN)
 - ■城域网覆盖了一个城市,规模介于LAN和 WAN之间
 - ■最著名的城域网的例子是有线电视网。



[Tanenbaum]


- □ 广域网(Wide Area Network-WAN)的组成:
 - ■主机
 - ■通信子网(交换节点和传输线路)



[Tanenbaum]

- □广域网的技术特点
 - ■广域网也称为远程网;
 - ■覆盖地理范围从几十公里到几千公里;
 - ■覆盖一个国家、地区,或横跨几个洲,形成国际性的远程网络;
 - ■通信子网主要使用分组交换技术;
 - ■它将分布在不同地区的计算机系统互连起来 , 达到资源共享的目的。

□广域网、城域网、局域网的关系



- □ 局域网和广域网的侧重点 不同
 - ■LAN: 共享信道,冲突算法 解决网络中随时可能产生的冲突,减少冲突
 - ,减少错误
 - ■WAN: 网状拓扑,路由算法 找出一条最佳的路径,从而加快转发速度, 减少错误


- □ 电话系统
 - ■笨终端,聪明的网络
 - ■确保每个网络部件都是可靠的
 - ■系统可靠性=部件可靠性
 - ■通过局部冗余实现部件的高可靠性
 - ■期望每个部件都能正常工作,部件失败的可能性很低
 - ■需要人工配置的,高度控制的网络

- □ 分组交换系统
 - ■建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统
 - ■自适应的系统
 - ■聪明的终端,可以修正传输错误
 - ■分组交换网络抵御故障的能力较强,重新传输的是出问题的数据包、而不是全部信息。如果数据包遇到发生故障的计算机或中断了的线路,它们会另找其他的传输路径。

- □ 1、电路交换的主要特点
 - ■两部电话机只需要用一对电线就能够互相 连接起来




■ N 部电话机两两相连, 无交换,




□ 电路交换的主要特点

使用交换机: 当电话机的数量增多时,要使用交换机来完成全网的交换任务




什么是交换?

- □ "交换"(switching)的含义就是转接——把一条 电话线转接到另一条电话线,使它们连通起来。
- □ 从通信资源的分配角度来看, "交换"就是按照 某种方式动态地分配传输线路的资源。




□ 电路交换的三个阶段: 建立连接、通信、释放连接




- □ 分组交换的主要特点:
 - ■在发送端, 先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段;
 - ■每一个数据段前面添加上首部构成分组;
 - ■依次把各分组发送到接收端;
 - ■接收端收到分组后剥去首部还原成报文

分组交换:数据先分成分组后再传输




分组交换:每个分组单独选路




分组交换:路由器的处理过程

- □ 在路由器中的输入和输出端口之间没有 直接连线(即没有建立物理连接)。
- □ 路由器处理分组的过程是:
 - ■把收到的分组先放入缓存(暂时存储);
 - ■查找转发表,找出到某个目的地址应 从哪个端口转发;
 - ■把分组送到适当的端口转发出去。



- □主机和路由器的作用不同
 - ■主机是为用户进行信息处理的, 并向网络发送分组,从网络接收 分组。
 - ■路由器对分组进行存储转发,最 后把分组交付目的主机。

电路交换: 预先建立专用的物理链路





分组交换:数据首先分成多个分组,每个分组单独传送

- □ 分组交换的优点
 - ■高效 动态分配传输带宽,对通信链路是 逐段占用
 - ■灵活 以分组为传送单位和查找路由
 - ■迅速 不必先建立连接就能向其他主机 发送分组
 - ■可靠 保证可靠性的网络协议;分布式的 路由选择协议使网络有很好的生存性


- □ 分组交换带来的问题
 - ■分组在各结点存储转发时需要排队,这 就会造成一定的时延。
 - ■分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制信息)也造成了一定的开销。

分组交换和电路交换的时延特性





□多层次 ISP 结构的因特网




主机A → 本地 ISP → 第二层 ISP → NAP → 第一层 ISP → NAP → 第二层 ISP → 本地 ISP → 主机B


- □把城市之间连接起来的网就叫骨干网。
- □是国家批准可以直接和国外连接的互联网。
- □其他有接入功能的ISP通过骨干网连到国外
- □ "骨干网"通常是用于描述大型网络结构时经常使用的词语,描述网络结构,主要是要看清楚网络拓扑结构,而非具体使用的传输方式或协议。
- □骨干网一般都是广域网:作用范围几十到几千公里。

目前我国拥有九大骨干网:


- ➤中国公用计算机互联网(CHINANET)
- ▶中国金桥信息网(CHINAGBN)
- ▶中国联通计算机互联网(UNINET)
- ▶中国网通公用互联网(CNCNET)
- ▶中国移动互联网(CMNET)
- ➤中国教育和科研计算机网(CERNET)
- ▶中国科技网(CSTNET)
- ▶中国长城网(CGWNET)
- ▶中国国际经济贸易互联网(CIETNET)




CERNET骨干网




http://www.edu.cn/about_cernet_1326/index.shtml



因特网中主机的通信过程(1)



因特网中主机的通信过程(2)



Fall, 2016

§ 1.4 衡量网络性能的指标


- 1.4.1 带宽
- 1.4.2 时延
- 1.4.3 吞吐量

1.4.1 带宽


- □ 1. 速率
 - ■比特(bit,位)是计算机中<u>数据量</u>的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
 - ■Bit (binary digit)意思是一个"二进制数字",一个比特就是二进制数字中的一个1或0
 - ■速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传输数据的速率,是一个最重要的性能指标。速率的单位是 b/s,kb/s,Mb/s,Gb/s等
 - ■速率往往是指额定速率或标称速率

1.4.1 带宽

■ "带宽"(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度, 单位是赫兹(千赫、兆赫、吉赫等)。



■现在"带宽"是数字信道所能传送的"最高数据率"的同义语,单位是"比特每秒",或 b/s (bps)。




常用的带宽单位

□常用的带宽单位

```
千比每秒,即 kb/s(10<sup>3</sup> b/s)
兆比每秒,即 Mb/s(10<sup>6</sup> b/s)
吉比每秒,即 Gb/s(10<sup>9</sup> b/s)
太比每秒,即 Tb/s(10<sup>12</sup> b/s)
```

1.4.1 带宽

■ 数字信号流随时间的变化: 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄



- □ 1、发送时延:
 - 发送数据时,数据块从节点进入到传输媒体 所需要的时间。
 - 从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的 最后一个比特发送完毕所需的时间。

发送时延 = 数据块长度(比特) 信道带宽(比特/秒)

2、传播时延:


- ■电磁波在信道中需要传播一定的距离而花 费的时间。
- ■信号传输速率(即发送速率)和信号在信 道上的传播速率是完全不同的概念。

传播时延= 信道长度(米) 信号在信道上的传播速率(米/秒)

- 3、处理时延:交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间
- 4、排队时延:结点缓存队列中分组排队所经历的时延。
 - ✓排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
- 5、数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和:

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

□ 从结点 A 向结点 B 发送数据,四种时延 所产生的地方



1.4.3 吞吐量


- □ 吞吐量: 每秒能够成功传输的数据量(瞬时、 平均)
- □ 吞吐量与带宽的区分:两者的单位都是bps.
- □ 英文: 吞吐量:throughput 带宽: bandwidth
- □ 通信链路的带宽一般是指链路上每秒所能传送的比特数,以太网的带宽是10Mbps

1.4.3 吞吐量

- □ 区分链路上的可用带宽与实际链路中每秒所能 传送的比特数(吞吐量),用"吞吐量"来表 示一个系统的测试性能
- □ 因为实现受各种低效率因素的影响,由一段带宽为10Mbps的链路连接的一对节点可能只达到2Mbps的吞吐量。
- □ 这样就意味着,一个主机上的应用能够以 2Mbps的速度向另外的一个主机发送数据。

吞吐量: 因特网中的情形

- □ 每个连接的端到端 吞吐量: min(R_c, R_s, R/10)
- \square 实际上 R_c 或 R_s 也可能是瓶颈



10 个连接共享瓶颈链路R

§ 1.5 协议和层次体系结构

- 1.5.1 什么是协议
- 1.5.2 分层的体系结构
- 1.5.3 体系结构实例: OSI参考模型
- 1.5.4 体系结构实例: TCP/IP协议栈

§ 1.5.1 什么是协议


□ 协议是通信实体(如网络应用程序)之间通信所必须遵守的规则

□ 协议定义了在两个或多个通信实体之间 交换的**报文格式**和**次序**,以及在报文传 输和/或接收或其他事件方面所采取的动 作

§ 1.5.1 什么是协议

人际交际的协议

计算机网络的协议



§ 1.5.1 什么是协议

- ■网络协议的组成要素
 - □ 语法: 数据与控制信息的结构或格式
 - □ 语义:需要发出何种控制信息,完成 何种动作以及做出何种响应
 - □ 同步: 事件实现顺序的详细说明

1.5.2 分层的体系结构

网络很复杂!

- □ 包含很多构件: 主机、路由器、链路、应用、协议、硬件、软件.....
 - □如何能把网络结构进行合理组织,以便于理解、便于实现?
 - □相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行,而这种"协调"相当复杂
 - □ "分层"可将庞大而复杂的问题,转化为若干较小的、比较易于研究和处理的局部问题

1.5.2 分层的体系结构

网络分层协议:邮政系统类比

邮政系统

因特网

分层

双方公认的语言

网络应用(如HTTP)

应用层

信封和回邮地址

可靠交付(TCP)

传输层

收信人地址

源-目的地发送(IP)

网络层

邮政信箱、运输工 具、邮递员 网络硬件(主机、路由器、电缆...)

物理层

1.5.2 分层的体系结构


- □划分层次的必要性
 - → 计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定 好的规则.
 - ◆ 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以 及有关的同步问题(同步含有时序的意思).
 - ◆ 网络协议(Network Protocol),是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
 - ◆ 体系结构(Network Architecture): 一个系统 内的分层及各层协议的集合。

1.5.3 体系结构实例: OSI参考模型

- □只要遵循 OSI 标准,一个系统就可以和位于 世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其 他任何系统进行通信。
- □在市场化方面 OSI 却失败了:
- ✓ 专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力;
- ✔ 协议实现起来过分复杂,且运行效率很低;
- ✓制定周期太长,导致按 OSI 标准生产的设备 无法及时进入市场;
- ✓ OSI 的层次划分不太合理,有些功能在多个 层次中重复出现




OSI参考模型



- □两种国际标准
 - ◆ 法律上的国际标准 OSI 并 没有得到市场的认可
 - ◆ 非国际标准 TCP/IP 现在获 得了最广泛的应用
 - ✓ TCP/IP 常被称为事实上 的国际标准


应用层 各种应用协议 FTP, SMTP, TELNET 传输层 TCP,UDP 网际层IP 主机-网络接口

OSI模型 vs. TCP/IP协议栈



IP over Everything


IP可应用到各式各样的网络上 IP可为各式各样的应用程序提供服务



- □根据分层模型设计协议,目标<mark>协议软件</mark>按层次组织。
- □每台计算机上的协议软件被分成许多模块,每 个模块对应一层。
- □分层决定了模块间的相互作用,当协议软件发送或接收数据时,每个模块只同它紧邻的上层模块和下层模块通信。因此,送出的数据向下通过每一层,接收的数据向上通过每一层。


1.5.4 TCP/IP协议栈

发送的数据向下接收的数据向上




- □实体、协议、服务和服务访问点
 - ■实体(Entity)表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
 - ■协议是控制两个对等实体(Peer Entity)进行通信的规则的集合。
 - 在协议的控制下,两个对等实体间的通信 使得本层能够向上一层提供服务。
 - ■要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。

- □本层的服务用户只能看见服务而无法看见下 面的协议。
- □下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- □协议是"水平的",即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- □服务是"垂直的",即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- □同一系统相邻两层的实体进行交互的地方, 称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。



教学中使用的体系结构: 混合模型

OSI模型		TCP/IP模型	-	混合模型
物理层	l_	网络接口层		物理层
数据链路层		网络拉口目		数据链路层
网络层	T	网际层		网络层
传输层	T	传输层		传输层
会话层				
表示层		应用层		应用层
应用层	T			



Fall, 2016

Chapter1 Introduction

106

§ 1.6 网络安全隐患

- □Malware can get in host from a virus, worm, or trojan horse. 进入主机的恶意软件有病毒, 蠕虫或木马
- □Spyware malware can record keystrokes, web sites visited, upload info to collection site. 间谍恶意软件可以记录用户的击键、访问的网站,将信息上传到收集站点

§ 1.6 网络安全隐患


- □Infected host can be enrolled in a botnet, used for spam and DDoS attacks. 受感染的 主机被加入一个僵尸网络,发送垃圾邮件和DDoS攻击
- □Malware is often self-replicating: from an infected host, seeks entry into other hosts. 恶意软件往往自我复制: 从被感染的主机,寻求进入到其他主机

- □ Trojan horse (木马)
 - 伪装成合法程序或隐藏 在合法程序中
 - 经常隐藏在网页内 (Active-X, 插件)
- □ Virus (病毒)
 - 包含在用户收到的对象中,如邮件附件,自动执行并感染用户计算机
 - 能自我复制

] Worm (蠕虫)


- 包含字用户收到的对象中, 自动执行
- 能自我复制,传播到其他 主机

Sapphire Worm: aggregate scans/sec in first 5 minutes of outbreak (CAIDA, UWisc data)




蓝宝石蠕虫: 在爆发的前5分钟

- □ 拒绝服务(Denial of service, DoS): 通过大量业务流来占用资源,如服务器、带宽等,从而使资源不可用
 - 1. 选择攻击目标
- 2. 使用僵尸网络(botnet)控制多台计算机
- 3. 向目标发送大量数据包




- 数据包嗅探(Packet sniffing)
 - 在广播信道(如共享以太网、无线网络)上
 - 监听所有在网络上传输的数据(包括密码)



■ 例如: wireshark软件


[Kurose]

- □ IP欺骗(IP spoofing)
 - 以虚假的源地址发送数据包




[Kurose]


- □ 记录和回放(record-and-playback): 嗅探敏感信息(如密码),留待以后使用
 - 从系统的角度来看,密码持有人就是那个合 法用户



□ISO 7498-2 规定的"开放系统互连安全体系结 构", (GB-T 9387.2-1995 信息处理系统开放系 统互连基本参考模型第2部分:安全体系结构) □给出了基于OSI参考模型的七层协议之上的信 息安全体系结构,它定义了开放系统的五大类 安全服务,以及提供这些服务的八大类安全机 制及相应的OSI安全管理,并可以根据具体系统 适当地配置于OSI模型的七层协议中。



60年代:面向终端分布的计算机系统




(a) 采用MCU的远程终端联机系统

- □ 60年代中期,当时正处于冷战的最紧张时期, 前苏联的任何攻击都会连带损坏美国的整个 电话系统,倘若如此,美国将丧失军事通信 能力。
- □ 电话系统是高度集中式的,即使主要系统的 一小部分遭到损坏,所有的长途通信也都会 被中断。

70年代: 分组交换数据网(PSDN)出现

以美国国防部高级研究 计划局DARPA的 ARPANET为代表,采用 崭新的"存储转发--分组 交换"原理,它标志着计 算机网络的兴起。



IMP:接口报文处理机

80年代: LAN和互连网发展、综合业务数字网 ISDN和智能网IN的出现

80年代中,以ISO/OSI七层模型为参照,ISO和国际电报电话咨询委员会CCITT为各个层次制定了一系列协议标准,组成了一个庞大的基本标准集,同时也为OSI的应用和产品的最终实现制定功能标准或轮廓标准ISP


(International Standardized profile) 。

90年代:现代网络技术

- □ 高速以太网(百兆、千兆网),
- □三层交换技术、
- □ ATM技术
- □ VLAN.....

谁管理因特网?

http://xplanations.com/whorunstheinternet/



本章内容总结

1.1 计算机网络和因特网的概念及其应用:

计算机网络、互联网、Internet(因特网)、WWW (万维网)、计算机网络的组成

- 1.2 网络边缘: 局域网、网络接入方式
- 1.3 网络核心: 广域网、电路交换和分组交换、 ISP和骨干网
- 1.4 衡量网络性能的指标: 带宽、时延、吞吐量
- 1.5 协议和层次体系结构: 协议、分层的体系结构、

OSI参考模型、TCP/IP协议栈

- 1.6 计算机网络的安全隐患
- 1.7 计算机网络和因特网的历史及进展

版权说明

- □ 本讲义中部分图片来源于下列教材所附讲义:
 - James F. Kurose, Keith W. Ross著, 陈鸣译, 计算机网络: 自顶向下方法, 机械工业出版社, 2009, 引用时标记为[Kurose];
 - Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, 清华大学出版社(影印版), 2004, 引用时标记为[Tanenbaum];
 - 谢希仁, 计算机网络, 第五版, 电子工业出版社, 2008年1月,引用时标记为[谢];
 - Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, Fourth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2007年1月,引用时标记为

[Forouzan]

本章作业

- □ Q1: 1-3,补充:从传输原理、每次传输的数据量限制、传输路径、资源分配方式、QoS、收费方法等多个方面比较电路交换和分组交换。
- □ Q2-6:

1-11, 1-13, 1-16, 1-20, 1-21

本章实验: Windows 网卡配置实验

- □实践思考题
 - 1)自动获取IP地址是如何实现的?除了IP地址之外,还可以配置哪些参数?
 - 2) ping 命令有哪些选项? 命令输出的结果中, 各个参数有什么含义?
- □ 拓展思考题
 - 选择一个新兴网络应用,查阅资料,了解该应用的功能和性能指标、需要的技术支持。