Langage C

Wieslaw Zielonka zielonka@irif.fr

allouer et libérer la mémoire

```
#include <stdlib.h>
void *malloc(size_t size)
void *calloc(size_t count, size_t size)
void *realloc(void *ptr, size_t size)
void free(void *ptr)
size_t - type entier non-signé, utilisé souvent pour représenter la taille de
données
```

malloc(), calloc(), realloc() retournent l'adresse de la mémoire allouée ou NULL

si l'appel échoue

void *malloc(size_t size)

malloc(size) alloue **size d'octets** de la mémoire et retourne l'adresse du premier octet de la mémoire allouée. En cas d'échec malloc() retourne NULL.

Allouer un tableau de n nombres doubles:

```
double *tab = malloc(n * sizeof(double)):
if(tab == NULL){  /* toujours vérifier si malloc() réussit */
   perror("malloc");
   exit(1);
for(int i = 0; i < n; i++){
    tab[i] = \dots; /* même chose que *(tab+i) = \dots; */
}
void perror( const char *s ) affiche un message d'erreur, à utiliser
uniquement quand un appel fonction échoue, dans < stdio.h>
void exit( int status ) termine l'exécution de programme avec le code
status, dans <stdlib.h>
```

void *malloc(size_t size)

```
Une autre notation :
double *tab = malloc( sizeof( double [ n ] ) );
assert( tab != NULL );
assert( condition ) si la condition est fausse (dans le sens du C) alors l'affichage d'un message qui donne le nome de fichier source et la ligne dans le code, et le programme termine
```

mais à quoi sert malloc()?

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          k++;
 int res[ k+1 ];
 res[ k ] = -1;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          res[j++] = t[i];
  return res;
```

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          k++;
 int *res = malloc( sizeof(int [k+1]));
  res[ k ] = -1;
  for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          res[j++] = t[i];
  return res;
```

```
int main(){
   int tab[] = { -5, 6, -9, 11, -3};
   int n = sizeof(tab)/sizeof(tab[0]);
   int *r = positifs( n, tab );
   for( int i = 0; r[i] > 0; i++ )
      printf("d\n", r[i]);
}
```

mais à quoi sert malloc()?

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
 for( int i=0; i<n; i++\sqrt{2}
      if( t[i]>0 )
          k++;
 int res[ k+1 ];
 res[ k ] = -1;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i](0 )
          re(i)++] = t[i];
  return 🚒 s
```

Le tableau res sur la pile, l'utilisation après return de la fonction n'est pas valide.

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          k++;
 int *res = malloc( sizeof(int [k+1]));
  res[ k ] = -1;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          res[j++] = t[i];
  return res;
```

OK, la mémoire allouée par malloc() n'est pas sur la pile mais dans le tas (heap) et reste utilisable jusqu'à la libération par l'appel à free()

void *calloc(size_t nb_elem, size_t elsize)

calloc() alloue un tableau de nb_elem éléments, chaque élément de taille elsize d'octets. De plus calloc() met à 0 tous les bits de la mémoire allouée. calloc() retourne l'adresse de la zone mémoire allouée ou NULL en cas d'échec.

```
long *tab = calloc( n, sizeof(long));
/* tab - tableau de n éléments long
 * initialisés à 0 */
```

void free(void *ptr)

free() libère la mémoire allouée par malloc(), calloc() ou realloc(). Le paramètre de free() doit être le pointeur retournée par une de ces trois fonctions.

Après l'appel à

free()

les adresses dans le bloc de la mémoire libérée deviennent invalides.

fuites de mémoire

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
  for( int i=0; i<n; i++){
     if( t[i]>0 )
        k++;
  }
  int *res = malloc( sizeof(int [k+1]));
  res[ k ] = -1;
  for( int i=0; i<n; i++){
     if( t[i]>0 )
        res[j++] = t[i];
  }
  return res;
}
```

```
int main(){
  int tab[ N ] ;
 int *r;
 while(....){
    /∗ remplir tab
                     */
    r = positifs( n, tab );
    /* travailler sur r */
```

Pas de ramasse-miette en C, la mémoire allouée par malloc() reste allouée jusqu'à l'appel à free. Si on perd l'adresse de la mémoire allouée impossible de la libérer. Deux bonnes pratiques :

- 1. faire malloc() et free() dans la même fonction, ou
- pour chaque fonction qui alloue la mémoire écrire une fonction correspondante qui libère la mémoire.

fuites de mémoire

```
int *positifs(int n, int t[]){
  int k = 0, j = 0;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          k++;
 int *res = malloc( sizeof(int [k+1]));
 res[ k ] = -1;
 for( int i=0; i<n; i++){
      if( t[i]>0 )
          res[j++] = t[i];
  return res;
```

```
int main(){
  int tab[ N ] ;
 int *r;
 while(....){
    /* remplir tab */
    r = positifs( n, tab ); 	
    /* travailler sur r */
    detruire_positifs( r ); ←
```

```
void detruire_positifs( int *t ){
    free( t );
}
```

void *realloc(void *ptr, size_t size)

realloc() "modifie" la taille de la zone mémoire dont l'adresse est ptr

ptr : l'adresse valide d'une zone de mémoire retourné auparavant par malloc() calloc() ou realloc() (zone mémoire dans le tas, pas sur la pile)

size: la taille demandée en octets. Cette taille peut être plus grande ou plus petite que taille de la zone à l'adresse ptr. Les données qui se trouvent à l'adresse ptr sont recopiées dans la mémoire nouvellement allouée.

Si realloc() réussit à allouer la mémoire :

- l'adresse ptr devient invalide (en particulier ne faites plus free() sur ptr et n'utilisez plus la mémoire à l'adresse ptr, realloc() libère lui-même la mémoire à l'adresse ptr),
- 2. realloc() retourne l'adresse du premier octet de la nouvelle zone mémoire.


Si realloc() échoue il retourne NULL et dans ce cas l'adresse ptr reste valide.

realloc(NULL, n) est équivalent à malloc(n)

exemple d'utilisation de realloc()

```
int *t = malloc( n * sizeof(int));
/* doubler la taille du tableau */
n *= 2;
int *p = realloc(t, n * sizeof(int) );
if(p == NULL){
   /* realloc() a échoué et t reste valide */
   exit(1); /* exit() si on n'a rien à faire en cas de problèmes*/
}
t = p; /* si p != NULL alors t n'est plus valide on peut réaffecter */
```

mémoire d'un processus



copier une zone de mémoire

```
#include <string.h>
void *memmove(void *dst, const void *src, size_t n)
memmove() copie n octet de l'adresse src vers l'adresse dst. La fonction
retourne dst. Les deux zones de mémoire peuvent chevaucher.
int tab[] = \{4, 7, 9, -12, 7, 8, 22\};
int t = malloc( 5 * sizeof(int) );
if( t == NULL )
     exit(1);
```

copie 5 derniers éléments de tab dans t

memmove(t , &tab[2], 5*sizeof(int));

remplir une zone de mémoire

```
#include <string.h>
void *memset(void *s, int c, size_t n)
```

la fonction copie la valeur de c (transformée en unsigned char) sur n octets à partir de l'adresse s

```
En pratique cela sert presque exclusivement pour mettre 0 dans une zone mémoire : #define N 1024 int tab[ N ]; memset( tab, 0, N * sizeof(int) ); /* à la place d'une boucle qui met 0 dans tous * les élément de tab */
```