Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage

Pierre Letouzey

Université Paris Cité UFR Informatique Institut de Recherche en Informatique Fondamentale letouzey@irif.fr

6 avril 2022

© Roberto Di Cosmo et Ralf Treinen et Pierre Letouzey

Exemples (somme1.ml)

Exemples (somme2.ml)

Exemples (somme3.ml)

```
(* the compiler signals an error on unknown
    constructor *)

let rec add n m = match n with
    | Zero -> n
    | Succ n -> S (add n m)

let two = S (S (Zero))

let _ = add two two
```

Caractéristiques des types sommes

- ► Il faut déclarer le type avec ses constructeurs avant de les utiliser.
- Un constructeur appartient à un seul type somme; si on déclare plusieurs types sommes ayant le même constructeur, seule la dernière déclaration est visible (même si OCaml fait un effort pour désambiguer les constructeurs dans certains cas).

```
Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage

Variants polymorphes
```

Exemples (redef.ml)

 \mid C \rightarrow false

 $\begin{array}{l} \textbf{let} \quad \underline{\quad} = \; \mathsf{isB1} \; \; \mathsf{x} \\ \textbf{let} \quad \underline{\quad} = \; \mathsf{isB2} \; \; \mathsf{y} \end{array}$

Variants polymorphes, syntaxe

- Les variants polymorphes sont d'autres constructeurs qui peuvent être utilisés sans avoir été déclarés préalablement dans un type.
- Syntaxiquement, on les fait précéder d'une apostrophe à l'envers (backquote en V.O.)
- ▶ Un variant polymorphe tel que `A :
 - ▶ appartient à différents types : [`A|`B] et [`A|`C|`G|`T] et ...
 - ▶ admet différents types d'arguments tant que le contexte de typage diffère : `A seul ou (`A 3) ou (`A true) ou ...
- Au lieu d'un type exact de variants tel que [`A|`B], on va souvent rencontrer des ensembles de types convenables, exprimés via des bornes supérieures (<) et/ou inférieures (>).
- Cela induit une relation de sous-typage qui a donné le nom (variants polymorphes).

Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage Variants polymorphes

Exemples (variant1.ml)

```
let x = `A
let y = `A true
let z = `B 3
let xz = (`A, `B 3)
let I = [`A ; `B 3]
```

Variants polymorphes : borne inférieure

- Le « > » signifie : « un type qui contient au moins les constructeurs suivants » ; c'est une borne inférieure qui apparaît quand on produit une valeur dont on sait qu'elle peut contenir au moins les constructeurs en question.
- ▶ La barre verticale signifie dans ce contexte « et » : [> `A | `B] indique "contient au moins `A et `B".
- Un type ne peut pas contenir le même constructeur avec des types d'arguments différents dans un même contexte de typage.

Exemples (variant2.ml)

Interprétation des bornes inférieures

- Une borne inférieure est une formule qui décrit un ensemble de types possibles, via un tronc common de constructeurs qu'ils doivent tous avoir.
- On parle aussi parfois d'un type ouvert (moins exacte).
- $ightharpoonup [> A \mid B]$ est à lire comme : 'a tel que $A \in A \cap B \in B$
- Donc [> `A | `B] inclut par exemple [`A|`B] et [`A|`B|`C] et [`A|`B|`Z|`Autre].
- ▶ Le type [> `A | `B] est une instance de [> `A] ou [> `B] (car on a inclusion des ensembles de types correspondants).
- C'est une des raisons pour laquelle l'inférence de type utilise la résolution de contraintes et du sous-typage (à venir).

Exemples (variant3.ml)

```
(* borne superieure *)
let f = function
  | `B x -> x
  | `A x -> x

(* quelle est le type de cette fonction ? *)
let switch = function
  | `A -> `B
  | `B -> `A
```

Bornes supérieures

- Le « < » signifie : « un type qui peut contenir au plus les constructeurs suivants » ; c'est une borne supérieure qui apparaît quand on consomme une valeur dont on sait traiter seulement les constructeurs en question.
- [< `A | `B] est à lire comme :</p>
 'a tel que tout ∀ x ∈ 'a, x = `A ∨ x = `B
- ▶ Donc [< `A | `B] inclut exactement [`A] et [`B] et [`A|`B].

Programmation Fonctionnelle Avancée 8: Variants polymorphes et sous-typage \bigsqcup Variants polymorphes

Exemples (variant4.ml)

let
$$f = function$$
 `S $a \rightarrow 1 \mid$ `Z $\rightarrow 2$
let $g = function$ `S $_ \rightarrow 4 \mid _ \rightarrow 5$
let $h = function$ `S $_ \rightarrow 4 \mid x \rightarrow f x$

Les bornes supérieures et inférieures simultanées

On peut se retrouver avec des bornes supérieures et inférieures à la fois :

- ▶ f a un < parce qu'il n'accepte que ces deux cas.
 Un filtrage par motif "fermé" donne une borne supérieure.
 </p>
- g a un > grâce au cas _-> 5 : il accepte tout type qui peut contenir au moins `S. Un filtrage par motif "ouvert" donne une borne inférieure.
- [< `S of 'a | `Z > `S] est une conjonction d'une borne inférieure [> `S] et d'une borne supérieure [< `S of 'a | `Z]</p>
- h a un > comme g, mais le x doit être acceptable pour f, d'où la même borne supérieure < que pour f.</p>

On peut nommer les types

- On peut utiliser les types de variants dans une définition de type.
- On ne peut pas utiliser les bornes directement dans les définitions : un type avec borne, aussi appelé type ouvert représente un ensemble de types (tous les types compris entre les bornes), et pas un seul type; on ne peut donc pas les nommer.
- ▶ Par contre, on peut utiliser ces types ouverts quand on donne explicitement le type d'un identificateur.

Exemples (variant5.ml)

```
type good = [`A | `B of int]
type bad = [> `A | `B of int]

let f = function true -> `A | false -> `B
let fc = (f : bool -> [> `A | `B | `C])

let g = function `A -> 1 | `B -> 2
let gc = (g : [< `A] -> int)

let fcc = (f : bool -> [< `A | `C])</pre>
```

Exemples (variant6.ml)

```
(* lower bounds are combined by union *)
let (x: [> `A | `B]) = `A
let v = (x: [> `A | `C])
(* upper bounds are combined by intersection *)
let (x: [< A|B|C]) = A
let v = (x: [< A|B|D])
(* redundant constraints are dropped *)
let f = function `A \rightarrow 0 | `B \rightarrow 1
let g = (f: [<`A \mid `B \mid `C \mid `D] \rightarrow int)
```

Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage └Variants polymorphes

Pour en savoir plus



Jacques Garrigue, Polymorphic Variants. Chapter 4.2 of the OCaml User's Manual. Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage _Sous-typage

Sous-typage

- Les types variants respectent une notion de *sous-typage* : un type variant fermé *v* est un *"sous-type"* d'un type variant fermé *w* si les constructeurs de *v* sont *inclus* dans les constructeurs de *w*.
- ► Autrement dit, *v* est un sous-type de *w* si toute valeur de type *v* est également du type *w*.
- C'est grâce aux variants polymorphes qu'une valeur peut avoir plusieurs types (à part du cas de la liste vide qui est traité de façon différente).

Exemples (sous1.ml)

Contraintes de types et sous-typage

- Nous avons vu qu'on obtient une contrainte c (borne inférieure et/ou supérieure) pour le type de l'argument d'une fonction g (éventuellement même un type fermé).
- Si un type t_1 satisfait la contrainte c alors on peut appliquer la fonction g à toutes les valeurs de type t_1 .
- Si t_2 est un sous-type de t_1 alors t_2 satisfait également la contrainte c, on peut donc aussi appliquer g à toutes les valeurs de type t_2 .

Exemples (sous2.ml)

let = g y

```
let rec g = function
  | `Nil -> true
  Cons (h,r) \rightarrow h=1 \&\& (g r)
Snoc (h,r) \rightarrow h=2 \&\& (g r)
(* wlist satisfait les contraintes obtenues pour g
let z = (`Cons (42,`Nil) : int wlist)
let_{-} = g_{z}
(* 'a vlist est un sous—type de 'a wlist *)
let y = (`Cons (42,`Nil) : int vlist)
```

Cas d'usage : constructeurs surchargés

On veut plusieurs variantes d'une définition de type, et partager les constructeurs (les types sommes ne le permettent pas).

Exemple : dans la librairie Yojson, Yojson.Raw, Yojson.Safe et Yojson.Basic fournissent différents sous-ensemble des constructeurs suivants :

```
type ison =
  `Assoc of (string * json) list
                                         (* S R *)
(* B S R *)
  `Bool of bool
  `Float of float
  `Floatlit of string
  `Int of int
  `Intlit of string
  `List of ison list
  ` Null
                                           BSR*)
                                         (* B S *)
   `String of string
  `Stringlit of string
   `Tuple of ison list
   `Variant of string * json option ]
```

Exemples (sous3.ml)

```
type t = [A \mid B]
let x = A
let v = C
(* types compatibles *)
let = (x = y)
(* types incompatibles *)
let _{-} = ((x:t) = y)
```

Coercion et Sous-typage

- On peut vouloir considérer une valeur de type 'a vlist comme une valeur de type 'a wlist.
- ▶ Dans ce cas on oublie que la 'a vlist ne contient pas de `Snoc, mais on peut utiliser notre 'a vlist partout où 'a wlist est accepté.
- ► En OCaml, la coercion d'une valeur v d'un sous-type t1 du type t2 vers t2 se note (v : t1 :> t2). lci les parenthèses sont nécessaires, et on peut parfois omettre le : t1.

Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage Sous-typage

Exemples (sous4.ml)

Exemples (sous5.ml)

Exemples (sous51.ml)

```
type t1 = [A|B]
type t2 = [A|B|C]
let f = function
  | A \rightarrow 0
 | `B -> 1
| `C -> 2
| _ -> 42
let (x:t1) = `A
let bad = f \times f
let ok = f(x :> t2)
```

Conversion, Contrainte, Coercion

Il ne faut pas confondre ces trois concepts :

- La conversion transforme une valeur d'un type en une valeur d'un autre type (par ex., un int en un float). Se fait en OCaml toujours explicitement, à l'aide des fonctions de conversion.
- Une contrainte de type restreint un type, en ajoutant des équations pour des variables de type. Elle peut être utile pour des expressions qui ont un type polymorphe.
- La coercion permet de considérer une valeur d'un type comme une valeur d'un type plus large. Elle peut être utile dans le contexte du sous-typage.

Exemples (coercion.ml)

```
type t1 = [A \mid B]
type t2 = [A \mid B \mid C \mid D]
(* contraintes incompatibles *)
let x = (A:t1)
let y = (x:t2)
(* une coercion ``ouvre'' le type *)
let y = (x :> t2)
(* contrainte redondante *)
let z = (x : [> `A])
```

Covariance et contravariance : produits, records, lists

- Comme les variants polymorphes introduisent du sous-typage, il faut savoir comment ce sous-typage se propage dans le reste des programmes.
- Le cas des produits :

$$\frac{\tau_1 < \tau_1' \qquad \tau_2 < \tau_2'}{\tau_1 \times \tau_2 < \tau_1' \times \tau_2'}$$

- Le cas des enregistrements : pareil
- Le cas des listes :

$$\frac{\tau_1 < \tau_1'}{\tau_1 \; \texttt{list} < \tau_1' \; \texttt{list}}$$

Covariance et contravariance : fonctions

Le cas des fonctions :

$$\frac{\tau_1' < \tau_1 \qquad \tau_2 < \tau_2'}{\tau_1 \rightarrow \tau_2 < \tau_1' \rightarrow \tau_2'}$$

▶ Le type du résultat de la fonction suit la même direction de sous-typage que le type fonctionnel (on dit qu'il est co-variant, aussi noté avec un +), alors que le type du paramètre va dans le sens inverse (on dit qu'il est contra-variant, aussi noté avec un -).

D'où vient la contravariance?

- Étant donnée une fonction $f: \tau_1 \to \tau_2$ quelconque.
- Quand peut-on aussi la considérer comme une fonction $\tau_1' \to \tau_2'$?
 - 1. Il faut que le résultat de f soit aussi du type τ_2' :

$$au_2 < au_2'$$

2. Il faut que toute valeur de type τ_1' soit acceptée comme argument à la fonction f:

$$au_1' < au_1$$

Exemples (sous6.ml)

```
let f : [`T | `Z] \rightarrow int =
  function T \rightarrow 1 \mid Z \rightarrow 2
let g : [ `T] \rightarrow int =
  function T \rightarrow 4
(* le type de f est un sous-type du type de g
   (en "oubliant" que f sait traiter `Z) *)
let ok = (f :> [ `T] \rightarrow int)
(* la reciproque n'est pas vraie
   (g ne sait pas gerer `Z) *)
let ko = (g :> [ `T | `Z] \rightarrow int)
```

Les annotations de variance sur les types abstraits

- Il est important de connaître la variance des paramètres des fonctions, pour savoir déterminer si un type fonctionnel est sous-type d'un autre.
- Le compilateur détermine cette information pour tous les types qu'il connaît, mais il ne peut pas le faire pour les types abstraits dans les interfaces des modules.

C'est le programmeur qui peut indiquer la variance avec un + ou un -

Exemples (abstrait1.ml)

```
module type POS = sig
   type +'a t
end
(* OK *)
module P:POS = struct
  type 'a t = 'a*'a
end
(* Erreur *)
module N:POS = struct
  type 'a t = 'a \rightarrow bool
end
```

Exemples (abstrait2.ml)

```
module type NEG = sig
  type -'a t
end
(* Erreur *)
module P: NEG = struct
  type 'a t = 'a*'a
end
(* OK *)
module N: NEG = struct
  type 'a t = 'a \rightarrow bool
end
```

Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage _Sous-typage

Exemples (sous8.ml)

```
let f1 = fun (`Nombre x) \rightarrow x = 0

let f2 = fun (`Nombre x) \rightarrow x = 0.0

(* Attention : type non habite ! *)

let f = x = f1 x || f2 x
```

Types non habités

- ▶ Dans l'exemple du transparent précédent : La définition de f force le type de l'argument du constructeur `Nombre à être un int et un float à la fois (int & float).
- Dans cet exemple, cette contrainte est impossible à satisfaire. f est donc bien typée, mais on ne pourra jamais l'appliquer car il n'y a aucune valeur de ce type.

Résumé des variants polymorphes

- Les variants polymorphes permettent d'écrire des programmes plus flexibles que les types sommes habituels, et apportent de l'extensibilité.
- Mais ils ont leurs inconvénients :
 - ils induisent des problèmes de typage parfois complexes
 - le typage est moins strict, il devient possible d'utiliser un constructeur qui n'existe pas, ou parfois avec un mauvais type
 - lis induisent une petite perte d'efficacité des programmes.
- Donc : à utiliser seulement quand on peut en tirer profit.

Programmation Fonctionnelle Avancée 8 : Variants polymorphes et sous-typage _Sous-typage

Pour en savoir plus



Jacques Garrigue.

Code reuse through polymorphic variants.

In Workshop on Foundations of Software Engineering, 2000.

Available from http://www.math.nagoya-u.ac.jp/

~garrigue/papers/fose2000.html.