
PROGRAMMATION RÉSEAU

Arnaud Sangnier

sangnier@irif.fr

Multicast



Pour le multicast

- Pour le multicast, il faut choisir une adresse de multi-diffusion
 - Adresses de classe D comprises entre 224.0.0.0 à 239.255.255.255
 - ATTENTION elles ne sont pas toutes disponibles
- Là aussi, il faut choisir un port
- Du côte de l'émetteur
 - on envoie des paquets UDP sur l'adresse et le port choisi
- Du côté des récepteurs
 - Il faut s'abonner à l'adresse de multi-diffusion
 - Tous les abonnés qui écoutent reçoivent les paquets envoyés

Le multicast en Java

- Du côté du récepteur
 - Au lieu de prendre une DatagramSocket
 - On prendra une classe MulticastSocket qui hérite de DatagramSocket
 - Constructeur
 - MulticastSocket(int port)
 - le port sera le port de multi-diffusion
 - On pourra alors utiliser la méthode
 - void joinGroup(InetAddress mcastaddr)
 - elle permet de rejoindre le groupe correspondant à l'adresse de multidiffusion donné en argument
 - On peut aussi quitter un groupe
 - void leaveGroup(InetAddress mcastaddr)
- Pour l'émetteur, comme en UDP

Exemple envoi multicast

```
import java.io.*;
import java.net.*;
public class EnvoiMulticast {
    public static void main(String[] args){
        try{
            DatagramSocket dso=new DatagramSocket();
            byte[]data;
            for(int i=0;i <= 10; i++) {
                String s="MESSAGE "+i+" \n";
                data=s.getBytes();
                InetSocketAddress ia=new InetSocketAddress("225.1.2.4",9999);
                DatagramPacket paquet=new
                        DatagramPacket(data,data.length,ia);
                dso.send(paquet);
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
```

Exemple réception multicast

```
import java.io.*;
import java.net.*;
public class RecoitMulticast {
    public static void main(String[] args){
        try{
            MulticastSocket mso=new MulticastSocket(9999);
            mso.joinGroup(InetAddress.getByName("225.1.2.4"));
            byte[]data=new byte[100];
            DatagramPacket paquet=new DatagramPacket(data,data.length);
            while(true) {
                mso.receive(paquet);
                String st=new String(paquet.getData(),0,paquet.getLength());
                System.out.println("J'ai reçu :"+st);
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
```

Il peut être nécessaire d'exécuter avec l'option - Djava.net.preferIPv4Stack=true

Le multicast en C

- Il faut travailler au niveau du récepteur
- Tout d'abord il faut abonner à la socket à une adresse de multiplexage
- Pour cela on rempli une structure du type suivant :

```
    struct ip_mreq {
        struct in_addr imr_multiaddr; /* IP multicast address of group */
        struct in_addr imr_interface; /* local IP address of interface */
    };
```

- Dans le premier champ, on mettra l'adresse de multi-diffusion
- Dans le deuxième, on laisse le système choisir

```
struct ip_mreq mreq;
mreq.imr_multiaddr.s_addr=inet_addr("239.0.0.1");
mreq.imr_interface.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
```

Le multicast en C (2)

Il faut ensuite faire le lien entre la socket et l'abonnement

```
r=setsockopt(sock,IPPROTO_IP,IP_ADD_MEMBERSHIP,&mreq,sizeof(mreq));
```

- Au niveau du protocole (IPPROTO_IP) de la socket sock on précise que l'on veut s'abonner au groupe (IP_ADD_MEMBERSHIP)
- Pour autoriser plusieurs clients sur une même machine à se joindre au groupe, on doit le dire avant en faisant

```
int ok=1 ;
r=setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEPORT,&ok,sizeof(ok));
```

- PARFOIS, il faut mettre SO_REUSEADDR à la place de SO_REUSEPORT (ex salle TP)
- Pour le reste tout se passe, comme un récepteur UDP
 - bind de la socket sur une adresse contenant le port etc

Exemple envoi multicast

```
int main() {
  int sock=socket(PF INET,SOCK DGRAM,0);
  struct addrinfo *first info;
  struct addrinfo hints;
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai family = AF INET;
  hints.ai socktype=SOCK DGRAM;
  int r=getaddrinfo("225.1.2.4","9999",NULL,&first info);
  if(r==0){
    if(first info!=NULL) {
      struct sockaddr *saddr=first info->ai addr;
      char tampon[100];
      int i=0;
      for(i=0;i<=10;i++){
        strcpy(tampon, "MESSAGE ");
        char entier[3];
        sprintf(entier, "%d", i);
        strcat(tampon,entier);
        sendto(sock, tampon, strlen(tampon), 0, saddr, (socklen t) sizeof(struct
sockaddr in));
  return 0;
```

Exemple réception multicast

```
int main() {
  int sock=socket(PF INET,SOCK DGRAM,0);
 int ok=1;
 int r=setsockopt(sock, SOL SOCKET, SO REUSEPORT, &ok, sizeof(ok));
  struct sockaddr in address sock;
  address sock.sin family=AF INET;
  address sock.sin port=htons(9999);
  address sock.sin addr.s addr=htonl(INADDR ANY);
  r=bind(sock,(struct sockaddr *)&address sock,sizeof(struct sockaddr in));
  struct ip mreq mreq;
 mreq.imr multiaddr.s addr=inet addr("225.1.2.4");
 mreq.imr interface.s addr=htonl(INADDR ANY);
 r=setsockopt(sock,IPPROTO IP,IP ADD MEMBERSHIP,&mreq,sizeof(mreq));
 char tampon[100];
 while(1){
    int rec=recv(sock, tampon, 100, 0);
    tampon[rec]='\0';
    printf("Message recu : %s\n", tampon);
 return 0;
```