

Тема 1 Организация защиты удаленного доступа

Лекция 5. Аутентификация, авторизация и аудит

Дисциплина: Анализ информационных
потребностей подразделений
информационно-аналитического мониторинга

Доцент: Кирьянов Александр
Владимирович
email:kiryanov_a@mirea.ru

1. Назначение аутентификации.
2. Локальная аутентификация.
3. Серверное решение AAA.
4. Серверная авторизация и аудит AAA.

Сеть должна быть спроектирована так, чтобы была возможность контролировать, кому и когда разрешено к ней подключаться и что им разрешено в ней делать. Эти спецификации дизайна сети определены в политике сетевой безопасности. Политика определяет доступ к сетевым ресурсам сетевых администраторов, корпоративных пользователей, удаленных пользователей, деловых партнеров и клиентов. Политика сетевой безопасности также может определять систему отчетности, где регистрируется, кто и когда входил в сеть и что они в ней делали.

Система управления доступом к сети с использованием только пользовательского режима или только команд паролей привилегированного режима ограничена и не очень хорошо масштабируется. Использование протокола аутентификации, авторизации и учета (AAA) создает необходимую структуру для масштабируемой защиты доступа.


Маршрутизаторы и коммутаторы Cisco IOS можно настроить так, чтобы они использовали AAA для доступа к локальной базе данных имен пользователей и паролей. Использование локальной базы данных имен пользователей и паролей обеспечивает более высокий уровень защиты, чем простой пароль. Это экономичное и легко реализуемое решение безопасности для небольших организаций.

Доступ к LAN может быть защищен с использованием протокола IEEE 802.1X. Протокол 802.1X – это протокол аутентификации и контроля доступа на основе портов, который ограничивает для неавторизованных рабочих станций возможность подключаться к локальной сети через общедоступные порты коммутатора.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации

Протокол Telnet уязвим перед атаками с подбором ключа



Аутентификация без AAA


Хакеры могут получить доступ к важному сетевому оборудованию и сетевым сервисам. Система контроля доступа ограничивает, кто или как может использовать определенные ресурсы. Она также ограничивает сервисы и опции, которые доступны после предоставления доступа. На устройствах Cisco может выполняться много видов аутентификации, и каждый такой метод дает свой уровень безопасности.

Самый простой метод аутентификации для удаленного доступа – настроить имя пользователя и пароль на консоли, линиях vty и вспомогательных портах, как показано на рисунке. Этот метод самый простой в реализации, но при этом также самый слабый и наименее безопасный. Этот метод не дает возможности учета. Любой пользователь с паролем может получить доступ к устройству и изменить конфигурацию.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации

Метод SSH и локальной базы данных



```
R1(config)# ip domain-name cisco-academy.com
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
R1(config)# username Admin algorithm-type scrypt secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
```

SSH – более безопасная форма удаленного доступа. Она требует ввода имени пользователя и пароля, которые передаются в зашифрованном виде. Метод локальной базы данных обеспечивает дополнительную безопасность, потому что атакующий должен знать имя пользователя и пароль. Также он обеспечивает дополнительные возможности учета, потому что имя пользователя регистрируется при входе пользователя в систему. Хотя Telnet можно настроить с использованием имени пользователя и пароля, они отправляются в формате обычного текста, т. е. могут быть перехвачены и использованы.

Метод локальной базы данных имеет определенные ограничения. Учетные записи пользователей необходимо локально настраивать на каждом устройстве, как показано в конфигурации SSH на рисунке. В крупной корпоративной инфраструктуре с большим числом маршрутизаторов и коммутаторов развертывание и изменение локальных баз данных на каждом устройстве может отнимать много времени. Кроме того, локальная конфигурация базы данных не поддерживает откат аутентификации. Что делать, если администратор забудет имя пользователя и пароль для устройства? Без резервного копирования данных аутентификации единственным вариантом становится восстановление пароля.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации

Концепция AAA похожа на использование кредитной карточки



Аутентификация
Кто вы?

Авторизация
Сколько вы можете потратить денег?

Учет
На что вы потратили деньги?

Statement of Personal Credit Card Account		Statement Closing Date	Current Amount Due	
Account Number 1234-567-890	Statement Closing Date 01-31-01		\$278.50	
<small>MAIL PAYMENT TO: THE BANK 123 VINE STREET ANYTOWN, USA 12300-0010 8789153E5 001762550000000003</small>				
Detach here and return upper portion with check or money order. Do not staple or fold. Retain this portion for your files.				
Cardmember Name JOE EMPLOYEE	Account Number 1234-456-890	Statement Closing Date 01-31-01		
Statement Date: 02-01-01		Payment Due Date: 03-01-01		
Closing Date: 01-31-01				
Credit Limit: \$1,500.00		Credit Available: \$1221.50		
New Balance: \$278.50		Minimum Payment Due: \$20.00		
Account Summary				
Previous Balance: +\$74.24	Transaction Fees: +\$3.00			
Purchases: +\$250.50	Annual Fees: +\$25.00			
Cash Advances: +\$0	Current Amount Due: +\$250.50			
Payments: -\$74.25	Amount Past Due: +\$0			
Finance Charge: +\$0	Amount Over Credit Limit: +\$0			
Late Charge: +\$0	New BALANCE: \$278.50			
Reference Number Sold Posted Activity Since Last Statement Amount				
43210987	01-03	01-13	Payment, Thank You	-\$74.25
01234567	01-12	01-13	Wings 'N' Things	\$25.25
78901234	01-14	01-17	Record Release	\$40.00
45678901	01-14	01-17	Sports Stadium	\$75.25
3210987	01-22	01-23	Tie Tack	\$20.75
76543210	01-29	01-30	Electronic World	\$89.25
2345678	01-30		Transaction Fees	\$3.00
34567890	01-01		Annual Fee	\$25.00
PAGE 1 OF 1				

Пример: «Пользователь student может получать доступ к хост-серверу XYZ только с помощью SSH».

Учет и аудит – Система учета записывает действия пользователя, включая ресурсы, к которым он получил доступ, длительность доступа к конкретному ресурсу и любые внесенные им изменения. Система учета отслеживает способ использования сетевых ресурсов. Пример: «Пользователь student имел доступ к хост-серверу XYZ с помощью SSH в течение 15 минут».

Данная концепция аналогична использованию кредитной карты, как показано на рисунке. Кредитная карта определяет, кто может ее использовать, сколько этот пользователь может потратить, а также учитывает покупки товаров и услуг пользователем.

Компоненты AAA

Службы безопасности сети AAA обеспечивают базовую инфраструктуру настройки контроля доступа на сетевом устройстве. AAA позволяет контролировать, кому разрешен доступ к сети (аутентификация) и что им разрешено делать (авторизация), а также проверять выполненные действия при доступе к сети (учет).


Система сетевой и административной безопасности AAA в среде Cisco имеет три функциональных компонента:

Аутентификация – Пользователи и администраторы должны доказать, что они – именно те, за кого сами себя выдают. Аутентификация производится посредством проверки комбинаций имени пользователя и пароля, контрольных вопросов и ответов, токен-карт и других методов. Например: «Я пользователь student и я знаю пароль, который доказывает это».

Авторизация – После аутентификации пользователя службы авторизации определяют, к каким ресурсам пользователь может получать доступ и какие операции он имеет право выполнять.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации



1. Клиент устанавливает соединение с маршрутизатором.
2. Маршрутизатор AAA запрашивает у пользователя имя пользователя и пароль.
3. Маршрутизатор аутентифицирует имя пользователя и пароль, используя локальную базу данных, и пользователю предоставляется доступ к сети на основе информации в локальной базе данных.

Серверная аутентификация AAA – В случае реализации на базе сервера маршрутизатор взаимодействует с сервером AAA, например Cisco Secure Access Control System (ACS) для Windows, как показано на рис. 2. Центральный сервер AAA содержит имена пользователя и пароли для всех пользователей. Маршрутизатор использует для связи с сервером AAA службу удаленной аутентификации пользователей с коммутируемым доступом (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User) либо протокол управления доступом к контроллеру терминального доступа (TACACS+, Terminal Access Controller Access System). Серверный вариант AAA более подходит при наличии нескольких маршрутизаторов и коммутаторов.

Локальная аутентификация AAA – Локальная система аутентификации AAA использует для аутентификации локальную базу данных. Этот метод иногда называется самодостаточной аутентификацией. В данном курсе он будет называться локальной аутентификацией AAA. Этот метод выполняет локальное сохранение имен пользователей и паролей маршрутизатора Cisco, а аутентификация пользователей производится по локальной базе данных в соответствии с рисунком. для небольших сетей.



1. Клиент устанавливает соединение с маршрутизатором.
2. Маршрутизатор AAA запрашивает у пользователя его имя и пароль.
3. Маршрутизатор аутентифицирует имя пользователя и пароль с помощью удаленного сервера AAA.
4. Пользователю предоставляется доступ к сети на основе информации на удаленном сервере AAA.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации

Авторизация AAA



1. Когда пользователь аутентифицирован, между маршрутизатором и сервером AAA устанавливается сеанс.
2. Маршрутизатор запрашивает авторизацию с сервера AAA на запрошенную клиентом услугу.
3. Сервер AAA возвращает сообщение PASS/FAIL для авторизации.

Авторизация

После успешной аутентификации пользователей с выбранным локальным или серверным источником данных AAA они авторизуются для доступа к определенным сетевым ресурсам, как показано на рисунке. Авторизация определяет, что пользователи могут и не могут делать в сети после аутентификации. Примерно так же уровни привилегий и CLI на основе ролей дают пользователям определенные права и привилегии при выполнении определенных команд на маршрутизаторе.

Первый учебный вопрос.

Назначение аутентификации

9

The diagram illustrates the process flow. On the left, a user at a computer is labeled 'Удаленный клиент'. An arrow points from this user to a central box labeled 'AAA'. From the 'AAA' box, another arrow points to a box labeled 'Типы учетной информации'. Within this box, five options are listed: 'Учет сетевых операций' (highlighted in yellow), 'Учет соединений', 'Учет EXEC', 'Учет системных операций', and 'Учет команд'. A detailed callout for 'Учет сетевых операций' provides the following information:

Учет сетевых операций

Процесс учета сетевых операций собирает информацию для всех сеансов протокола Point-to-Point (PPP), включая количество пакетов и байтов.

Below the 'AAA' box, two numbered steps are listed:

1. Когда пользователь аутентифицируется, он отправляет сообщение (start), чтобы начать процесс аутентификации.
2. Когда пользователь завершает сеанс, учет заканчивается.

сбор информации о действиях пользователей. Данные могут быть использованы для отчетов. Собранные данные позволяют установить подключения, используемые для доступа в сеть.

Помимо этого, система собирает статистику использования сети, что позволяет генерировать подробные отчеты.

Система аутентификации AAA. Это помогает пользователям получать доступом к сетевым ресурсам на высокий уровень. На серверах AAA хранятся данные о прошедших аутентификацию пользователях. На рисунке, изображены пользователи, проходящие аутентификацию. В частности, показаны зарегистрированные пользователи и гости. В журнале содержится информация о пользователе, дату и время входа в сеть и команду. Эта информация используется для выявления неисправностей устройств, выполняющих вредоносные

Выводы по первому вопросу.

Назначение аутентификации

Задание. Определение характеристик AAA

Инструкции

Щелкните соответствующее поле рядом с каждой характеристикой, чтобы указать ее компонент AAA.

Характеристика AAA	Аутентификация	Авторизация	Учет
Записывает действия пользователя, включая ресурсы, к которым он получил доступ, длительность доступа к конкретному ресурсу, любые внесенные им изменения			✓
Использует созданный набор атрибутов, который описывает доступ пользователя к сети		✓	
Устанавливает способ проверки комбинаций имени пользователя и пароля, контрольных вопросов и ответов, токен-карт и других	✓		
Собирает данные об использовании и записывает них, чтобы их можно было применять, например для аудита или биллинга			✓
Пользователи и администраторы должны доказать, что они – именно те, за кого себя выдают	✓		
Что пользователь может и не может делать в сети		✓	
К каким ресурсам пользователь может получать доступ, и какие операции он имеет право выполнять		✓	
Применяет контрмеры против пользователей, выполняющих вредоносные действия			✓
Способ контроля за теми, кому разрешен доступ к сети	✓		

Проверка

Сброс

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация



```

R1(config)# username JR-ADMIN algorithm-type script secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# username ADMIN algorithm-type script secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aa authentication login default local-case
R1(config)#
  
```

Аутентификация административного доступа

Локальную аутентификацию AAA следует настраивать для небольших сетей. Этот метод использует локальные имена пользователей и пароли, сохраненные на маршрутизаторе. Системный администратор должен заполнить локальную базу данных безопасности, введя профили с именами пользователей и паролями для каждого пользователя, который может войти в систему.

Метод локальной аутентификации AAA сходен с использованием команды **login local**, за одним исключением. AAA также дает возможность настроить резервные методы аутентификации.

Чтобы настроить локальные сервисы AAA для аутентификации доступа администратора, требуется ряд простых шагов:

Шаг 1. Добавьте имена пользователей и пароли в локальную базу данных маршрутизатора для пользователей, которым необходим административный доступ к этому маршрутизатору.

Шаг 2. Включите AAA в глобальном режиме на маршрутизаторе.

Шаг 3. Сконфигурируйте параметры AAA на маршрутизаторе.

Шаг 4. Подтвердите конфигурацию AAA и устраните неисправности.

Команда **aaa authentication login** на рисунке позволяет пользователям **ADMIN** и **JR-ADMIN** войти в маршрутизатор через консоль или линии терминала vty. Ключевое слово **default** означает, что метод аутентификации относится ко всем линиям, кроме тех, для которых задана отдельная конфигурация. Аутентификация производится с учетом регистра, что указывает ключевое слово **local-case**. Это означает, что имя пользователя и пароль проверяются с учетом регистра.

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация

12

Синтаксис команды aaa authentication login

```
router(config-line)#  
aaa authentication login {default | list-name} method1...[method4]
```

Команда	Описание
default	Использует перечисленные методы аутентификации, после ввода этого ключевого слова, в качестве заданного по умолчанию списка методов, когда пользователь выполняет вход в систему.
list-name	Строка символов, используемая для именования списка методов аутентификации, активируемых при входе пользователя в систему.
method1...[method4]	Определяет список методов, которые будет запрашивать процесс аутентификации AAA в заданной последовательности. Необходимо указать по крайней мере один метод. Можно указать максимум четыре метода.

Методы аутентификации

Чтобы включить AAA, нужно предварительно настроить команду глобальной конфигурации **aaa new-model**. Чтобы отключить AAA, нужно использовать форму **no** этой же команды.

Когда команда **aaa new-model** вводится в первый раз, «невидимая» аутентификация по умолчанию автоматически производится для всех линий, кроме консоли, с использованием локальной базы данных. По этой причине перед активацией AAA всегда необходимо настраивать запись в локальной базе данных.

Используйте команду **aaa authentication login** на рисунке, чтобы активировать аутентификацию консоли и линий aux и vty. Ключевое слово **default** позволяет выполнять аутентификацию на всех линиях. Также можно настроить пользовательский метод аутентификации с помощью команды **list-name**.

Второй учебный вопрос. Локальная аутентификация

13

Типы методов входа в систему

Ключевые слова для типа метода	Описание
enable	Использует enable password для аутентификации.
local	Использует локальную базу данных имен пользователей для аутентификации.
local-case	Использует чувствительную к регистру локальную аутентификацию по имени пользователя.
none	Не использует аутентификацию.
group radius	Использует список всех серверов RADIUS для аутентификации.
group tacacs+	Использует список всех серверов TACACS+ для аутентификации.
group group-name	Использует подмножество серверов RADIUS или TACACS+ для аутентификации, как определено командой aaa group server radius или aaa group server tacacs+.

Чтобы активировать локальную аутентификацию с использованием заранее сконфигурированной локальной базы данных, необходимо использовать ключевое слово **local** или **local-case**. Разница между этими двумя вариантами заключается в том, что local принимает имя пользователя без учета регистра, а local-case учитывает регистр. Например, если в локальной базе данных настроено имя пользователя ADMIN, метод **local** принимает варианты ADMIN, Admin и даже admin. Если же настроен метод **local-case**, допускается только вариант ADMIN.

Чтобы указать, что пользователь может пройти аутентификацию с паролем привилегированного доступа, нужно использовать ключевое слово **enable**. Чтобы обеспечить успешную аутентификацию даже в случае, когда все методы возвращают ошибку, нужно задать окончательный метод **none**.

В целях безопасности ключевое слово **none** следует использовать только при тестировании конфигурации AAA.

В заключительной части команды определяется тип методов, которые будут запрашиваться для аутентификации пользователей. Можно определить до четырех методов, в том числе резервные методы на случай недоступности одного из методов.

На рисунке показаны распространенные методы, которые можно указать. При попытке входа пользователя в систему используется первый метод из списка. Программное обеспечение Cisco IOS пытается использовать для аутентификации следующий метод из списка только при отсутствии ответа или ошибке предыдущего метода. Если выбранный метод аутентификации запрещает пользователю доступ, процедура аутентификации останавливается, и никакие другие методы аутентификации использовать нельзя.

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация



```

R1(config)# username JR-ADMIN algorithm-type scrypt secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# username ADMIN algorithm-type scrypt secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authentication login default local-case enable
R1(config)# aaa authentication login SSH-LOGIN local-case
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login authentication SSH-LOGIN
    
```

Стандартный и именованный методы

Для дополнительной гибкости с помощью команды **aaa authentication login *list-name*** можно применять разные списки методов к разным интерфейсам.

Например, администратор может использовать специальный вход для SSH и метод входа по умолчанию для консоли линии, как показано на рисунке. В этом примере линия **vty** будет использовать для

аутентификации только локальную базу данных. Все другие линии (т. е. линия консоли и вспомогательные линии) будут использовать локальную базу данных и пароль привилегированного доступа в качестве резервного метода, если для устройства нет записей в базе данных.

Обратите внимание, что именованный список должен быть явно активирован на линии с использованием команды **login authentication** для конфигурации линии. Если для линии применяется пользовательский список методов аутентификации, он заменяет список методов по умолчанию для этого интерфейса.

Если для интерфейса применяется пользовательский метод аутентификации, можно вернуться к списку методов по умолчанию с помощью команды **no authentication login**.

Второй учебный вопрос. Локальная аутентификация

15

Router(config)#

```
aaa local authentication attempts max-fail [number-of-unsuccessful-attempts]
```

Команда	Описание
number-of-unsuccessful-attempts	Количество неудачных попыток аутентификации, при достижении которого соединение сбрасывается, а учетная запись пользователя блокируется.

Точная настройка конфигурации аутентификации

Дополнительную безопасность линии можно обеспечить с помощью команды **aaa local authentication attempts max-fail** в режиме глобальной конфигурации, как показано на рисунке. Эта команда защищает учетную запись пользователя AAA, блокируя ее при чрезмерном количестве неудачных попыток входа.

В отличие от команды **login delay**, которая вводит задержку между неудачными попытками входа без блокировки учетной записи, команда **aaa local authentication attempts max-fail** блокирует учетную запись пользователя при неудачной аутентификации. Заблокированная учетная запись остается заблокированной, пока администратор не очистит ее вручную с помощью команды **clear aaa local user logout** привилегированного режима EXEC.

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация

```
R1# show aaa local user lockout
  Local-user          Lock time
  JR-ADMIN           04:28:49 UTC Sat Dec 27 2015
```

Чтобы отобразить список всех заблокированных пользователей, используйте команду **show aaa local user lockout** в привилегированном режиме EXEC, как показано на рисунке.

Когда пользователь входит на маршрутизатор Cisco, где используется AAA, сеансу этого пользователя присваивается уникальный идентификатор. В течение времени сеанса связанные с ним атрибуты собираются и сохраняются в базе данных AAA. В число этих атрибутов может входить IP-адрес пользователя, использованный для доступа к маршрутизатору протокол (например, PPP), данные по скорости соединения и данные по числу передаваемых или принимаемых пакетов или байтов.

Для отображения атрибутов, собранных для одного сеанса AAA, нужно использовать команду **show aaa user** в привилегированном режиме EXEC. Эта команда дает информацию не о всех пользователях, вошедших на устройство, а только о пользователях, которые прошли аутентификацию или авторизацию AAA, и о пользователях, сеансы которых учитываются модулем AAA.

Команда **show aaa sessions** может использоваться для отображения уникального идентификатора сеанса, как показано на рисунке.

```
R1# show aaa sessions
Total sessions since last reload: 4
Session Id: 1
  Unique Id: 175
  User Name: ADMIN
  IP Address: 192.168.1.10
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
```

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация

17

Отладка локальной аутентификации AAA

```
R1# debug aaa ?  
accounting Accounting  
administrative Administrative  
api AAA api events  
attr AAA Attr Manager  
authentication Authentication  
authorization Authorization  
cache Cache activities  
coa AAA CoA processing  
db AAA DB Manager  
dead-criteria AAA Dead-Criteria Info  
id AAA Unique Id  
ipc AAA IPC  
mlist-ref-count Method list reference counts  
mlist-state Information about AAA method  
list state change and notification  
per-user Per-user attributes  
pod AAA POD processing  
protocol AAA protocol processing  
server-ref-count Server handle reference counts  
sg-ref-count Server group handle reference counts  
sg-server-selection Server Group Server Selection  
subsys AAA Subsystem  
testing Info. about AAA generated test packets
```

Варианты отладки

На маршрутизаторе Cisco имеются команды **debug**, полезные для диагностики и устранения проблем с аутентификацией. Как показано на рисунке, команда **debug aaa** содержит несколько ключевых слов, которые можно использовать для этой цели. Особый интерес представляет собой команда **debug aaa authentication**.

Она важна для анализа результатов отладки в случаях, когда все работает нормально. Результаты исполнения команды **debug** важны для идентификации проблем в случаях, когда что-то работает не так. При использовании любых команд **debug** в рабочей среде необходимо соблюдать осторожность, поскольку они интерпретируются на плоскости управления и, соответственно, создают значительную нагрузку на ресурсы маршрутизатора и могут отрицательно повлиять на производительность сети.

Второй учебный вопрос.

Локальная аутентификация

18

Основные сведения о результате отладки

```
R1# debug aaa authentication  
113123: Feb 4 10:11:19.305 CST: AAA/MEMORY: create_user (0x619C4940) user='' ruser=''  
port='tty1' rem_addr='async/81560' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=1  
113124: Feb 4 10:11:19.305 CST: AAA/AUTHEN/START (2784097690): port='tty1' list=''  
action=LOGIN service=LOGIN  
113125: Feb 4 10:11:19.305 CST: AAA/AUTHEN/START (2784097690): using "default" list  
113126: Feb 4 10:11:19.305 CST: AAA/AUTHEN/START (2784097690): Method=LOCAL  
113127: Feb 4 10:11:19.305 CST: AAA/AUTHEN (2784097690): status = GETUSER  
113128: Feb 4 10:11:26.305 CST: AAA/AUTHEN/CONT (2784097690): continue_login  
(user='(undef)')  
113129: Feb 4 10:11:26.305 CST: AAA/AUTHEN (2784097690): status = GETUSER  
113130: Feb 4 10:11:26.305 CST: AAA/AUTHEN/CONT (2784097690): Method=LOCAL  
113131: Feb 4 10:11:26.305 CST: AAA/AUTHEN (2784097690): status = GETPASS  
113132: Feb 4 10:11:28.145 CST: AAA/AUTHEN/CONT (2784097690): continue_login  
(user='diallocal')  
113133: Feb 4 10:11:28.145 CST: AAA/AUTHEN (2784097690): status = GETPASS  
113134: Feb 4 10:11:28.145 CST: AAA/AUTHEN/CONT (2784097690): Method=LOCAL  
113135: Feb 4 10:11:28.145 CST: AAA/AUTHEN (2784097690): status = PASS
```

Отладка аутентификации AAA

Команда **debug aaa authentication** полезна для диагностики и устранения проблем AAA, как показано на рисунке.

Необходимо специально следить за сообщениями о состоянии **GETUSER** и **GETPASS**. Также эти сообщения полезны для определения используемого списка методов. В данном примере был использован метод локальной базы данных. Статус входа в систему указывается сообщением **PASS**, которое означает, что вход произведен успешно.

Для отключения этой команды используйте команду **no debug aaa authentication** или полное отключение командой **undebbug all**.

Выводы по второму вопросу

Локальная аутентификация

Настройка и проверка локальной аутентификации AAA

Настройте маршрутизатор R1, используя следующие инструкции:

- Настройте учетную запись JR-ADMIN с шифрованным паролем Str0ngpa55w0rd типа 9 (scrypt) и учетную запись ADMIN с шифрованным паролем Str0ng5rPa55w0rd типа 9.
- Включите AAA на маршрутизаторе.
- Настройте список аутентификации default, когда первый метод – login, чувствительный к local-case, а резервный метод – enable secret.
- Настройте второй список аутентификации с именем SSH-LGIN, который имеет только один метод – login, чувствительный к local-case.
- Настройте блокировку учетных записей после выполнения максимум 3 неудачных попыток.
- Примените список SSH-LGIN к линиям виртуального терминала.
- Введите команду end для выхода из режима конфигурации.
- Используйте команду show для просмотра текущих сеансов AAA в R1.

R1(config)#

Сброс

Показать


Показать все

Третий учебный вопрос.

Серверное решение AAA

20

Серверная аутентификация



Серверная аутентификация

1. Пользователь устанавливает соединение с маршрутизатором.
2. Маршрутизатор запрашивает у пользователя его имя и пароль.
3. Маршрутизатор передает имя пользователя и пароль в Cisco Secure ACS (серверное или аппаратное решение).
4. Cisco Secure ACS аутентифицирует пользователя. Пользователю предоставляется доступ к маршрутизатору (административный доступ) или сети на основе информации, найденной в базе данных Cisco Secure ACS.

Сравнение локальной и серверной аутентификации AAA

Локальная реализация AAA допускается в очень небольших сетях. Однако локальная аутентификация не очень хорошо масштабируется.

В большинстве корпоративных сред используется множество маршрутизаторов, коммутаторов и других инфраструктурных устройств Cisco, у маршрутизаторов есть множество администраторов, а доступ к корпоративной сети нужен сотням или тысячам пользователей. Обслуживание локальной базы данных для каждого устройства в сети такого масштаба нецелесообразно.

Чтобы решить эту проблему, можно использовать для управления доступом пользователей и администраторов ко всей корпоративной сети с помощью одного или нескольких серверов AAA, например Cisco Secure ACS. Cisco Secure ACS может создавать централизованную базу данных пользователей и административного доступа, которой смогут пользоваться все устройства сети. Также поддерживается работа с многими внешними базами данных, в том числе на базе Active Directory и Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

В этих базах данных хранятся данные учетных записей пользователей и пароли, что позволяет централизованно администрировать учетные записи пользователей. Для дополнительного резервирования можно использовать несколько серверов, как показано на рисунке.

Третий учебный вопрос.

Серверное решение AAA

TACACS+ и RADIUS



Cisco Secure ACS поддерживает протоколы TACACS+ и RADIUS, как показано на рисунке.

TACACS+ и RADIUS – протоколы аутентификации, используемые для связи с серверами AAA. Как показано на рисунке, каждый из протоколов поддерживает разные функции и возможности. Выбор между TACACS+ и RADIUS зависит от потребностей организаций.

Например, крупный интернет-провайдер может выбрать RADIUS, потому что он поддерживает детальный учет, необходимый для биллинга пользователей. Организация с разными группами пользователей может выбрать TACACS+, потому что он требует применения политик авторизации на уровне пользователей или групп.

Важно понимать многочисленные отличия между протоколами TACACS+ и RADIUS.

Три основных характеристики TACACS+:

- Разделяет аутентификацию и авторизацию
- Шифрует все данные
- Использует TCP-порт 49

Четыре основных характеристики RADIUS:

- Объединяет аутентификацию и авторизацию RADIUS в рамках одного процесса
- Шифрует только пароль
- Использует UDP
- Поддерживает технологии удаленного доступа 802.1X и протокол иницирования сеанса (SIP, Session Initiation Protocol)

Третий учебный вопрос.

Серверное решение AAA

Сравнение TACACS+ и RADIUS

	TACACS+	RADIUS
Функциональные возможности	Разделяет AAA в соответствии с архитектурой AAA, что обеспечивает модульный принцип реализации сервера безопасности	Объединяет аутентификацию и авторизацию, но отделяет учет, что обеспечивает меньшую гибкость реализации по сравнению с TACACS+
Стандарт	Обычно поддерживается компанией Cisco	Открытый стандарт/стандарт RFC
Транспортный протокол	TCP	UDP
CHAP	Двунаправленный запрос и ответ, используемые в протоколе Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)	Однонаправленный запрос и ответ из сервера безопасности RADIUS в клиент RADIUS
Конфиденциальность	Шифруется весь пакет	Шифруется пароль
Индивидуальная настройка	Обеспечивает авторизацию команд маршрутизатора для каждого пользователя или для каждой группы	Не позволяет выполнять авторизацию команд маршрутизатора для каждого пользователя или для каждой группы
Учет	С ограничениями	Расширенный

Хотя для взаимодействия между маршрутизатором и серверами AAA может использоваться любой из протоколов, протокол TACACS+ считается более защищенным. Это связано с тем, что все передаваемые по протоколу TACACS+ данные шифруются, а при передаче по протоколу RADIUS шифруется только пароль пользователя. RADIUS не шифрует имена пользователей, учетную информацию и другую информацию, передаваемую в сообщениях RADIUS.

Третий учебный вопрос.

Серверное решение AAA

Процесс аутентификации TACACS+


Аутен
TACA
TACACS+ пр
TACACS. ТА

TACA

позволяя ис
аутентифика

Расши
по сравнени
включая IP и
шифруется в

Рассм



на название,
ими версиями

реализации,
другой метод

зодов ответов
х протоколов,
асности связи

Третий учебный вопрос. Серверное решение AAA

Аутентификация

Протокол

стандарте IEEE 802.1X

в локальных

определяется

Протоко

используется

Однако осталась

RADIUS

производится

1813 для учета

RADIUS

например шифрование

с помощью RSA

Рассмотрим

Процесс аутентификации RADIUS



Клиент



ACS

на открытом
US работает
колл RADIUS

P). Для этого
бщий секрет.

пользователя
JDP 1646 или

стройств SIP,
звер RADIUS
1X.

Выводы по третьему учебному вопросу.

Серверное решение AAA

25

Задание. Определение коммуникационного протокола AAA

Инструкции

Щелкните соответствующее поле рядом с каждой функцией, чтобы указать коммуникационный протокол.

Проверка


Сброс

Функции коммуникационного протокола AAA

	TACACS+	RADIUS
Несовместим со своими предшественниками	✓	
Использует прокси-серверы для масштабируемости		✓
Разделяет аутентификацию и авторизацию	✓	
Объединяет аутентификацию и авторизацию в рамках одного процесса		✓
Шифрует только пароль		✓
Шифрует все данные	✓	
Использует TCP-порт 49	✓	
Использует UDP		✓
Поддерживает технологии удаленного доступа, 802.1X и SIP		✓

Авторизация сервера AAA

ойства или конечного пользователя, а
ям доступ к определенным зонам или



изации. Маршрутизатор можно настроить
лько определенные функции. Необходимо

ь доступ пользователю к определенным
ает защиту инфраструктуры в больших
ACS упрощают настройку конфигурации

В аутентифицированном режиме показано, как пользователь может увидеть информацию о маршрутизаторе. Пользователь вводит команду `show version`, связанный с SSH или `configure terminal`. Маршрутизатор запрашивает от ACS разрешение выполнить команду от имени пользователя. Когда пользователь отправляет команду `show version`, ACS отправляет ответ ACCEPT. Если пользователь отправляет команду `configure terminal`, ACS отправляет ответ REJECT.

По умолчанию TACACS+ разрешает установить новый сеанс TCP для каждого запроса авторизации, что может привести к задержке при вводе команд пользователями. Для повышения производительности Cisco Secure ACS поддерживает постоянные сеансы TCP, настраиваемые с помощью команды `single-connection` режима конфигурации сервера TACACS.

Серверная авторизация и аудит AAA

Синтаксис команды aaa authorization

```
R1(config)# aaa authorization {network | exec | commands level}
{default | list-name} method1...[method4]
```

```
R1(config)# aaa authorization exec ?
WORD      Named authorization list.
default   The default authorization list.
```

Списки методов авторизации

```
R1(config)# aaa authorization {network | exec | commands level}
{default | list-name} method1...[method4]
```

```
R1(config)# aaa authorization exec default ?
cache      Use Cached-group
group      Use server-group.
if-authenticated Succeed if user has authenticated.
krb5-instance Use Kerberos instance privilege maps.
local      Use local database.
none       No authorization (always succeeds).
```

```
R1(config)# aaa authorization exec default group ?
WORD      Server-group name
ldap     Use list of all LDAP hosts.
radius   Use list of all Radius hosts.
tacacs+  Use list of all Tacacs+ hosts.
```

Конфигурация авторизации AAA

Чтобы настроить авторизацию команд, следует использовать команду **aaa authorization**, как показано на рисунках 1 и 2. Тип службы может определить типы команд или служб:

network – Для сетевых служб, например PPP

exec – Для запуска исполняемого кода (оболочки); см. рис. 2

commands level – Для исполняемых команд (оболочки)

Четвертый учебный вопрос. Серверная авторизация и аудит AAA

37



```
R1(config)# username JR-ADMIN algorithm-type scrypt secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# username ADMIN algorithm-type scrypt secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
R1(config)# aaa authorization network default group tacacs+
```

Когда авторизация AAA не включена, всем пользователям разрешен полный доступ. После запуска аутентификации изменения по умолчанию не разрешают доступ. Это означает, что администратор должен создать пользователя с полными правами доступа до активации авторизации, как показано на рисунке. Без этого администратор сразу же потеряет доступ к системе после ввода команды **aaa authorization**. Восстановить доступ можно будет только после перезагрузки маршрутизатора. Перезагрузка используемого в работе маршрутизатора может оказаться неприемлемой. Необходимо, чтобы хотя бы у одного пользователя всегда были полные права доступа.

Серверная авторизация и аудит AAA

Пример учета для кредитной карточки



Account Number		Statement Closing Date	Current Amount Due	
1234-567-890		01-31-01	\$278.50	
MAIL PAYMENT TO: THE BANK 123 MAIN STREET ANYTOWN, USA 67500-0010				
672917345 001782550000000003				
Detach here and return upper portion with check or money order. Do not staple or fold.				
Statement of Personal Credit Card Account				
Return this portion for your files.				
Cardmember Name	Account Number	Statement Closing Date		
JOE EMPLOYEE	1234-456-890	01-31-01		
Statement Date:	02-01-01	Payment Due Date:	03-01-01	
Closing Date:	01-31-01			
Credit Limit:	\$1,500.00	Credit Available:	\$1221.50	
New Balance:	\$278.50	Minimum Payment Due:	\$20.00	
Account Summary				
Previous Balance:	+74.24	Transaction Fees:	+3.00	
Purchases:	+250.50	Annual Fees:	+25.00	
Cash Advances:	+0	Current Amount Due:	+250.50	
Payments:	-74.25	Amount Past Due:	+0	
Finance Charge:	+0	Amount Over Credit Line:	+0	
Late Charge:	+0	NEW BALANCE:	\$278.50	
Activity Since Last Statement				
Reference Number	Sold	Posted	Amount	
43210987	01-03	01-13	Payment, Thank You	-\$74.25
01234567	01-12	01-13	Wings 'N Things	\$25.25
78901234	01-14	01-17	Record Release	\$40.00
45678901	01-14	01-17	Sports Stadium	\$75.25
3210987	01-22	01-23	Tic Tac	\$20.75
76543210	01-29	01-30	Electronic World	\$69.25
23456678		01-30	Transaction Fees	\$3.00
34567890		01-01	Annual Fee	\$25.00
PAGE 1 OF 1				

Учет

На что вы потратили деньги?

Знакомство с серверным учетом AAA

Компаниям часто нужно следить за тем, какие ресурсы используют отдельные пользователи или группы. Учет AAA позволяет отслеживать использование ресурсов.

Хотя учет обычно считается задачей управления сетью или финансового управления, мы тоже немного расскажем о нем, потому что он тесно связан с безопасностью. В частности, система учета создает список пользователей с указанием времени их входа в систему. Например, если администратор узнает, что сотрудник вошел в систему посреди ночи, эта информация может стать поводом для дальнейшего расследования причин такого входа.

Еще одна причина внедрения учета – создание списка изменений в сети с указанием пользователя, который вносит изменения, и точного характера этих изменений. Эта информация помогает в диагностике и устранении неисправностей, если изменения влекут за собой непредвиденные результаты.

Как и в случае аутентификации и авторизации, списки методов учета определяют конкретные способы выполнения учета и последовательность их применения. После активации список методов учета по умолчанию автоматически применяется ко всем интерфейсам, кроме тех, для которых явным образом определен пользовательский список методов учета.

Четвертый учебный вопрос.

Серверная авторизация и аудит AAA

39

Конфигурация учета AAA

Для настройки учета AAA используйте команду **aaa accounting** (смотри рисунок 1).

Обычно используются следующие три параметра **aaa accounting** ключевые слова:

network – Выполняет учет всех запросов сетевых услуг, включая PPP.

exec – Запускает учет сеанса оболочки EXEC.

connection – Запускает учет для всех исходящих соединений, например SSH и Telnet.

Как и при аутентификации AAA, можно использовать ключевое слово **default** или **list-name**.

Затем настраивается тип записи (триггер). Триггер определяет, какие действия вызывают обновление записей учета. Возможные триггеры:

start-stop – Отправляет уведомление **start** о начале процесса и уведомление **stop** по окончании процесса.

stop-only – Отправляет запись учета **stop** для всех случаев, включая ошибки аутентификации.

none – Отключает учет на линии или интерфейсе.

На рис. 2 показаны доступные списки методов учета.

Синтаксис команды aaa accounting

```
R1(config)#
```

```
aaa accounting {network | exec | connection} {default | list-name}
{start-stop | stop-only | none } [broadcast] method1...[method4]
```

```
R1(config)# aaa accounting exec?
```

WORD Named Accounting list.

default The default accounting list.

Списки методов учета

```
R1(config)#
```

```
aaa accounting {network | exec | connection} {default | list-name}
{start-stop | stop-only | none } [broadcast] method1...[method4]
```

```
R1(config)# aaa accounting exec default start-stop?
```

broadcast Use Broadcast for Accounting

group Use Server-group

```
R1(config)# aaa accounting exec default start-stop group?
```

WORD Server-group name

radius Use list of all Radius hosts.

tacacs+ Use list of all Tacacs+ hosts.

Четвертый учебный вопрос.

Серверная авторизация и аудит AAA

40

Пример учета AAA



```
R1(config)# username JR-ADMIN algorithm-type script secret Str0ng5rPa5w0rd
R1(config)# username ADMIN algorithm-type script secret Str0ng5rPa55w0rd
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authentication login default group tacacs+
R1(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
R1(config)# aaa authorization network default group tacacs+
R1(config)# aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
R1(config)# aaa accounting network default start-stop group tacacs+
```

На рисунке приведен пример учета для регистрации использования команд EXEC и сетевых соединений.


В маршрутизаторе R1 настроена локальная база данных имен пользователей, включен AAA и настроена аутентификация AAA. В сети реализованы серверы TACACS+ и RADIUS. Настройте маршрутизатор R1, используя следующие инструкции:

- Настройте список методов авторизации AAA по умолчанию для оболочек EXEC и сетевых сервисов, использующих TACACS+.
- Настройте список методов учета AAA по умолчанию для оболочек EXEC и сетевых сервисов TACACS+ с уведомлениями «старт» и «стоп», отправляемыми в начале и конце процесса.
- После настройки выйдите из режима конфигурации.

```
R1(config) #
```

С помощью средства проверки синтаксиса, приведенного на рисунке, настройте серверную авторизацию и учет AAA на маршрутизаторе R1. Локальная база данных пользователей настроена, AAA включено, аутентификация AAA настроена, в сети реализованы серверы TACACS+ и RADIUS.

Серверная авторизация и аудит AAA



Запрашивающее устройство (клиент) - Устройство (рабочая станция), которое запрашивает доступ к сервисам LAN и коммутатора и отвечает на запросы коммутатора. На рабочей станции должно использоваться клиентское ПО, совместимое со стандартом 802.1X. (Порт, к которому подключается клиент, является запрашивающим устройством [клиентом] согласно спецификации IEEE 802.1X.)

Аутентификатор (коммутатор) – Контролирует физический доступ к сети, руководствуясь состоянием аутентификации узла сети. Он выступает в роли посредника (прокси-сервера) между клиентом (запрашивающим устройством) и сервером аутентификации. Он запрашивает у клиента идентификационные данные, проверяет их на сервере и ретранслирует клиенту отклик сервера. В составе коммутатора имеется программный агент RADIUS, который отвечает за инкапсуляцию и декапсуляцию кадров EAP (расширяемый протокол аутентификации), а также за взаимодействие с сервером аутентификации.


Сервер аутентификации - Непосредственно выполняет аутентификацию клиента. Сервер аутентификации проверяет подлинность клиента и сообщает коммутатору, есть ли у клиента полномочия на доступ к сервисам LAN и коммутатора. Поскольку коммутатор выступает в качестве прокси-сервера, служба аутентификации для клиента прозрачна. Система безопасности RADIUS с расширениями EAP – единственный поддерживаемый сервер аутентификации.

Обеспечение безопасности с использованием аутентификации 802.1X на основе портов

Стандарт IEEE 802.1X определяет контроль доступа на основе портов и протокол аутентификации, который запрещает не прошедшим авторизацию рабочим станциям подключаться к LAN через общедоступные порты коммутатора. Сервер аутентификации проводит аутентификацию каждой рабочей станции, подключаемой к порту коммутатора, прежде чем предоставлять любые сервисы коммутатора или LAN.

На рисунке показано, что с аутентификацией на базе портов 802.1X устройства в сети имеют определенные роли:

Серверная авторизация и аудит AAA



До прохождения аутентификации рабочей станции средства контроля доступа 802.1x пропускают через порт только трафик протокола расширяемой аутентификации по LAN (EAPOL). После успешной аутентификации разрешается пересылка через порт обычного трафика.

Состояние порта коммутатора определяет, предоставлен ли клиенту доступ в сеть. При настройке для аутентификации 802.1X на базе портов начальным состоянием порта является неавторизованное состояние. В этом состоянии порт запрещает весь входящий и исходящий трафик, кроме пакетов протокола 802.1x. После успешной аутентификации клиента порт переходит в авторизованное состояние, и весь трафик клиента может пересыпаться обычным образом. Если коммутатор запрашивает идентификацию клиента (инициируется аутентификатором) и клиент не поддерживает 802.1X, порт остается в неавторизованном состоянии, и клиенту не предоставляется доступ к сети.


Если же клиент с поддержкой 802.1X подключается к порту и инициирует процесс аутентификации (инициируется запрашивающим устройством), отправляя кадр начального состояния EAPOL на коммутатор с протоколом 802.1X, никакой ответ не присыпается, и клиент начинает отправлять кадры, как если бы порт находился в авторизованном состоянии.

На рисунке показан полный процесс обмена сообщениями между запрашивающим устройством, аутентификатором и сервером аутентификации. Инкапсуляция происходит следующим образом:

Между запрашивающим устройством и аутентификатором - Данные EAP инкапсулируются в кадры EAPOL.

Между аутентификатором и сервером аутентификации – Данные EAP инкапсулируются с использованием RADIUS.

Серверная авторизация и аудит AAA



Состояния авторизации портов 802.1X

При успешном прохождении аутентификации клиентом (получении кадра принятия от сервера аутентификации) состояние порта сменяется на авторизованное, и все кадры от клиента, прошедшего аутентификацию, активируются на порту.

При отказе в аутентификации порт остается в неавторизованном состоянии, но аутентификация может быть произведена повторно. В тех случаях, когда сервер аутентификации недоступен, коммутатор может повторить отправку запроса. Если к серверу не удалось обратиться после определенного числа повторов, аутентификация считается непройденной, и доступ к сети не предоставляется.

После завершения работы клиента он отправляет сообщение выхода EAPOL, в результате чего порт коммутатора возвращается в неавторизованное состояние.

Используйте команду **authentication port-control** для контроля состояния авторизации порта. На рисунке показаны синтаксис команды и описание параметров. По умолчанию порт находится в состоянии принудительной авторизации, т. е. может отправлять и принимать трафик без аутентификации 802.1x. Ключевое слово **auto** необходимо ввести для включения аутентификации 802.1X. При успешном прохождении аутентификации клиентом (получении кадра принятия от сервера аутентификации) состояние порта сменяется на авторизованное, и все кадры от клиента, прошедшего аутентификацию, активируются на порту. При отказе в аутентификации порт остается в неавторизованном состоянии, но аутентификация может быть произведена повторно. В тех случаях, когда сервер аутентификации недоступен, коммутатор может повторить отправку запроса. Если к серверу не удалось обратиться после определенного числа повторов, аутентификация считается непройденной, и доступ к сети не предоставляется.

После завершения работы клиента он отправляет сообщение выхода EAPOL, в результате чего порт коммутатора возвращается в неавторизованное состояние. Если состояние порта сменяется на отключенное или порт получает кадр выхода EAPOL, то порт возвращается в неавторизованное состояние.

Серверная авторизация и аудит AAA

Запрашивающее устройство

Пример настройки 802.1X

Аутентификатор

F0/1

S1

Сервер
авторизации
(RADIUS)

10.1.1.50



```
S1(config)# aaa new-model
S1(config)# radius server CCNAS
S1(config-radius-server)# address ipv4 10.1.1.50 auth-port 1812 acct-port 1813
S1(config-radius-server)# key RADIUS-Pa55w0rd
S1(config-radius-server)# exit
S1(config)# aaa authentication dot1x default group radius
S1(config)# dot1x system-auth-control
S1(config)# interface F0/1
S1(config-if)# description Access Port
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# authentication port-control auto
S1(config-if)# dot1x pae authenticator
```

Конфигурирование 802.1X

На рис. 1 показана ситуация, когда ПК подключен к порту коммутатора F0/1 и аутентификация устройства производится через 802.1X с сервером RADIUS. Для настройки 802.1X требуется простая процедура:

Шаг 1. Включите AAA с помощью команды `aaa new-model` и настройте сервер RADIUS.

Шаг 2. Создайте список методов аутентификации на базе портов 802.1X, используя команду `aaa authentication dot1x`.

Шаг 3. Глобально включите аутентификацию на основе порта 802.1X с помощью команды `dot1x system-auth-control`.

Шаг 4. Включите аутентификацию на основе порта в интерфейсе с помощью команды `authentication port-control auto`.

Шаг 5. Включите аутентификацию 802.1X в интерфейсе с помощью команды `dot1x pae`. Опция `authenticator` устанавливает тип Port Access Entity (PAE), чтобы интерфейс функционировал только как аутентификатор и не отвечал ни на какие сообщения запрашивающего устройства.

Четвертый учебный вопрос.

Защита плоскости управления

42

Спу

Сис

фальсифик

обычно ис

необычном


Спу

— Пере

— Пере

— Пере

Злоумышленники могут манипулировать неаутентифицированными обновлениями маршрутов



одноранговой сети или за счет
нг информации о маршрутизации
ку или заставить трафик идти по

**Рассмотрим пример
того, как атака
создает петлю
маршрутизации.**

Для просм
ознакомить

Далее для нейтрализации атак на протоколы маршрутизации сконфигурирем
аутентификацию OSPF.

Аутентификация протокола маршрутизации OSPF MD5

OSPF поддерживает аутентификацию протокола маршрутизации с использованием MD5. Аутентификацию MD5 можно включить глобально для всех интерфейсов или отдельно для каждого.

Включение аутентификации OSPF MD5 в глобальном режиме:

- команда **ip ospf message-digest-key key md5 password** в режиме конфигурации интерфейса.
- команда **area area-id authentication message-digest** в режиме конфигурации маршрутизатора.

Таким образом аутентификация принудительно включается на всех интерфейсах с поддержкой OSPF. Если интерфейс не сконфигурирован с помощью команды **ip ospf message-digest-key**, он не сможет сформировать смежности с другими соседями OSPF.

Включение аутентификации MD5 отдельно для каждого интерфейса:

- команда **ip ospf message-digest-key key md5 password** в режиме конфигурации интерфейса.
- команда **ip ospf authentication message-digest** в режиме конфигурации интерфейса.

Настройки интерфейса переписывают глобальные настройки. Пароли аутентификации MD5 не обязательно должны быть одинаковы для всей области. Однако они должны быть одинаковыми между соседями.

Четвертый учебный вопрос.

Защита плоскости управления

44

OSPF, сконфигурированная с аутентификацией MD5



```
R1# conf t
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco12345
R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
R1(config-if)#
000209: Feb 20 13:59:35.091 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.2 on
Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-if)#
000210: Feb 20 14:01:09.975 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.2 on
Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
-----
R2# conf t
000137: Feb 20 13:59:35.091 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on
Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R2(config)# interface s0/0/0
R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco12345
R2(config-if)# ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#
000138: Feb 20 14:01:09.975 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on
Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-if)#

```

На рис. 1 маршрутизаторы R1 и R2 сконфигурированы с аутентификацией OSPF и маршрутизация работает корректно. Однако OSPF-сообщения не аутентифицированы и не зашифрованы.

На рис. 2 маршрутизаторы R1 и R2 сконфигурированы с аутентификацией OSPF MD5. Аутентификация сконфигурирована отдельно для каждого интерфейса, так как оба маршрутизатора используют только один интерфейс для создания смежностей OSPF.

Обращаем внимание, что при конфигурировании маршрутизатора R1 смежность OSPF с R2 теряется до тех пор, пока R2 не будет сконфигурирован с соответствующей аутентификацией MD5.

Четвертый учебный вопрос.

Защита плоскости управления

45

Процедура конфигурации аутентификации OSPF SHA

Шаг 1. Задайте цепочку ключей аутентификации SHA.

```
Router(config)# key chain name
Router(config-keychain)# key key-id
Router(config-keychain-key)# key-string string
Router(config-keychain-key)# cryptographic-algorithm hmac-sha-256
Router(config)# send-lifetime start-time {infinite | end-time | duration seconds}
```

Шаг 2. Присвойте цепочку ключей аутентификации требуемым интерфейсам.

```
Router(config)# interface type number
Router(config-if)# ip ospf authentication key-chain name
```

Аутентификация OSPF SHA включает два важных шага. Синтаксис команд показан на рисунке.

Шаг 1. Укажите цепочку ключей аутентификации в режиме глобальной конфигурации.

Присвойте имя цепочки ключей с помощью команды **key chain**.

Присвойте номер и пароль цепочки ключей с помощью команд **key** и **key-string**.

Укажите аутентификацию SHA с помощью команды **cryptographic-algorithm**.

(Необязательно) Укажите, когда истекает срок действия ключа, с помощью команды **send-lifetime**.

Шаг 2. Присвойте ключ аутентификации нужным интерфейсам с помощью команды **ip ospf authentication key-chain**.

Аутентификация протокола маршрутизации OSPF SHA

Аутентификация MD5 в настоящее время считается уязвимой к атаками и должна пользоваться только в случае, когда ее надежная аутентификация недоступна. В версии Cisco IOS 14.1T добавлена поддержка для аутентификации OSPF SHA, как описано в документе RFC 5709. Таким образом, администратор должен использовать аутентификацию SHA, при условии что операционные системы всех маршрутизаторов поддерживают аутентификацию OSPF SHA.

Четвертый учебный вопрос.

Защита плоскости управления

42

OSPF, сконфигурированная с аутентификацией SHA



```
R1(config)# key chain SHA256
R1(config-keychain)# key 1
R1(config-keychain-key)# key-string ospfSHA256
R1(config-keychain-key)# cryptographic-algorithm hmac-sha-256
R1(config-keychain-key)# exit
R1(config-keychain)# exit
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf authentication key-chain SHA256
R1(config-if)#
000218: Feb 20 15:06:07.607 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.2 on Serial0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-if)#
000219: Feb 20 15:07:22.635 UTC: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.2 on Serial0/0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)#
-----
R2(config)# key chain SHA256
R2(config-keychain)# key 1
R2(config-keychain-key)# key-string ospfSHA256
R2(config-keychain-key)# cryptographic-algorithm hmac-sha-256
R2(config-keychain-key)# exit
R2(config-keychain)# exit
```

На рис. 2 маршрутизаторы R1 и R2 конфигурируются с аутентификацией OSPF SHA с помощью ключа SHA256 и строки ключа ospfSHA256. Обращаем внимание, что при конфигурировании маршрутизатора R1 смежность OSPF с R2 теряется до тех пор, пока R2 не будет сконфигурирован с соответствующей аутентификацией SHA.

Выводы по четвертому учебному вопросу.

Защита плоскости управления

42

Воспользуйтесь программой проверки синтаксиса (см. рис. 3), чтобы сконфигурировать аутентификацию OSPF с помощью ключа SHA 256.

Сконфигурируйте аутентификацию OSPF с помощью ключа SHA 256

Для конфигурации OSPF с аутентификацией SHA сначала необходимо настроить цепочку ключей:

- Введите команду `key chain` для создания цепочки ключей с именем `SHA256`.
- Создайте ключ номер 1.
- Создайте `key-string` для данного ключа `ospfSHA256`
- Создайте `cryptographic-algorithm hmac-sha-256`
- Выйдите из конфигурации цепочки ключей.

R1(config)#

Сброс

Показать

Показать все

Выводы по четвертому учебному вопросу.

Серверная авторизация и аудит AAA

35

С помощью средства проверки синтаксиса, приведенного на рисунке, настройте аутентификацию порта 802.1X на коммутаторе 2960.

Настройка аутентификации портов 802.1x в коммутаторе 2960

Настройте сервер RADIUS на S1, используя следующие инструкции:

- Включите AAA.
- Выполните вход в режим конфигурации сервера RADIUS и назначьте конфигурации имя CCNAS.
- Настройте серверу RADIUS адрес 10.1.1.50. с портом аутентификации 1812 и портом учета 1813.
- Установите общий секретный ключ RADIUS-Pa55w0rd.
- Выйдите из режима конфигурации сервера RADIUS.
- Укажите список методов аутентификации по умолчанию на основе порта 802.1x с первичным вариантом RADIUS.
- Глобально включите аутентификацию на основе порта 802.1x.

S1 (config) #

Сброс

Показать

Показать все

1. Назначение аутентификации.
2. Локальная аутентификация.
3. Серверное решение аутентификации.
4. Серверная авторизация и аудит AAA.

Использование протокола аутентификации, авторизации и учета (AAA) создает масштабируемую структуру для администрирования доступа. AAA контролирует, кому и когда разрешено подключаться к сети, что им разрешено в ней делать, а также отслеживает записи выполненных действий.

В небольших или простых сетях аутентификация AAA реализуется с использованием локальной базы данных. Однако в больших и сложных сетях аутентификация AAA должна реализовываться с использованием серверного механизма AAA.

AAA могут использовать протоколы RADIUS и TACACS+ для взаимодействия с маршрутизаторами клиентов. Система Cisco Access Control System (ACS) может использоваться для предоставления доступа к серверам AAA или для расширения функций механизма Cisco Identity Services Engine (ISE).

Также для аутентификации на базе портов можно использовать протокол 802.1X.