# Évolution spontanée d'un système chimique

## I. Système chimique à l'état final

#### A. Transformation totale et non totale

1. Transformation totale

Lors d'une transformation totale, on a  $x_f = x_{\text{max}}$  avec  $x_f$  l'avancement final. On représente l'équation chimique par une flèche  $\rightarrow$ .

2. Transformation non-totale / partielle / limitée

Lors d'une transformation partielle, on a  $x_f < x_{\rm max}$ . Lorsque la réaction se "termine", il reste encore une partie des réactifs. Les réactifs et les produits coexistent. La réaction a trouvé un état d'équilibre où les quantités de matière n'évoluent plus.

On représente l'équation chimique par une double flèche  $\rightleftharpoons$ .

\* La réaction peut se faire dans les 2 sens. Cela veut dire qu'au niveau macroscopique, on observe un équilibre dynamique car les molécules réagissent simultanément dans les deux sens. Les concentrations globales (réactifs, produits) n'évoluent plus.

### B. Vitesse volumique

Soit l'équation chimique:

$$aA + bB \stackrel{1}{\rightleftharpoons} cC + dD$$

On parle de sens direct (1) lorsque la réaction se fait de gauche à droite, i.e. disparition des réactifs. La vitesse volumique de disparition des réactifs a pour relation :

$$v_{\rm disp} = -\frac{d[A]}{dt}$$

Par rapport à A, on parle de sens indirect (2) lorsque la réaction chimique évolue de droite à gauche, i.e. apparition des réactifs. La vitesse volumique d'apparition des réactifs a pour relation :

$$v_{\rm app} = +\frac{d[A]}{dt}$$

# C) Taux d'avancement final $\tau_f$

On a:

$$\tau_f = \frac{\tau_f}{\tau_{\text{max}}}$$
 avec  $\tau_{\text{max}}$  l'avancement maximal théorique.

Si  $\tau_f=1$  alors la transformation est totale. Si  $\tau_f<1$  alors la transformation est partielle.

# II. Évolution d'un système chimique

### A. L'activité d'une espèce chimique $\alpha$

L'activité  $\alpha$  d'une espèce chimique A est une grandeur sans dimension qui est définie selon l'état physique de l'espèce chimique A dans un mélange.

- Si A est solide/solvant alors  $\alpha(A) = 1$
- Si A est un soluté [ion] alors  $\alpha(A) = \frac{[A]}{c^0}$  avec  $c^0 = 1$  mol·L<sup>-1</sup>

#### B. Quotient de réaction $Q_r$

On a:

$$Q_r = \frac{\alpha(C)^c \times \alpha(D)^d}{\alpha(A)^a \times \alpha(B)^b}$$

Si A, B, C et b sont des ions, on peut écrire à l'instant t :

$$Q_{r,t} = \frac{[C]_t^c \times [D]_t^d}{[A]_t^a \times [B]_t^b}$$

## C. Constante d'équilibre

$$Q_{\text{réac}} = Q_{\text{r,f}} = K(T)$$

La constante d'équilibre K(T) est propre à chaque réaction chimique qui dépend uniquement de la température en Kelvin K.

## D. Évolution spontanée d'un équilibre

- Si  $Q_{\rm r,t} < K(T)$  alors la réaction chimique va dans le sens direct (1) jusqu'à ce que  $Q_{\rm r,t} = K(T)$ .
- Si  $Q_{r,t} > K(T)$  alors la réaction chimique va dans le sens indirect (2).
- Si  $Q_{r,t} = K(T)$  alors on est dans un équilibre dynamique.

## E. Les piles électrochimiques

### A. Rappels sur les réactions d'oxydoréduction

- Un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un électron  $e^-$ .
- Un réducteur est une espèce chimique capable de perdre un  $e^-$ .

On a le couple : Ox/Red.

La demi-équation :

$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red.$$

- Si  $Ox + ne^- \rightarrow Red$  alors on a une réduction.
- Si Red  $\rightarrow$  Ox +  $ne^-$  alors on a une oxydation.

### B. Pour deux couples pour une réaction d'oxydoréduction

$$\frac{Ox_1/Red_1}{Ox_2/Red_2}$$
  $\Rightarrow$   $Ox_1 + Red_2 \rightarrow Ox_2 + Red_1$ 

### B) Composition d'une pile électrochimique

Une pile électrochimique est constituée de deux compartiments séparés appelés demi-piles reliés par un pont salin conducteur. Chaque demi-pile est constituée d'une électrode et d'un électrolyte contenant des espèces conductrices. Elle doit contenir les espèces conjuguées d'un même couple d'oxydo-réduction. Pour un couple d'oxydo-réduction ion métallique / métal, le métal constitue l'électrode de la demi-pile et l'ion métallique est présent dans l'électrolyte.

### C) Fonctionnement d'une pile électrochimique

L'anode est la borne moins de la pile et correspond à l'endroit où une oxydation se déroule. La cathode est la borne plus de la pile et correspond à l'endroit où une réduction se produit.

Astuce: Anode débute par une voyelle comme oxydation.

À l'inverse, cathode et réduction commencent par une consonne.

## D) Étude quantitative de la pile

La capacité  $Q_{\rm pile}$  d'une pile correspond à la charge électrique qui circule pendant la durée complète de son fonctionnement, de son état initial jusqu'à son usure.

On a:

$$Q_{\text{pile}} = I \times \Delta t$$
 où  $Q_{\text{pile}}$  est en Coulomb (C)

ou

 $Q_{\rm pile} = n(e^-) \times e \times N_A \quad \text{avec $e$ la charge \'el\'ementaire 1, } 6 \times 10^{-19} \, \text{C et } N_A \text{ la constante d'Avogadro 6, } 02 \times 10^{23} \, \text{m}$ 

ou

$$Q_{\text{pile}} = n \times e \times F$$
 avec F la constante de Faraday 96 320 C mol<sup>-1</sup>

 $n(e^{-})$  est la quantité de matière d'électrons échangés en mole.