


## 多继承可能产生的问题:

```
#include<iostream>
using namespace std;
#define BEGINS(x) namespace x {
#define ENDS(x) }
BEGINS(test1)
class A {
protected:
   A(): x(9973) {}
    int x;
};
class B : virtual public A {
public:
    void setX(int x) {
        cout << "Set x : " << &(this->x) << endl;
        this->x = x;
        return ;
   }
};
class C : virtual public A {
public:
    int getX() {
        cout << "Get x : " << &(this->x) << endl;</pre>
        return this->x;
    }
};
class D : public B, public C {};
int main() {
    D d;
    cout << d.getX() << endl;</pre>
    d.setX(10000);
    cout << d.getX() << endl;</pre>
    return 0;
}
ENDS(test1)
int main() {
    test1::main();
    return 0;
}
```

子类继承了父类所有的东西, 前半部分是父类, 后半部分是子类, 画出如下的示意图:



看D类的图就知道,我们setX(10000)设置的是上面那部分内存,但是getX()获取的却是下面那片内存的值。他们设置的根本就是两个地址的变量,当然会出问题了。

底层知识不是一本C++语法书能够解决的。

## 如何解决?——虚**继**承

在B和C继承自A类的时候是虚继承:在继承的前面加上关键字**virtual**,相当于告诉编译器,一旦你发现有相同的A类部份了。麻烦帮我进行合并。

通常情况下不建议多继承,在真正程序开发过程中,没必要用这种所谓的多继承。而是提倡:\*\* 单继承实体类,多继承接口类(抽象类)。\*\*结论:像上述发生的情况在工程中是一定可以避免 的。

\*\*实体类: \*\*能产生对象的类。

\*\*接口类: \*\*不能单独产生对象。(不能产生对象不等于是接口类,因为像下面这种情况也是不能产生对象,但不是接口类)

```
//设计一个不能产生对象的类
class NoObject {
public:
    NoObject() = delete;
    NoObject(const NoObject &) = delete;
};

int main() {
    NoObject *p = (NoObject *)malloc(sizeof(NoObject));
    // NoObject b(*p);
    return 0;
}
```

那继承到底有什么用呢?——介绍一种功能类。

\*\*功能类: \*\*标记每一种类的性质。配合上重载就可以针对性地处理每种性质的类。


```
//设计一个不能被拷贝的功能类; (拷贝构造+赋值运算)
class UNCOPYABLE {
public:
   UNCOPYABLE(const UNCOPYABLE &) = delete;
   UNCOPYABLE &operator=(const UNCOPYABLE &) = delete;
   UNCOPYABLE &operator=(const UNCOPYABLE &) const = delete;
protected:
   UNCOPYABLE() = default;
};
class A : public UNCOPYABLE {};
int main() {
   A a;
   A b;
   // b = a; // no, operator= delete
   // A b(a); // no, copy constructor delete
   return 0;
}
```

## 萃取类的技术:

```
class HAS_XY {
public:
 int x, y;
};
class HAS_XYZ : public HAS_XY {
public:
   int z;
};
class A : public HAS_XY {
public:
  A() \{ x = y = 1; \}
};
class B : public HAS_XY {
public:
 B() \{ x = y = 2; \}
};
class C : public HAS_XYZ {
public:
   C() \{ x = y = z = 3; \}
class D : public HAS_XY {
public:
 D() \{ x = y = 4; \}
};
class E : public HAS_XYZ {
public:
 E() \{ x = y = z = 5; \}
};
void func(HAS_XY &a) {
    cout << "has xy : ";</pre>
    cout << a.x << ", " << a.y << endl;</pre>
    return ;
}
void func(HAS_XYZ &a) {
    cout << "has xyz";</pre>
    cout << a.x << ", " << a.y << ", " << a.z << endl;</pre>
    return ;
}
int main() {
   A a;
    B b;
    C c;
```

```
D d;
E e;
func(a), func(b), func(c), func(d), func(e);
return 0;
}
```

## 垃圾回收策略



\*\*基于回调: \*\*被动执行。(智能指针, count=1时, 自动就回收了), 效率高。

\*\*轮询式: \*\*主动等待,效率慢

不要当简单的知识点学习,学习方法就是:从实现原理方面理解知识。所以记笔记真正应该记什么?——即如何面对一个知识点,如何对知识点进行更深入地学习和思考。这是这套学习方法中包含地,看STL源码只是其中一个环节,但是你自己还得去实现呐。