拓扑消息控制洪泛

拓扑控制(TC)消息的洪泛具有十分重要的意义。在使用 OLSR 协议的网络中,每个节点都周期性 发送TC 分组。当一个节点接收到TC 消息时,就进入拓 扑信息维护模块。收到TC 消息必要时进行转 发(实现拓扑泛洪);如果得到网络 中一条有效的链路(拓扑),则将其添加到拓扑表中,用以计算路由。 当检测到 拓扑表发生变化时,就要转到路由建立与维护模块,重新计算路由。当收到数据包时,对其进行转发。

MSSN (16bits)		Reserved (16bits)					
MPR Selector Address (32bits)							
	MPR Selecto	or Address (32bits)					

TC 消息数据包头部结构

MSSN: *MPR Selector* 序列号。与多点中继 *MPR Selector* 集相对应的序列号, 每当节点检测到 *MPR Selector* 集发生变化时,就增加该序列号的值。节点收到 *TC* 分组时,根据 *MSSN* ,决定有关发送者的 *MPR Selector* 的信息是否比已有的要新。

MPR Selector Address:多点中继选择节点的地址。包含的是产生该*TC* 分组的节点的 MPR Selector 的地址。

・TC数据结构

```
119 /* deserialized LQ_TC */
120 struct lq tc message {
121
      struct olsr_common comm;
122
      union olsr ip addr from;
      uint16_t ansn;
123
124
     struct tc_mpr_addr *neigh;
125
    };
126
127
    /* serialized LQ TC */
128
129
    struct lq_tc_header {
      uint16_t ansn;
130
      uint8_t lower_border;
131
      uint8_t upper_border;
132
133 }:
```

120-125: $lq_tc_message$ 是封装后的拓扑数据包格式。 from:到达目的 地的倒数第二跳地址; ansn:记录本节点收到的最近一个TC 分组的 ANSN 序列 号。当收到一个新的TC 分组时,将新的TC 分组的 ANSN 号与拓扑表中的相对应 的 ANSN 序列号比较,以此判断接收还是丢弃该消息。 neigh:指向广播邻居集 的地址结构。

127-131: *lq_tc_header* 是数据包的头部。 *ansn* :记录本节点收到的最近 一个 *TC* 分组的 *ANSN* 序列号。*lower_border* 表示下一级的边界,*upper_border* 表示上一级的边界。

```
77 struct tc_message {
     olsr reltime vtime;
78
     union olsr_ip_addr source_addr;
79
     union olsr_ip_addr originator;
80
     uint16_t packet_seq_number;
81
     uint8_t hop_count;
82
     uint8_t ttl;
83
     uint16_t ansn;
84
     struct tc_mpr_addr *multipoint_relay_selector_address;
85
  };
86
```

77-86: $tc_message$ 是 TC 消息数据包格式。 OLSR 路由协议利用拓扑表记 录接收的TC 消息内容。 拓扑表包含四个部分:目的地址,到达目的地的倒数第 二跳地址, ANSN ($Advertised\ Neighbor\ Sequence\ Number$) 序列号和表项有效时 间。 TC 分组仅仅包含 $MPR\ selector\ ($ 将本节点选为 $MPR\$ 节点的邻居节点) 的地 址,而不是所有邻居节点的地址。因为 TC 分组数据包必须通过 $MPR\$ 节点被广播到全网中,用以维护网络的拓扑信息、确保链路时刻的连通状态和更新路由表集。

・TC 消息的生成

```
81 void
82 generate_tc(void *p)
83 {
     struct tc_message tcpacket;
84
     struct interface *ifn = (struct interface *)p;
85
86
     olsr_build_tc_packet(&tcpacket);
87
88
89
     if (queue_tc(&tcpacket, ifn) && TIMED_OUT(ifn->fwdtimer)) {
       set_buffer_timer(ifn);
90
     }
91
```

84-90:*MID* 消息通过 *olsr_build_tc_packet* () 函数生成之后放在 MID 队 列中。当时间戳期满的时候,调用*set_buffer_timer*()设置定时器。最后从给定 接口*ifn*释放消息,同时调用*olsr_free_tc_packet*()释放所占内存。

为了构建拓扑信息库,每个被选择为 MPR 的节点必须广播拓扑控制 (TC) 消

息,这些通过TC 消息扩散到网络中的信息将有所帮助每个节点计算其路由表。 并且 TC 消息必须是根据"默认转发算法"进行转发的。 MPRs 使得拓扑信息的 分布具有更好的可扩展性。

当节点的通告链路集变为空时,该节点应当在等于其先前发送的TC 消息的 "有效时间"的持续时间期间仍然发送(空) TC 消息,以便使先前的 TC 消息 无效,直到有节点加入到通告链路集。

节点可以传送附加的 TC 消息以增加其链接故障的反应性。当检测到对 MPR 选择器集合发生改变并且这种改变可以归因于链路故障时,TC 消息应当在短于

TC INTERVAL 的时间间隔内被发送。

· TC 消息处理

```
809
      /* We are only interested in TC message types. */
      pkt get u8(&curr, &type);
      if ((type != LQ_TC_MESSAGE) && (type != TC_MESSAGE)) {
811
812
        return false;
813
814
815
816
       * If the sender interface (NB: not originator) of this message
817
       * is not in the symmetric 1-hop neighborhood of this node, the
818
       * message MUST be discarded.
819
820
      if (check_neighbor_link(from_addr) != SYM_LINK) {
        OLSR_PRINTF(2, "Received TC from NON SYM neighbor %s\n", olsr_ip_to_string(&buf, from_addr));
821
822
        return false;
      }
823
```

810-813:当节点接收到TC 消息时,只关心其消息类型。当其类型不等于 $LQ_TC_MESSAGE$ 或者 $TC_MESSAGE$ 时,直接返回 false ,将包丢弃。

814-818:*TC* 消息接收者在接收到消息时判断发送者接口信息,若发送者 并非是对称一跳邻居,那么该包将会被丢弃。

819-822:一旦接收到 TC 消息, 必须根据消息头的 Vtime 字段计算"有效 时间"。

851-854:如果该消息中的 msg_seq 和外部变量 msg_seq 相等且 ignored 变量小于 32,则代表该消息已经处理过,应该忽视。

```
878
       /*
879
        * Generate a new tc_entry in the lsdb and store the sequence number.
880
       if (!tc) {
881
         tc = olsr_add_tc_entry(&originator);
882
       }
883
884
       /*
885
886
        * Update the tc entry.
887
        */
888
       tc->msg_hops = msg_hops;
889
       tc->msg_seq = msg_seq;
       tc->ansn = ansn;
890
891
       tc->ignored = 0;
892
       tc->err_seq_valid = false;
```

881-892:如果拓扑表中不存在和TC 消息中'消息产生这地址'字段相同 的条目,则添加新的条目并且保存序列号,之后根据之后获取的TC 消息数据包 的头部信息更新 tc entry 。

```
915
      * Calculate real border IPs.
916
917
      if (borderSet) {
918
       borderSet = olsr_calculate_tc_border(lower_border, &lower_border_ip, upper_border, &upper_border_ip);
919
920
921
      * Set or change the expiration timer accordingly.
922
923
     olsr_set_timer(&tc->validity_timer, vtime, OLSR_TC_VTIME_JITTER, OLSR_TIMER_ONESHOT, &olsr_expire_tc_entry,
924
925
                     tc_validity_timer_cookie);
926
927
     if (emptyTC && lower_border == 0xff && upper_border == 0xff) {
        /* handle empty TC with border flags 0xff */
929
        memset(&lower_border_ip, 0x00, sizeof(lower_border_ip));
930
        memset(&upper_border_ip, 0xff, sizeof(upper_border_ip));
931
       borderSet = 1;
932 }
```

918-926:调用**olsr_calculate_tc_border ()**计算**borderSet**的值,并且重置相关的期满定时器。如果 TC 消息中的'消息产生者地址'字段是自己的 MPR selector ,并且'消息存活时间'大于 0 ,则向周围邻居结点广播该 TC 消息。

• 路由计算

节点通过TC 消息的扩散获得全网拓扑图,再根据邻居表、两跳邻居表和拓 扑表,独立地按照 Dijkstra 算法计算出路由表。每个节点都有一张路由表,通过 路由表寻找路径信息。对于路由已知的 网络中的每个目的地,将路由信息记录在 路由表中。所有路由被破坏或仅部分已知的目的地的路由信息不被记录在表中。

每一条路由信息都包含信息目的地址、下一跳地址、总跳数、下一跳接口地址、格式如下:

R_dest_addr R_next_addr R_dist R_iface_a	R_dest	_addr R	_next_	addr	R_{\perp}	dist	R_{\perp}	iface	_addr
--	-----------	---------	--------	------	-------------	------	-------------	-------	-------

如果该节点所维护的这些信息表中的任何信息发生改变,则重新计算路由表 以更新关于网络中的每个目的地的路由信息。即更新路由表的条件为:

(1) 邻居表变化,需要重新选择路由,根据路由计算结果更新路由表。 (2) 两跳邻居表变化,需要重新选择路由,根据路由计算结果更新路由表。 (3) 拓扑表发生变化,需要重新选择路由,根据路由计算结果更新路由表。 路由表的更新既不在网络中,也不在一跳邻居域中生成或触发任何消息。 操作系统的路由体系结构按功能可以分成两个部分。一部分是负责与其它节点交换信息,计算到其它节点的正确路由,称之为"路由功能模块";一部分则 是根据内核路由表,将需要发送到网络中的数据分组,通过正确的网络接口发送 到下一跳节点,称为"转发功能模块"。这样,操作系统就可以在"转发功能模块"保持不变的情况下,通过修改"路由功能模块",从而实现不同的路由协议。

OLSR 协议的实现通过端口号为 698 的UDP 端口收发路由控制分组,然后 维护邻居表,进行逻辑计算,最后生成路由表并反映到内核路由表中。数据分组 和协议控制分组按照内核路由表中的最佳匹配表项进行发送和转发。当网络中有分组到达本节点时,内核将判断该分组的目的地是否是自己,如果不是,则"转 发功能模块"根据内核路由表转发该分组;如果是,则根据分组的不同交给相应的模块进行处理,当收到 OLSR 协议控制分组时,转由 OLSR 路由协议模块处理。

