#### 1: 安装 mysql

安装 mysql -server sudo apt-get install mysql-server

安装 mysql -client sudo apt-get install mysql-client

安装 mysql -依赖 sudo apt-get install libmysqlclient-dev

### 2: 查看安装好后自动生成的配置文件

sudo cat /etc/mysql/debian.cnf

#### 结果如下:

```
zxd@zxd-VM:~$ sudo cat /etc/mysql/debian.cnf
# Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!
[client]
host = localhost
user = debian-sys-maint
password = ol9uVJAxu9L1AzOa
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
[mysql_upgrade]
host = localhost
user = debian-sys-maint
password = ol9uVJAxu9L1AzOa
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
```

图有'user=debian-sys-maint',即为自动配置的默认用户;

'password=ol9uVJAxu9L1AzOa', 即为自动配置的密码。 以默认配置登陆 mysql, mysql -u debian-sys-maint -p // 用户名以自己的配置文件为准 提示输入密码,这里要输入的就是上一步的'password=ol9uVJAxu9L1AzOa'(密 码以自己的配置文件为准)。 3 更改密码 use mysql; // 下一行,密码改为了 yourpassword,可以设置成其他的 update mysql.user set authentication\_string=password('yourpassword') where user='root' and Host ='localhost'; update user set plugin="mysql\_native\_password";

flush privileges;

quit;

## 4 重启 mysql

sudo service mysql restart

mysql -u root -p

#### 5 网络设置

sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

bind-address = 127.0.0.1

表示默认只监听本机的连接。这里需要改成

bind-address = 0.0.0.0

保存文件后重启服务。

sudo systemctl restart mysql

# 6:为了远程连接 mysql 更方便,需要先修改密码安全级别配置

首先,修改 validate\_password\_policy 参数的值

set global validate\_password\_policy=0;

set global validate\_password\_length=1;

#### 7 创建远程访问用户:

CREATE USER 'sammy'@'%' IDENTIFIED BY 'password';

password 和 sammy 可以自己定义

GRANT ALL PRIVILEGES ON \*.\* TO 'sammy'@'%' WITH GRANT OPTION;授权,为方便授予所有访问权限

### 8 远程访问 mysql

mysql -h192.168.1.11 -uroot -p123456

这里的 h 后面的 IP, u 后面的 root, 及 p 后面的密码均可以换为之前自定义的