软件设计师 --软件设计概述

第十三章 软件设计概述

- 13.1 软件设计基本原则
- 13.2 结构化设计方法
- 13.3 面向对象设计
- 13.4 用户界面设计
- 13.5 设计评审
- 13.6 设计模式

- 一、软件设计基本原则
- 1. 模块

是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码。

- 将模块的接口和功能定义为其外部特性
- 将模块的局部数据和实现该模块的程序代码称为内部特性。

在模块设计时,最重要的原则就是实现信息隐蔽和模块独立。

2.信息隐蔽

将每个程序的成分隐蔽或封装在一个单一的设计模块中,并且尽可能少地暴露其内部的处理过程。

信息隐蔽可以提高软件的可修改性、可测试性和可移植性。

3. 模块独立

模块独立是指每个模块完成一个相对独立的特定子功能,并且与其他模块之间的联系最简单。

通常用耦合(模块之间联系的紧密程度)和内聚(模块内部各元素之间联系的紧密程度)两个标准来衡量,我们的目标是"高内聚、低耦合"。

4. 内聚

指模块内部各元素之间联系的紧密程度。模块的内聚类型分为7种,根据内聚度从高到低的排序。

内聚类型	描述
功能内聚	完成一个单一功能,各个部分协同工作,缺一不可
顺序内聚	处理元素相关,而且必须顺序执行
通信内聚	所有处理元素集中在一个数据结构的区域上
过程内聚	处理元素相关,而且必须按特定的次序执行
瞬时内聚	所包含的任务必须在同一时间间隔内执行(如初始化模块)
逻辑内聚	完成逻辑上相关的一组任务
偶然内聚	完成一组没有关系或松散关系的任务

- (1)功能内聚:指模块内所有元素共同完成某一功能,联系紧密,缺一不可,是最强的内聚类型。
- (2)顺序内聚:指一个模块中各个处理元素都密切相关于同一功能且必须顺序执行,前一功能元素输出是下一功能元素的输入。即一个模块完成多个功能,这些模块又必须顺序执行。
- (3)通信内聚:指模块内所有处理元素都在同一个数据结构上操作,或者指各处理使用相同的输入数据或者产生相同的输出数据

- (4) 过程内聚:构件或者操作的组合方式是,允许在调用前面的构件或操作之后,马上调用后面的构件或操作,即使两者之间没有数据进行传递。
- (5)时间内聚:把需要同时执行的动作组合在一起形成的模块为时间内聚模块,所有的动作需在同一个时间段内执行。
- (6)逻辑内聚:把几种相关的功能组合在一起,每次被调用时,由传送给模块参数来确定该模块应完成哪一种功能
- (7)偶然内聚:模块内各部分之间没有联系,或者有联系,这种联系也很松散,是内聚度最低的模块。

例:某模块实现两个功能:向某个数据结构区域写数据和从该区域读数据。该模块的内聚类型为(D)内聚。

A. 过程 B. 时间 C. 逻辑 D. 通信

5.耦合

指模块之间联系的紧密程度。模块的耦合类型分为7种,根据耦合度从低到高排序。

耦合类型	描述
非直接耦合	没有直接联系,互相不依赖对方 .
数据耦合	借助参数表传递简单数据
标记耦合	一个数据结构的一部分借助于模块接口被传递
控制耦合	模块间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息
外部耦合	与软件以外的环境有关
公共耦合	多个模块引用同一个全局数据区
内容耦合	一个模块访问另一个模块的内部数据:一个模块不通过正常入口转到另一模块的内部:两个模块有一部分程序代码重叠;一个模块有多个入口


- (1)非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的。这种模块的耦合度最低、模块独立性最强。
- (2)数据耦合:指两个模块之间有调用关系,传递的是简单的数据值,相当于高级语言的值传递。
- (3)标记耦合: 指两个模块之间传递的是数据结构, 如高级语言中的数组名、记录名、文件名等这些名字即标记, 其实传递的是这个数据结构的地址。

- (4)控制耦合:指一个模块调用另一个模块时,传递的是控制变量(如开关、标志等),被调模块通过该控制变量的值有选择地执行模块内某一功能。
- (5)外部耦合:一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构,而且不是通过参数表传递该全局变量的信息。
- (6)公共耦合:指一组模块都访问同一个公共数据环境,如全局数据结构,共享通信区。
- (7)内容耦合:一个模块直接使用另一个模块的内部数据,或通过非正常入口而转入另一个模块内部。是最差的耦合。

6.深度


表示软件结构中控制的层数,它往往能粗略地标志一个系统的大小和复杂程度。如果层数过多则应该考虑是否有许多管理模块过

分简单,能否适当合并。




7. 宽度

是软件结构内同一个层次上的模块总数的最大值。宽度越大系统越复杂。对宽度影响最大的因素是模块的扇出。




8.扇出

模块的扇出是指一个模块直接控制(调用)的下层模块数目。扇出过大意味着模块过分复杂,需要控制和协调过多的下级模块;扇出过小也不好。设计得好的系统平均扇出是3或4。



9.扇入

是指有多少个上级模块调用它,扇入越大则共享该模块的上级模块数目越多。



在模块分解时需要注意:

- 保持模块的大小适中
- 尽可能减少调用的深度
- 直接调用该模块的次数应该尽最多,但调用其他模块的次数则不宜过多(扇入大,扇出小)。好的软件设计结构顶层高扇出,中间扇出较少,底层高扇入。
- 保证模块是单入口、单出口的
- 模块的作用域应该在模块之内
- 功能应该是可预测的