## Lab 4: RV64 用户模式

## 实验步骤

### 1准备工程

• 修改 vmlinux.lds.S

```
.data : ALIGN(0x1000){
 1
 2
            _sdata = .;
 3
           *(.sdata .sdata*)
 5
            *(.data .data.*)
 6
 7
            _{edata} = .;
            . = ALIGN(0x1000);
10
            uapp_start = .;
11
            *(.uapp .uapp*)
12
            uapp\_end = .;
13
            . = ALIGN(0x1000);
14
15
        } >ramv AT>ram
```

• 修改 defs.h

```
1 #define USER_START (0x00000000000000) // user space start virtual address
2 #define USER_END (0x00000040000000) // user space end virtual address
```

• 修改根目录下的 Makefile, 将 user 纳入工程管理

```
1 .PHONY:all run debug clean
2 all:
3    ${MAKE} -C lib all
4    ${MAKE} -C init all
5    ${MAKE} -C user all
6    ${MAKE} -C arch/riscv all
7    @echo -e '\n'Build Finished OK
```


## 2 创建用户态进程


• 修改 task\_init

```
9 /* 线程数据结构 */
10
    struct task_struct {
        struct thread_info* thread_info;
11
12
        uint64_t state;
13
        uint64_t counter;
14
        uint64_t priority;
15
        uint64_t pid;
16
        struct thread_struct thread;
17
        pagetable_t pgd;
18
    };
    for(int i = 1; i < NR_TASKS; i++){
19
20
        task[i] = (struct task_struct *)kalloc();
21
        task[i] -> state = TASK_RUNNING;
        task[i] -> counter = 0;
22
23
        task[i] -> priority = rand();
        task[i] \rightarrow pid = i;
24
25
        task[i] -> thread.ra = (uint64)__dummy;
        task[i] -> thread.sp = (uint64)task[i] + PGSIZE;
26
        task[i] -> thread.sepc = USER_START;
27
28
        // SPP=0 SPIE=1 SUM=1
        task[i] \rightarrow thread.sstatus = (csr_read(sstatus)) | (1<<5) | (1<<18) &
29
    30
        task[i] -> thread.sscratch = USER_END;
31
        // 页表
32
        pagetable_t pgtbl = (pagetable_t)kalloc();
33
        memcpy(pgtbl, swapper_pg_dir, sizeof(swapper_pg_dir)/sizeof(char));
34
        // 映射uapp的内容
        create_mapping(pgtbl, 0, U64(uapp_start) - PA2VA_OFFSET, U64(uapp_end) -
35
    U64(uapp_start), 7, 1);
36
        // 映射用户栈
37
        create_mapping(pgtbl, USER_END - PGSIZE, kalloc() - PA2VA_OFFSET,
    PGSIZE, 3, 1);
        // 为了简单,这里我们直接把page number存入pgd
38
39
        task[i] -> pgd = (pagetable_t) ((U64(pgtbl) - PA2VA_OFFSET) >> 12);
40
    }
```

#### 加入用户线程后 task\_struct 有以下几处新增的域:

- sepc: sret 的返回位置,初始设置为 USER\_START
- sstatus: 设置 sstatus 中的 SPP(使得 sret 返回至 U-Mode), SPIE(sret 之后开启中断), SUM(S-Mode 可以访问 User 页面)
- sscratch: 用于在内核态和用户态切换的过程中保存 sp , 初始设置为 U-Mode 的sp
- pgd:每一个进程需要有自己独立的页表,因为uapp段映射到物理内存中的位置不同





• 修改 \_\_switch\_to, 需要加入保存/恢复 sepc sstatus sscratch 以及切换页表的逻辑

```
1
        .globl __switch_to
 2
      _switch_to:
 3
        # a0: prev
 4
        # a1: next
 5
        # 保存当前的状态到thread_struct
 6
 7
        sd ra, 40(a0)
        sd sp, 48(a0)
 8
9
        sd s0, 56(a0)
        sd s1, 64(a0)
10
11
        sd s2, 72(a0)
12
        sd s3, 80(a0)
        sd s4, 88(a0)
13
14
        sd s5, 96(a0)
        sd s6, 104(a0)
15
16
        sd s7, 112(a0)
17
        sd s8, 120(a0)
        sd s9, 128(a0)
18
19
        sd s10, 136(a0)
        sd s11, 144(a0)
20
        csrr t0, sepc
21
22
        sd t0, 152(a0)
23
        csrr t0, sstatus
        sd t0, 160(a0)
24
25
        csrr t0, sscratch
        sd t0, 168(a0)
26
27
28
        # 根据thread_struct恢复之前的状态
        1d ra, 40(a1)
29
        1d sp, 48(a1)
30
```

```
31 ld s0, 56(a1)
32
       ld s1, 64(a1)
33
       1d s2, 72(a1)
34
       ld s3, 80(a1)
       ld s4, 88(a1)
35
36
       ld s5, 96(a1)
37
       ld s6, 104(a1)
       ld s7, 112(a1)
38
39
       ld s8, 120(a1)
       ld s9, 128(a1)
40
41
       ld s10, 136(a1)
42
       ld s11, 144(a1)
43
       ld t0, 152(a1)
       csrw sepc, t0
45
       ld t0, 160(a1)
46
       csrw sstatus, t0
47
       ld t0, 168(a1)
48
       csrw sscratch, t0
49
       # 切换页表
50
51
       ld t0, 176(a1)
52
       li t1, 0x80000000000000000
53
       or t0, t0, t1
54
       csrw satp, t0
55
       sfence.vma zero, zero
56
```

# 3 修改中断入口/返回逻辑 ( \_trap ) 以及中断处理函数 ( trap\_handler )

• 由于我们的用户态进程运行在 U-Mode 下,使用的运行栈也是 U-Mode Stack ,因此当触发异常时,我们首先要对栈进行切换( U-Mode Stack -> S-Mode Stack )。同理 让我们完成了异常处理,从 S-Mode 返回至 U-Mode ,也需要进行栈切换( S-Mode Stack -> U-Mode Stack )

• 修改 \_\_dummy 。在初始化时, thread\_struct.sp 保存了 S-Mode sp , thread\_struct.sscratch 保存了 U-Mode sp , 因此在 S-Mode -> U->Mode 的时候,我们只需要交换对应的寄存器的值即可。

```
1 ___dummy:
2 // sret回去之后进入了用户态,需要使用用户态的栈
3 csrrw sp, sscratch, sp
4 sret
```

• uapp 使用 ecall 会产生 ECALL\_FROM\_U\_MODE **exception**。因此我们需要在 trap\_handler 里面进行捕获。修改 trap\_handler 如下:

```
1 #include "printk.h"
   #include "clock.h"
 2
 3
    #include "proc.h"
    #include "string.h"
4
 5
    struct pt_regs
 6
    {
 7
        unsigned long zero;
8
9
        unsigned long t6;
10
        unsigned long sepc;
11
    };
12
    extern struct task_struct* current;
13
14
    void trap_handler(unsigned long scause, unsigned long sepc, struct pt_regs *
    regs) {
15
        // 通过 `scause` 判断trap类型
16
        // 如果是interrupt 判断是否是timer interrupt
       // 如果是timer interrupt 则打印输出相关信息,并通过 `clock_set_next_event()`
17
    设置下一次时钟中断
       // `clock_set_next_event()` 见 4.5 节
18
        // 其他interrupt / exception 可以直接忽略
19
20
        unsigned long int_bit = 0x8000000000000000;
        if(scause & int_bit){
21
22
            switch (scause & ~int_bit){
23
                case 0x5:
24
                    do_timer();
25
                    break;
26
                default:
27
                    printk("Int scause:%d\n", scause);
                    break;
28
29
            }
30
        }else{
31
            switch (scause){
32
                case 0x8:
33
                    ECALL_FROM_U_MODE
34
35
                    break;
36
                default:
                    printk("Exception scause:%d\n", scause);
37
38
                    regs->sepc+=4;
39
                    break;
40
            }
41
        }
42
    }
```

## 4添加系统调用

- 系统调用规范
  - o 64 号系统调用 sys\_write(unsigned int fd, const char\* buf, size\_t count) 该调用将用户态传递的字符串打印到屏幕上,此处fd为标准输出(1),buf 为用户需要打印的起始地址,count为字符串长度,返回打印的字符数。(具体见user/printf.c)
  - o 172 号系统调用 sys\_getpid() 该调用从current中获取当前的pid放入a0中返回, 无参数。(具体见 user/getpid.c)

```
1 case 0x8:
 2
         switch (regs->a7){
  3
              case 64:
 4
                  if(regs \rightarrow a0 == 1){
  5
                      char buf[1000] = \{0\};
  6
                      memcpy(buf, (void *)regs -> a1, regs -> a2);
  7
                      regs -> a0 = printk(buf);
 8
                  }
 9
                  break;
 10
              case 172:
                  regs -> a0 = current -> pid;
11
12
                  break;
13
         }
14
         regs->sepc+=4;
 15
         break;
```

• 增加 syscall.c syscall.h 文件, 并在其中实现 getpid 以及 write 逻辑

```
1 #define SYS_WRITE 64
2 #define SYS_GETPID 172
```

## 5 修改 head.S 以及 start\_kernel

- 之前 lab 中,在 OS boot 之后,我们需要等待一个时间片,才会进行调度。我们现在更改为 OS boot 完成之后立即调度 uapp 运行。
- 在 start\_kernel 中调用 schedule() 注意放置在 test() 之前。
- 将 head.S 中 enable interrupt sstatus.SIE 逻辑注释,确保 schedule 过程不受中断影响。

```
1
    _start:
 2
        la sp, boot_stack_top
 3
        call setup_vm
 4
        call relocate
 5
        call mm_init
 6
        call setup_vm_final
 7
        # set stvec = _traps
 8
9
        la t0, _traps
10
        csrw stvec, t0
11
12
        # set sie[STIE] = 1
        csrr t0, sie
13
        ori t0, t0, 0x20
14
15
        csrw sie, t0
16
17
        # set first time interrupt
18
        rdtime t0
19
        li a0, 10000000
20
        add a0, a0, t0
21
        li a1, 0
22
        1i a2, 0
23
        li a3, 0
24
        1i a4, 0
25
        1i a5, 0
26
        li a6, 0
27
        li a7, 0
28
        call sbi_ecall
```

```
call task_init
call start_kernel
```

```
#include "printk.h"
1
   #include "defs.h"
2
 3
   #include "sbi.h"
  #include "mm.h"
4
5
    #include "proc.h"
6
7
   extern void test();
8
9
   int start_kernel(){
        printk(" Hello RISC-V\n");
10
11
        schedule();
12
        test(); // DO NOT DELETE !!!
13
       return 0;
14 }
```

## 编译及测试

```
| Comparison | Com
```