1: データベースの定義(DDL)入門

製作:清水健二

リレーショナル・データベース

DBMSのデータ管理の方法にも幾つか種類はありますが、現状ではリレーショナル・データベース (Relational Database, RDB) を使うことが一般的です。

リレーショナル・データベースでは、データの集合体を列(field, フィールド、もしくはcolumn, カラム)と行(record, レコード)からなるテーブル(表)で表現し、さらにテーブル間のデータの関連(relationship, リレーションシップ)を定義することによって、重複データをなるべく持たない、効率的なデータ管理を実現することが可能となります。



「リレーショナルデータベースとは」より

なお、このようにテーブル構造の整理を行うことを正規化と呼びます。テーブルの正規化については別途「テーブル設計の基礎知識」にて説明します。

データベース操作の基本

データベースを操作する際には、コマンドを使用してデータベースにログインした上で、SQL言語を使って操作していきます。

MAMPの起動

今回はMAMPというアプリケーションに内蔵されているMySQLサーバーにアクセスします。

データベースサーバーへのログイン

データベースへのログインは、コマンドを使って行います。

MySQLの場合は以下のコマンドを使います。

mysql -u ユーザー名 -P ポート番号 -p

コマンド実行後、パスワードの入力を求められます。

ログインが成功すると、MySQLコマンドラインに移動します。通常のCLIと違い、ENTERキーを押しても即 実行されません。

コマンドの実行はコマンド名 実行対象;で行われます。セミコロンが押されない限りCLI内で改行が行われ続けるだけです。

コマンドを途中でキャンセルしたい場合は、ctrl+Cを押してください。

データベースファイルの一覧を確認する(SHOW DATABASES)

ここでは、MySQLに格納されているデータベースファイルの一覧を確認します。 下記のコマンドを打ち込んでください。

SHOW DATABASES;

データベースの一覧表が表示されれば成功です。データベースファイルとはプロジェクトごとに必要なデータ表(テーブル)をひとまとめにしたファイルの事で、通常Windows上には表示されず、この方法でしか確認できません。

基本的に既に表示されているデータベースファイルはMySQLのシステムが用意したデータベースファイルなので決して削除や変更は行わないでください。

MySQLを終了する(QUIT)

なお、MySQLからログオフする場合には、quitコマンドで終了します。下記のコマンドを実行してください。

quit;

ひとまず、ここでログアウトします。

DDL(データ定義言語)

SQLの中でも、データベースの構造を定義するために使用するものを、特にDDL(Data Definition Language, データ定義言語)と呼びます。ここでは基本的なDDLを説明します。

データベースファイルの作成

引き続き、CLIでMySQLを操作します。下記のコマンドを打って再度ログインしてください。

mysql -u ユーザー名 -p

新規にデータベースファイルを作成する(CREATE DATABASE)

MySQLにログインしたら下記のコマンドを実行してください。

```
CREATE DATABASE データベース名;
```

引き続き、データベースファイル一覧に作成したデータベースがあるか確認します。下記のコマンドを実行してください。

```
SHOW DATABASES;
```

作成したデータベース名があれば成功です。

テーブルの新規作成

作成したデータベースファイルにアクセスする(USE)

作成したデータベースファイル内でテーブル作成等を行うために下記のコマンドを実行してください。

```
USE データベース名;
```

テーブルの新規作成を行う(CREATE TABLE)

MySQL内ではセミコロンが入力されるまでENTERで改行できます。 以下の構文を最後まで入力してください。

```
CREATE TABLE data(
code char(4) NOT NULL

name varchar(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY(code)

);
```

データベース内のテーブル一覧を確認する(SHOW TABLES)

新規作成したdataテーブルの表示を確認するため下記のコマンドを実行してください。

```
SHOW TABLES;
```

テーブル一覧にdataテーブルが表示されれば成功です。

テーブルの列(カラム)の内容を確認する(SHOW COLUMNS FROM)

先ほど作成したdataテーブル列(カラム)の内容が正しいか確認するため下記のコマンドを実行します。

```
SHOW COLUMNS FROM テーブル名;
```

ここでは、dataテーブルの内容が正しく表示されれば成功です。

テーブルの列を追加する(ALTER TABLE)

dataテーブルに、新たにamount列を追加します。下記のコマンドを実行してください。

```
ALTER TABLE data ADD amount int DEFAULT 0;
```

下記のコマンドを実行してamount列が追加されたことを確認してください。

```
SHOW COLUMNS FROM data;
```

テーブルの定義

リレーショナル・データベースの各テーブルは、フィールドを定義することによって、各項目に入るデータの 内容が決まります。フィールドには「列名(フィールド名)」、「データ型」、「データ長(桁数、バイト 数)」を指定する必要があります。


データ型はDBMSによって若干異なる場合がありますが、MySQLの場合には以下のようなデータ型があります。

| データ型 | 格納できる値 | 備考 |
|-------------------------|---------|---|
| INT, TINYINT | 整数 | TINYINT は+127から-128 |
| FLOAT, DOUBLE | 浮動小数点数 | データ長は(整数部の桁数, 小数部の 桁数)で表す。 |
| DATETIME, TIMESTAMP | 日付時刻 | |
| CHAR, VARCHAR, TEXT | 文字列 | CHARは固定長 VARCHARは可変長 TEXTは不定形・不定長 |
| BINARY, VARBINARY, BLOB | バイナリデータ | BINARYは固定長 VARBINARYは可変長 BLOBは不定形・不定長 |
| ENUM | 文字列の列挙 | ENUM('値1', '値2')のように、指定可 能な文字列を予め定義しておく |

テーブルの制約について

主(PRIMARY)キー制約

RDBのテーブルにおいて、行を一意に識別するために選択された列を主キーと言います。



テーブル設計時、ID等やコード番号に主キーに対する制約を設定することができます。 その効果は以下の通りです。

- テーブルには重複行は存在できない。
- (主) キーは一部であってもNULLを含んではならない。

なぜ一つのセルに複数の値を入れることがリレーショナルデータベースでは認められないか、その理由を端的 に言うと、セルに複数の値を許せば、主キーが各列の値を一意に決定できないからです。

複合主キー

行を一意に識別するために選択された列を主キーと言いますが、列は1列のみである必要はありません。 例えば下記の表のように、複数の列を主キーとして制約をかけることが可能です。

| 生徒番号(主キ | 開講日(主キー) | 教室番号(主キ | 氏名 | |
|-----------|----------|------------|------|------|
| —) | | —) | | |
| 01 | 201803 | 901 | 清水健二 | |
| | | | | |

外部(foreign) 丰一制約

外部キー制約とは、テーブルの指定した列に格納できる値を、他のテーブルに格納されている値だけに限定するものです。

参照される側のテーブルを親テーブル、参照する側のテーブルを子テーブルと呼びます。




図1 外部キー制約は親子の関係に例えられる

- 外部キーは人間の親子関係と同じ。
- 外部キーが設定されている場合、データの削除は子から順に操作するのが吉。

UNIQUE制約

null値以外での値の重複を許可しない。(null値は重複可)複合主キーにUNIQUE制約をつけることが多い。

NOT NULL制約

NOT NULL制約とは、データベースにおいてデータを追加、更新する際、その列に必ず意味のある値が設定されることを要求する。

• テーブル定義において、列には可能な限りNOT NULL制約を付加する。

DEFAULT制約

null値を登録しようとした際、代わりに指定した初期値を設定。

テーブル設計書

システム開発現場ではテーブル定義書を作成することによって、各フィールドの定義を開発者に共有しています。以下に例を示します。

• 物理テーブル名: SALES

• 論理テーブル名:売上伝票テーブル

| 物理フィー | 論理フィー | データ型 | データ長 | PK | Not Null | AI: | 備考 |
|---------|-------|---------|------|----|----------|-----|---------|
| ルド名 | ルド名 | | | | | | |
| NO | 伝票番号 | INT | | 1 | 0 | 0 | |
| SALEYMD | 売上年月日 | DATE | | | 0 | | |
| ITEMCD | 商品コード | VARCHAR | 4 | | 0 | | |
| AMOUNT | 数量 | DOUBLE | 3,1 | | | | DEFAULT |
| | | | | | | | 0 |
| PRICE | 金額 | INT | | | | | DEFAULT |
| | | | | | | | 0 |

※AI=オートインクリメント。データベースの自動連番機能を使用して採番します。

データベースからテーブルを削除する

最後に、データベースからdata テーブルを削除します。

まず、下記のコマンドを実行してデータベースファイルを選択してください。

USE データベース名;

テーブルの削除(DROP TABLE)

DROP TABLE data;

以上が基本的なDDLのコマンドです。