
蜂窝网络

早期的移动通信系统: 单基站覆盖

早期的移动通信设计思想:利用安装在高塔 天线大功率发射的方法尽可能地覆盖大的通 讯面积。这种方法确实可以实现大面积覆盖, 但是它排除了频率再使用的可能性。

■ 70年代Bell Lab在纽约的移动通信系统虽可 覆盖上干平方英里的范围,但仅能提供12个 通信业务信道。

- 单基站覆盖: 大区制
 - 覆盖面积大
 - 系统容量低
 - 业务诵道少



频率复用

$$C = BW \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$
 [bits per second]

Channel bandwidth Noise power

频率资源受限 一 有限频率资源的再利用?

频率资源重复利用带来的问题:干扰!

$$C = W \log_2\left(1 + \frac{S}{I + N}\right)$$





Figure 2.1: Path Loss, Shadowing and Multipath versus Distance.

电磁波信号在空间中随着传输距离增加会快速衰减




蜂窝通信系统

- 减小单个基站发射功率,多小区覆盖
- 不同小区之间频率复用
- 频率复用是蜂窝移动通信的基石
- 蜂窝系统
 - 单小区覆盖面积小
 - 网络系统容量高
 - 支持业务通道多
- 两个问题:
 - 如何划分小区区域?
 - 如何分配频率实现有效频率复用?




蜂窝小区: 为何叫蜂窝?

- ■空间上无缝可重排, 无重叠覆盖
- 覆盖效率:接近圆形
 - 天线辐射图决定了小区大致的形状
 - 假定所有基站都采用中心激励的全向天线、相同的发射功率,理想传播环境, 这时接收功率大于某个门限的区域构成一个圆形的小区。
- 蜂窝小区的形状:可重排实现无缝覆盖的图形中, 六边形最接近圆形
- ■实际小区的划分
 - 实际小区的形状是不规则的
 - 通常允许将基站安置的位置与理论上的位置有1/4小区半径的偏差



干扰受控下的频率复用

- ■同频小区的干扰控制是核心问题
 - 为减小临小区同频干扰,需要加大同频小区的距离
 - 同频小区之间用其它频率的小区隔离
- ■簇:共同使用全部可用频率的N个小区,簇尺寸N的典型值:1,3,4,7,19等
- ■整个区域的覆盖就通过簇的平移复制而成





频率复用因子


■ 不同簇之间使用相同频率的小区的最小距离 D 称为频率再用距离。


■同频复用比例


$$Q = D/R = \sqrt{3N}$$
 R: 小区半径 D: 频率再用距离












小区切换

- 小区切换:在不中断通信的情况下,用户从A 小区进入B小区时,自动将通信业务切换到B 小区的信道上的过程。
- 小区间切换 & 小区内切换
- 设定某个略强于接收机可接受服务质量的最小可用信号作为切换门限,接收信号低于门限值则进行切换。
- 避免乒乓切换效应:持续低于切换门限一段时间再进行切换



同频组网


■ 同频复用比例越小,小区频率复用程度越高,系统容量潜力越大

$$Q = D/R = \sqrt{3N}$$

■同频组网:蜂窝小区簇尺寸N=1


■3G: 借助于CDMA

■4G、5G: 始终坚持同频组网



Frequency re-use = 1

- Higher spectral efficiency- Higher interference for cell-edge users




Frequency re-use = 7


Lower interference for cell-edge usersLower spectral efficiency

9


扇形分区









软频率复用(华为)



小区中心用户可以使用所有频率资源 小区边缘用户只能使用部分特定频率资源

HMA (北大)





HMA(Hybrid Multiple Access),是北大自主提出一种混合多址接入技术:

- 在小区中心应用OFDMA服务用户
- 在小区边缘则应用抗干扰性能较好的CDMA来服务用户,从而有效的解决了同频组网中相邻小区间干扰较大的问题

双工技术

■ 单工:只能有一个方向的通信而没有反方向的交互

■ 半双工:通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送或接收

TDD

S: Special subframe

Time(10ms)


• FDD: 频分双工

• TDD: 时分双工



■全双工 (Full-Duplex): 通信的双方可以同时发送和接收信息

同频同时全双工



系统传输容量Double!