[鱼书] 第2章 感知机

感知机是由美国学者Frank Rosenblatt在1957年提出来的。为何我们现在还要学习这一很久以前就有的算法呢?因为感知机也是作为神经网络(深度学习)的起源的算法。

感知机是什么

<mark>感知机**接收多个输入信号,输出一个信号。**和实际的电流不同的是,感知机的信号</mark>只有"流/不 流"(1/0)两种取值。在本书中,0对应"不传递信号",1对应"传递信号"。

图2-1是一个接收两个输入信号的感知机的例子。x1、x2是输入信号,y是输出信号,w1、w2是权重(w是weight的首字母)。图中的〇称为"神经元"或者"节点"。输入信号被送往神经元时,会被分别乘以固定的权重(w1x1、w2x2)。神经元会计算传送过来的信号的总和,只有当这个总和超过了某个界限值时,才会输出1。这也称为"神经元被激活"。这里将这个界限值称为**阈值**,用符号 θ 表示。




图 2-1 有两个输入的感知机

$$y = \begin{cases} 0 & (w_1 x_1 + w_2 x_2 \leq \theta) \\ 1 & (w_1 x_1 + w_2 x_2 > \theta) \end{cases}$$

感知机的多个输入信号都有各自固有的权重,这些权重发挥着控制各个信号的重要性的作用。也就是说,权重越大,对应该权重的信号的重要性就越高。

简单逻辑电路

与门

与门(AND gate): 与门是有两个输入和一个输出的门电路。

图2-2这种输入信号和输出信号的对应表称为"真值表"。

x_1	x_2	y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

图 2-2 与门的真值表

用感知机来表示这个与门,需要做的就是确定能满足图2-2的真值表的w1、w2、 θ 的值。实际上,满足图2-2的条件的参数的选择方法有无数多个。比如,当(w1,w2, θ) = (0.5, 0.5, 0.7)时,设定这样的参数后,仅当x1和x2同时为1时,信号的加权总和才会超过给定的阈值 θ 。

与非门和或门

NAND是Not AND的意思,与非门就是颠倒了与门的输出。仅当x1和x2同时为1时输出0,其他时候则输出1。

			 I
	x_1	x_2	y
	0	0	1
	1	0	1
	0	1	1
*********	1	1	0
			l

图 2-3 与非门的真值表

要表示与非门,可以用(w1,w2, θ) = (-0.5, -0.5, -0.7)这样的组合(其他的组合也是无限存在的)。 实际上,只要把实现与门的参数值的符号取反,就可以实现与非门。

或门是"只要有一个输入信号是1,输出就为1"的逻辑电路。

x_1	x_2	y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1
	'	

图 2-4 或门的真值表



⋛ 这里决定感知机参数的并不是计算机,而是我们人。我们看着真值表这种"训练数据",人 工考虑(想到)了参数的值。而机器学习的课题就是将这个决定参数值的工作交由计算机自 动进行。学习是确定合适的参数的过程,而人要做的是思考感知机的构造(模型),并把训 练数据交给计算机。

实际上,3个门电路**只有参数的值(权重和阈值)不同**。也就是说,相同构造的感知机,只需通过适当 地调整参数的值,就可以像"变色龙演员"表演不同的角色一样,变身为与门、与非门、或门。

感知机的实现

简单实现

```
1 def AND(x1, x2):
2
     w1, w2, theta = 0.5, 0.5, 0.7
      y = w1 * x1 + w2 * x2
      if y <= theta:</pre>
         return 0
6 else tmp> theta:
7
          return 1
```

导入权重和偏置

把式(2.1)的 θ 换成-b,于是就可以用式(2.2)来表示感知机的行为。

$$y = \begin{cases} 0 & (b + w_1 x_1 + w_2 x_2 \le 0) \\ 1 & (b + w_1 x_1 + w_2 x_2 > 0) \end{cases}$$

```
>>> import numpy as np
>>> x = np.array([0, 1]) # 输入
>>> w = np.array([0.5, 0.5]) # 权重
>>> b = -0.7
                        # 偏置
>>> w*x
array([ 0. , 0.5])
>>> np.sum(w*x)
0.5
>> np.sum(w*x) + b
def AND(x1, x2):
             x = np.array([x1, x2])
             w = np.array([0.5, 0.5])
             b = -0.7
             tmp = np.sum(w*x) + b
             if tmp <= 0:
                return 0
             else:
                return 1
```

偏置和权重w1、w2的作用是不一样的。具体地说,w1和w2是控制输入信号的**重要性**的参数,而偏置是调整神经元**被激活的容易程度**(输出信号为1的程度)的参数。但是根据上下文,有时也会将b、w1、w2这些参数统称为权重。

```
def NAND(x1, x2):
    x = np.array([x1, x2])
    w = np.array([-0.5, -0.5]) # 仅权重和偏置与AND不同!
    b = 0.7
    tmp = np.sum(w*x) + b
    if tmp <= 0:
        return 0
    else:
        return 1</pre>
```

感知机的局限性

异或门

异或门也被称为**逻辑异或**电路。仅当x1或x2中的一方为1时,才会输出1("异或"是拒绝其他的意思)。

$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
1 0 1 0 1 1	x_1	x_2	y
1 0 1 0 1 1	0	0	0
0 1 1	1	0	1
1 1 0	0	1	1
	1	1	0

图 2-5 异或门的真值表

用前面介绍的感知机是**无法实现**这个异或门的。

我们试着将或门的动作形象化。或门的情况下,当权重参数(b, w1,w2) = (-0.5, 1.0, 1.0)时,可满足图 2-4的真值表条件。

$$y = \begin{cases} 0 & (-0.5 + x_1 + x_2 \le 0) \\ 1 & (-0.5 + x_1 + x_2 > 0) \end{cases}$$

式(2.3)表示的感知机会生成由直线-0.5 + x1*x2 = 0分割开的两个空间。其中一个空间输出1,另一个空间输出0,如图2-6所示。




图 2-6 感知机的可视化:灰色区域是感知机输出 0 的区域,这个区域与或门的性质一致




图 2-7 ○和△表示异或门的输出。可否通过一条直线作出分割○和△的空间呢?

想要用一条直线将图2-7中的○和△分开,无论如何都做不到。事实上,用一条直线是无法将○和△分 开的。

线性与非线性

图2-7中的○和△无法用一条直线分开,但是如果将"直线"这个限制条件去掉,就可以实现了。




图 2-8 使用曲线可以分开○和△

感知机的局限性就在于它只能表示由一条**直线**分割的空间。图2-8这样弯曲的曲线无法用感知机表示。 另外,由图2-8这样的曲线分割而成的空间称为**非线性空间**,由直线分割而成的空间称为**线性空间**。



🦄 感知机的局限性,严格地讲,应该是"单层感知机无法表示异或门"或者"**单层感知机**无法 分离非线性空间"

多层感知机

<mark>感知机的绝妙之处在于它可以"叠加层"</mark>(通过叠加层来表示异或门是本节的要点)。

已有电路门的组合

异或门的制作方法有很多,其中之一就是组合我们前面做好的与门、与非门、或门进行配置。图2-9中与非门前端的〇表示反转输出的意思。




图 2-9 与门、与非门、或门的符号




图 2-11 通过组合与门、与非门、或门实现异或门

异或门的实现

```
def XOR(x1, x2):
    s1 = NAND(x1, x2)
    s2 = OR(x1, x2)
    y = AND(s1, s2)
    return y
```

异或门是一种**多层结构的神经网络**。这里,将最左边的一列称为第0层,中间的一列称为第1层,最右边的一列称为第2层。

<mark>叠加了多层的感知机也称为多层感知机</mark>(multi-layered perceptron)。




图 2-13 用感知机表示异或门

 图2-13中的感知机总共由3层构成,但是因为拥有权重的层实质上只有2层(第0层和第1层之) **间,第1层和第2层之间)**,所以称为"**2层感知机**"。不过,有的文献认为图2-13的感知机 是由3层构成的,因而将其称为"3层感知机"。

在图2-13所示的2层感知机中,先在第0层和第1层的神经元之间进行信号的传送和接收,然后在第1层 和第2层之间进行信号的传送和接收。

从与非门到计算机

人们一般会认为计算机内部进行的处理非常复杂,而令人惊讶的是,实际上只需要通过**与非门的组 合,就能再现计算机进行的处理**。也就是说,如果通过组合与非门可以实现计算机的话,那么通过组 合感知机也可以表示计算机(感知机的组合可以通过叠加了多层的单层感知机来表示)。



🦄 《计算机系统要素:从零开始构建现代计算机》这本书以深入理解计算机为主题,论述了通 过NAND构建可运行俄罗斯方块的计算机的过程。此书能让读者真实体会到,通过简单的 NAND元件就可以实现计算机这样复杂的系统。

理论上可以说2层感知机就能构建计算机。这是因为,已有研究证明,<mark>2层感知机(严格地说是**激活函**</mark> 数使用了非线性的sigmoid函数的感知机,具体请参照下一章)可以表示任意函数。但是,使用2层感 知机的构造,通过设定合适的权重来构建计算机是一件非常累人的事情。

实际上,在用与非门等低层的元件构建计算机的情况下,分阶段地制作所需的零件(模块)会比较自 然,即先实现与门和或门,然后实现半加器和全加器,接着实现算数逻辑单元(ALU),然后实现 CPU。因此,通过感知机表示计算机时,使用叠加了多层的构造来实现是比较自然的流程。

感知机通过叠加层能够进行**非线性的表示**,理论上还可以表示计算机进行的处理。