

# 实验六 Task Management

## 软件框架及概述



概述:从Multiboot\_header进入入操作系统内核(myOS),为进入C程序准备好上下文,初始化操作系统,新增了上下文切换、任务管理、调度器管理和两种调度算法。通过myMain(封装成init任务)进入userApp。userApp中包含若干个测试用例并实现了shell功能(封装成任务)。

## 主流程及其实现



主流程说明: multiboot\_header.s调用\_start入口, myOS中的Start32.s设置好中断处理,设置时钟中断(包括后续的tick维护、墙钟维护和显示),提供了osStart()入口,做好第一次调用C语言入口前的准备,进入osStart()后,先初始化操作系统,包括初始化i8259、i8253,并开中断,检测内存并初始化,最后进行任务管理器初始化,包括任务池初始化,手动创建idle任务,初始化到达队列,初始化调度器,创建init任务,最后进入多任务状态从init任务(Mymain)开始执行,任务结束后根据调度器提供的接口调度出下一个任务继续执行,如此往返。

## 主要功能模块及其实现&源代码说明

#### 实验6的基础来自助教提供的框架

#### 模块一 任务管理

定义任务数据结构如下所示,新增了一个dLink\_node型结构体用于维护就绪队列,结构体para指定了任务的优先级、执行时间、到达时间、调度策略等参数。

```
1
    typedef struct myTCB {
 2
        /* node should be the 1st element*/
 3
        struct dLink_node thisNode;
 4
        /* node body */
 5
        unsigned long state; // 0:rdy
 6
        int tcbIndex;
 8
        struct myTCB * next;
9
        unsigned long* stkTop;
        unsigned long stack[STACK_SIZE];
10
11
        tskPara para;
        unsigned int leftSlice; // for SCHED RR or SCHED RT RR policy
12
    } myTCB;
13
```

其他任务管理接口如任务的创建与销毁均同实验5,此处不再展示。

### 模块二 任务参数管理

```
void _setTskPara(myTCB *task, tskPara *para){ //将para的中的参数值赋值给
    task的对应参数
 2
       if(para == (void*)0)
 4
           task->para = defaultTskPara;
 5
       else task->para = *para;
 6
 7
    void initTskPara(tskPara *buffer){ //将任务buffer的参数设置为默认值
       *buffer = defaultTskPara;
9
10
11
12
    void setTskPara(unsigned int option, unsigned int value, tskPara *buffer) {
       //设置task的设计调度的四个参数
       //option控制buffer的哪个参数要被赋值, value是具体的数值
13
14
       switch (option){
15
           case PRIORITY:
                                buffer->priority=value; break;
16
           case EXETIME:
                                buffer->exeTime=value; break;
17
           case ARRTIME:
                                buffer->arrTime=value; break;
           case SCHED POLICY: buffer->schedPolicy=value; break;
18
19
           default :;
20
       }
21
    }
2.2
    void getTskPara(unsigned option, unsigned int *para){ //查看task的设计
23
    调度的四个参数
        //option控制buffer的哪个参数要查看 赋值给para
2.4
25
       switch (option){
26
           case PRIORITY:
                                 *para = currentTsk->para.priority; break;
27
           case EXETIME:
                                 *para = currentTsk->para.exeTime; break;
28
           case ARRTIME:
                                 *para = currentTsk->para.arrTime; break;
```

```
case SCHED_POLICY: *para = currentTsk->para.schedPolicy; break;
default :;
}
```

### 模块三 统一调度接口

根据事先选择好的调度器,封装调度接口。本次实验实现了基于SJF的调度器和基于优先级调度算法的调度器。

```
1
                                                //返回下一个调度的任务
 2
    myTCB *nextTsk(void){
        return sysScheduler->nextTsk func();
 3
 4
    }
 5
    void enqueueTsk(myTCB *tsk){
                                                //任务进入就绪队列
 6
 7
        sysScheduler->enqueueTsk_func(tsk);
 8
    }
9
                                                //任务出就绪队列
    void dequeueTsk(myTCB *tsk){
10
11
        sysScheduler->dequeueTsk_func(tsk);
12
    }
13
                                                //创建任务时的hook
    void createTsk hook(myTCB *created){
14
15
        if(sysScheduler->createTsk hook)
16
            sysScheduler->createTsk_hook(created);
17
18
19
    extern void scheduler hook main(void);
20
    void schedulerInit(void){
                                                //调度器初始化
21
        scheduler hook main();
22
23
        sysScheduler->schedulerInit func();
24
    }
25
                                                //tick时的hook
    void scheduler tick(void){
26
        if(sysScheduler->tick hook)
27
            sysScheduler->tick_hook();
2.8
29
    }
30
                                                //实现调度功能
31
    void schedule(void){
32
        static int idle times=0;
        myTCB * prevTsk;
33
34
35
        disable_interrupt();
36
37
        prevTsk = currentTsk;
38
        currentTsk = sysScheduler->nextTsk_func();
39
        if(currentTsk == idleTsk && idle_times==0)
                                                      //第一次执行idle
```

```
40
41
            idle_times++;
42
            context switch(prevTsk,currentTsk);
43
        }
        else if(currentTsk == idleTsk && prevTsk == idleTsk);
44
        else context switch(prevTsk,currentTsk);
45
46
47
        enable_interrupt();
48
    }
```

#### 模块四 调度器管理

```
unsigned int getSysScheduler(void){
                                          //返回调度器类型
 2
      return sysScheduler->type;
 3
    }
 4
    void setSysScheduler(unsigned int what){ //设置*sysScheduler选择使用哪种调
    度器
 6
       switch (what){
 7
           case SCHEDULER FCFS:
                                       sysScheduler = &scheduler_FCFS; break;
           case SCHEDULER_SJF:
                                      sysScheduler = &scheduler_SJF; break;
8
            case SCHEDULER PRIORITY0: sysScheduler = &scheduler PRIO0;
9
    break;
10
           //case SCHEDULER RR:
                                        sysScheduler = &scheduler_RR; break;
           //case SCHEDULER PRIORITY: sysScheduler = &scheduler PRIO;
11
    break;
12
            //case SCHEDULER MQ:
                                         sysScheduler = &scheduler MQ; break;
           //case SCHEDULER FMQ:
                                       sysScheduler = &scheduler FMQ;
13
    break;
14
           default :;
15
       }
16
    }
17
    void getSysSchedulerPara(unsigned int who, unsigned int *para){
18
                                                                       //返回
    调度器参数
        switch (who) {
19
20
            case SCHED_RR_SLICE: *para = defaultSlice; break;
21
            case SCHED_RT_RR_SLICE: *para = defaultRtSlice; break;
22
           default :;
23
        }
24
25
    }
26
    void setSysSchedulerPara(unsigned int who, unsigned int para){
                                                                       //设置
27
    调度器参数
28
        switch (who) {
29
            case SCHED_RR_SLICE: defaultSlice = para; break;
            case SCHED_RT_RR_SLICE: defaultRtSlice = para; break;
30
31
           default :;
```

```
32 | }
33 }
```

### 模块五 Priority0调度算法

相比FCFS算法,区别主要体现在任务入队列接口**tskEnqueuePRIO0**中,任务并不是直接挂在队尾,而是根据优先级大小找到应该插在队列中的位置。

```
myTCB *rqPRIO0; //优先级调度队列
2
3
   void rqPRIO0Init(void) {
                              //初始化优先级调度队列
4
       rqPRIO0 = idleTsk; // head <- idleTsk
       dLinkListInit((dLinkedList *)(&(rqPRIO0->thisNode)));
5
6
   }
7
   myTCB * nextPRIO0Tsk(void) { //返回队列中下一个待调度的任务
8
       return (myTCB*)dLinkListFirstNode((dLinkedList*)rqPRIO0);
9
10
    }
11
12
13
   void tskEnqueuePRIO0(myTCB *tsk){
                                             //任务入队列
       dLink node *q = ((dLinkedList*)rqPRIO0)->next;
14
       while(q!=(dLinkedList*)rqPRIO0 && ((myTCB *)q)->para.priority<tsk-</pre>
15
                   //按优先级从小到大顺序入队
   >para.priority)
16
            q=q->next;
17
       dLinkInsertBefore((dLinkedList*)rqPRIO0,q,(dLink_node *)tsk);
18
   }
19
2.0
   void tskDequeuePRIO0(myTCB *tsk){
21
22
       dLinkDelete((dLinkedList*)rqPRIO0,(dLink_node*)tsk);
23
24
25
    void schedulerInit PRIO0(void){
                                  //调度器初始化
26
27
       rqPRIO0Init();
28
       /* default for all task except idleTsk*/
29
       defaultTskPara.schedPolicy = SCHED_PRIO;
30
31
       /* special for idleTsk*/
32
       _setTskPara(idleTsk,&defaultTskPara);
33
34
       idleTsk->para.schedPolicy = SCHED IDLE;
35
       initTsk_para.priority = 0; //init任务优先级设为0, 为最高优先级
36
37
38
    struct scheduler_scheduler_PRIO0 = { //将各接口封装成一个调度器
39
40
        .type = SCHEDULER_PRIORITY0,
```

```
.nextTsk_func = nextPRIO0Tsk,
.enqueueTsk_func = tskEnqueuePRIO0,
.dequeueTsk_func = tskDequeuePRIO0,
.schedulerInit_func = schedulerInit_PRIO0,
.createTsk_hook = NULL,
.tick_hook = NULL
};
```

#### 模块六 SIF(非抢占式)调度算法

相当于以执行时间作为优先级的调度算法。主要新增了一个**tickSJF\_hook**机制在每次tick时判断当前任务是否已超过预计的执行时间,若超过则强行结束该任务重新调度。

```
myTCB *rqSJF; //SJF队列
1
2
   void rqSJFInit(void) { //初始化SJF调度队列
3
       rqSJF = idleTsk; // head <- idleTsk
4
5
       dLinkListInit((dLinkedList *)(&(rqSJF->thisNode)));
6
   }
7
8
   int Start_tick;
                              //记录任务开始的时刻
9
   extern int getTick(void);
   extern void tskEnd(void);
10
11
   myTCB * nextSJFTsk(void) { //返回队列中下一个待调度的任务
12
13
       Start_tick = getTick();
14
       return (myTCB*)dLinkListFirstNode((dLinkedList*)rqSJF);
15
   }
16
17
                                        //任务入队列
18
   void tskEnqueueSJF(myTCB *tsk){
       dLink node *q = ((dLinkedList*)rqSJF)->next;
19
20
       while(q!=(dLinkedList*)rqSJF && ((myTCB *)q)->para.exeTime<=tsk-
   >para.exeTime)
21
            q=q->next;
       dLinkInsertBefore((dLinkedList*)rqSJF,q,(dLink_node *)tsk);
22
23
    }
24
25
                                   //任务出队列
   void tskDequeueSJF(myTCB *tsk){
2.6
27
       dLinkDelete((dLinkedList*)rqSJF,(dLink_node*)tsk);
28
    }
29
30
   void schedulerInit_SJF(void){ //调度器初始化
31
32
       rqSJFInit();
33
       /* default for all task except idleTsk*/
34
35
       defaultTskPara.schedPolicy = SCHED_SJF;
```

```
36
37
        /* special for idleTsk*/
38
        setTskPara(idleTsk,&defaultTskPara);
39
        idleTsk->para.schedPolicy = SCHED_IDLE;
40
        initTsk para.exeTime = MAX EXETIME; //init任务执行时间设为MAX以保证不被
41
    强行中断
42
    }
43
                                           //每次tick检查一次是否超时
    void tickSJF hook(void){
44
45
        if(getTick()-Start_tick>=currentTsk->para.exeTime)
            tskEnd();
46
47
    }
48
    struct scheduler scheduler SJF = { //将各接口封装成一个调度器
49
50
        .type = SCHEDULER SJF,
51
        .nextTsk func = nextSJFTsk,
52
        .enqueueTsk_func = tskEnqueueSJF,
53
        .dequeueTsk_func = tskDequeueSJF,
        .schedulerInit func = schedulerInit SJF,
55
        .createTsk_hook = NULL,
56
       .tick hook = tickSJF hook
57
   };
```

#### 一些其他模块

到达队列的入队接口,根据ARRTIME的大小排序决定任务在队列中的位置。

```
1
   /* arrTime: small --> big */
   void ArrListEnqueue(myTCB* tsk){ //根据tsk新建一个节点 按照arrTime小到大的
2
    顺序插入到链表的对应位置
3
       arrNode *p = tcb2Arr(tsk);
4
       p->theTCB = tsk;
5
       p->arrTime = tsk->para.arrTime;
       dLink node *q = arrList.next;
 6
7
       while (q!=\&arrList \&\& ((arrNode *)q)->arrTime<=p->arrTime)
8
9
       dLinkInsertBefore(&arrList,q,(dLink_node *)p);
10
   }
```

### 目录组织

```
Makefile

README_sched.txt

multibootheader

multibootHeader.S

my0S

Makefile

dev

Makefile

18253.c

18259A.c

matt.c
```

```
- watchdog.c
       i386
             CTX_SW.S
Makefile
          — io.c
— irq.S
— irqs.c
       include
           – bitmap.h
          — dLinkList.h
— i8253.h
— i8259.h
           - io.h
            irq.h
kmalloc.h
             malloc.h
          mem.h
myPrintk.h
string.h
task.h
taskPara.h
           - task_arr.h
- task_sched.h
- tcb.h
           – time.h
            - uart.h
             vga.h
           — vga.n
— vsprintf.h
— wallClock.h
           - watchdog.h
      kernel
           - Makefile
             mem
                   Makefile
                   dPartition.c
                   eFPartition.c
malloc.c
                — pMemInit.c
          — task<sup>'</sup>.c
— taskPara.c
            - tick.c
- wallClock.c
      lib
             Makefile
             bitmap.c
dLinkList.c
           - string.c
      myOS.ld
     – ośStart.c
      printk
— Makefile
           - myPrintk.c
          — types.h
— vsprintf.c
      start32.S
    userInterface.h
source2img.sh
tests
      test0_fcfs

    Makefile

             main.c
          main.c
— memTestCase.c
— memTestCase.h
— shell.c
— shell.h
       userApp.h
test1_sjf
— Makefile
          - Makefile
- main.c
- memTestCase.c
- memTestCase.h
- shell.c
- shell.h
      userApp.h
test2_prio0
Makefile
             main.c
             memTestCase.c
             memTestCase.h
           - shell.c
```

```
userApp.h

userApp.h

Makefile

main.c

memTestCase.c

memTestCase.h

shell.c

shell.h

userApp.h
```

#### Makefile组织

### 关键规则:

```
output/myOS.elf: ${OS OBJS} ${MULTI BOOT HEADER}
2
        ${CROSS_COMPILE}ld -n -T myOS/myOS.ld ${MULTI_BOOT_HEADER} ${OS_OBJS}
    -o output/myOS.elf
3
                        #所有的.s生成.o
4
    output/%.o: %.S
5
        @mkdir -p $(dir $@)
        @${CROSS COMPILE}gcc ${ASM FLAGS} -c -o $@ $<</pre>
6
7
8
   output/%.o:%.c
                        #所有的.c生成.o
9
        @mkdir -p $(dir $0)
        @${CROSS COMPILE}gcc ${C FLAGS} -c -o $@ $<</pre>
10
```

先由各级子目录下的.c 和.s文件生成.o文件,再将.o文件作为依赖文件,按照myOS.ld规则链接成终极目标文件myOS.elf。

## 代码布局说明

首先定位到内存中1M地址处。可执行文件的.text段从此处开始。先存放.multiboot\_header段[12字节],往后对齐8字节后,再存放所有输入文件的.text段。往后对齐16字节,开始存放可执行文件的.data段,即为所有输入文件的.data段。往后对齐16字节,接着存放可执行文件的.bss段,包括所有输入文件中未初始化的全局变量。bss段结束后再向后对齐16字节,此处以\_end作为结束标记。往后对齐512字节。

## 编译过程说明

分别直接在终端运行./source2img.sh test1\_sjf 和 ./source2img.sh test2\_prio0对两种不同调度算法进行编译,并将串口重定向到伪终端,运行时会告知具体是哪个,并据此输入

```
1 sudo screen /dev/pts/0 #假设是/dev/pts/0
```

接着就可以通过伪终端输入命令。


## 运行和运行结果说明

PriorityO调度算法的测试用例主要设置如下:

```
void scheduler_hook_main(void){
 1
 2
        //prior settings
 3
        setSysScheduler(SCHEDULER_PRIORITY0);
 4
    }
 5
 6
    void doSomeTestBefore(void){
 7
        setWallClock(18,59,59);
                                   //set time 18:59:59
 8
        setWallClockHook(&wallClock hook main);
9
    }
10
11
    void myTSK0(void){
        int j=1;
12
        while(j<=10){
13
14
            myPrintf(0x7,"myTSK0::%d \n",j);
            busy_n_ms(120);
15
16
            j++;
17
        }
        tskEnd(); //the task is end
18
19
    }
20
21
    void myTSK1(void){
22
        int j=1;
23
        while(j<=10){
24
            myPrintf(0x7,"myTSK1::%d \n",j);
2.5
            busy_n_ms(120);
26
            j++;
2.7
        }
28
        tskEnd();
                  //the task is end
29
    }
30
    void myTSK2(void){
31
32
        int j=1;
33
        while(j<=10){
34
            myPrintf(0x7,"myTSK2::%d \n",j);
            busy n ms(120);
35
36
            j++;
37
        tskEnd(); //the task is end
38
39
    }
40
41
    void testSchedulerPRIORITY0(void){    //FCFS or RR or SJF or PRIORITY0
        tskPara tskParas[4];
42
43
       int i;
44
45
        if(getSysScheduler()!=SCHEDULER PRIORITY0) {
            myPrintf(0x3,"NEED scheduler:
46
    SCHEDULER_PRIORITY0!!!!!!STOPED!!!!!!!");
47
            return;
        }
48
```

```
49
50
        for(i=0;i<4;i++) initTskPara(&tskParas[i]);</pre>
51
52
        setTskPara(ARRTIME,250,&tskParas[0]);
53
        setTskPara(PRIORITY, 10, &tskParas[0]);
        createTsk(myTSK0,&tskParas[0]);
54
55
        setTskPara(ARRTIME, 250, &tskParas[1]);
56
57
        setTskPara(PRIORITY,5,&tskParas[1]);
58
        createTsk(myTSK1,&tskParas[1]);
59
        setTskPara(ARRTIME, 250, &tskParas[2]);
60
61
        setTskPara(PRIORITY,7,&tskParas[2]);
        createTsk(myTSK2,&tskParas[2]);
62
63
64
        initShell();
65
        memTestCaseInit();
        setTskPara(ARRTIME,520,&tskParas[3]);
66
        setTskPara(PRIORITY,12,&tskParas[3]);
67
68
        createTsk(startShell,&tskParas[3]); //
                                                   startShell();
69
70
71
    void myMain(void){
                          //main is our init task
72
        clear_screen();
73
74
        doSomeTestBefore();
75
76
        myPrintf(0x7,"********INIT START\n\n");
77
        testSchedulerPRIORITY0();
        myPrintf(0x7,"*******INIT END\n\n");
78
79
80
        tskEnd(); // init end
81
    }
```

运行结果如下:



运行结果说明:myTSK0、myTSK1、myTSK2的优先级分别设为10、5、7(优先级越小越优先),到达时间均设为250。由上图可见在经过一开始的idle后,按照优先级从小到大顺序执行了myTSK1、myTSK2、myTSK0。最后执行达到最晚且优先级最低的shell。

### SJF调度算法的测试用例主要设置如下:

```
void scheduler_hook_main(void){
 2
        //prior settings
 3
        setSysScheduler(SCHEDULER_SJF);
 4
 5
 6
    void doSomeTestBefore(void){
                                   //set time 18:59:59
        setWallClock(18,59,59);
8
        setWallClockHook(&wallClock_hook_main);
9
    }
10
    void myTSK0(void){
11
12
        int j=1;
        while(j<=10){
13
14
            myPrintf(0x7,"myTSK0::%d
                                        \n",j);
            busy_n_ms(120);
15
16
            j++;
17
        tskEnd(); //the task is end
18
19
    }
20
21
    void myTSK1(void){
22
        int j=1;
        while(j<=10){
23
            myPrintf(0x7,"myTSK1::%d \n",j);
            busy_n_ms(120);
25
            j++;
```

```
27
28
        tskEnd();
                     //the task is end
29
    }
30
31
    void myTSK2(void){
        int j=1;
32
33
        while(j<=10){
34
            myPrintf(0x7,"myTSK2::%d
                                         \n",j);
35
            busy_n_ms(120);
            j++;
36
37
        }
                   //the task is end
38
        tskEnd();
39
40
41
    void testSchedulerSJF(void){ //FCFS or RR or SJF or PRIORITY0
42
        tskPara tskParas[4];
        int i;
43
44
        if(getSysScheduler()!=SCHEDULER_SJF) {
45
            myPrintf(0x3,"NEED scheduler: SCHEDULER SJF!!!!!!STOPED!!!!!!!");
47
            return;
48
        }
49
50
        for(i=0;i<4;i++) initTskPara(&tskParas[i]);</pre>
51
52
        setTskPara(ARRTIME,50,&tskParas[0]);
53
        setTskPara(EXETIME, 20, &tskParas[0]);
54
        createTsk(myTSK0,&tskParas[0]);
55
        setTskPara(ARRTIME, 100, &tskParas[1]);
56
57
        setTskPara(EXETIME,50,&tskParas[1]);
58
        createTsk(myTSK1,&tskParas[1]);
59
60
        setTskPara(ARRTIME, 0, &tskParas[2]);
61
        setTskPara(EXETIME,80,&tskParas[2]);
62
        createTsk(myTSK2,&tskParas[2]);
63
64
        initShell();
65
        memTestCaseInit();
        setTskPara(ARRTIME, 120, &tskParas[3]);
66
        setTskPara(EXETIME,2000,&tskParas[3]);
67
68
        createTsk(startShell, &tskParas[3]); //
                                                    startShell();
69
    }
70
71
                          //main is our init task
    void myMain(void){
72
        clear_screen();
73
74
        doSomeTestBefore();
75
```


```
myPrintf(0x7,"*******INIT START\n\n");
testSchedulerSJF();
myPrintf(0x7,"*******INIT END\n\n");

myPrintf(0x7,"*******INIT END\n\n");

tskEnd(); // init end

}
```

### 运行结果如下:



运行结果说明: myTSK0、myTSK1、myTSK2的执行时间分别设为20、50、80, 到达时间设为50、100、0。由上图可见,最初先执行唯一到达的myTSK2,且myTSK2设置了足够的执行时间可完成该任务。myTSK2完成后myTSK0、myTSK1均已就绪,而执行时间更小的myTSK0先被调度,执行了3次循环后就已经过了预计的执行时间 因而被强行终止,接着执行myTSK1。myTSK1也因为执行时间不足被强行终止,最后执行shell。在shell用完了2000的执行时间后,调度出idle任务继续一直执行下去。

## 遇到的问题和解决方案说明

一开始纠结了下idle和schedule的相互调用关系。后来明确了idle\_times这个变量的用处后就写出来了。

为了实现SJF需要知道每个任务开始执行的时间。为此设了一个全局变量StartTime在每个任务刚被调度时记录当时的ticknumber。