
实验报告二: Multiboot2myMain

软件架构及说明


软件框图如下:



软件框图

说明:从Multiboot_header进入操作系统内核(myOS),然后开始为进入C程序准备好上下文,初始化操作系统,再调用userApp入口myMain。在myMain中测试功能,包括通过调用Myprint[tf]函数实现VGA输出和串口的UART输出。

主流程及其实现



主流程图

主流程说明: multiboot_header.s调用_start入口, myOS中的Start32.s提供了_start()入口, 做好第一次调用C语言入口前的准备,以osStart为myOS的第一个C入口, 进入osStart后, 先初始化操作系统, 再调用与userApp之间的接口myMain, 进入myMain后, 调用函数myPrintf()、myPrintk(), 这些是用户自定义的函数,调用了其他接口实现VGA和串口输出功能。

主要功能模块及其实现(含源代码说明)

模块一 IO: 端口输入输出

源代码: io.c

```
/* IO operations */
unsigned char inb(unsigned short int port_from){
    //参考下面的outb函数, 实现inb函数
    unsigned char _in_value;
    __asm__ _volatile__ ("inb %w1,%0":"=a"(_in_value):"Nd"(port_from));
    return _in_value;
}

void outb (unsigned short int port_to, unsigned char value){
    __asm__ _volatile__ ("outb %b0,%w1"::"a" (value),"Nd" (port_to));
}
```

代码说明:提供outb和inb函数实现端口输入输出,采用嵌入式汇编。 inb()接收一个端口号作为参数,返回一个该端口接收到的值_in_value;oub()接收一个端口号和一个值value作为参数,将该值输出到指定端口。

__asm___volatile__ 的意义:asm表示后面的代码为内嵌汇编,volatile表示编译器不要优化代码,后面的指令保留原样。括号里面是汇编指令。

模块二 UART: 串口输出

源代码: uart.c

```
//调用inb和outb函数,实现下面的uart的三个函数
extern unsigned char inb(unsigned short int port_from);
extern void outb (unsigned short int port to, unsigned char value);
#define uart_base 0x3F8
void uart put char(unsigned char c){
                     //特殊处理'\n'符
   if(c == '\n'){
     outb(uart_base, '\r');
     outb(uart_base,'\n');
   }
   else{
       outb(uart base,c);
    }
}
unsigned char uart_get_char(void){
 return inb(uart_base);
}
void uart put chars(char *str){
 char *ptr = str;
   char c;
   c = *ptr;
   while (c!='\0'){
       uart_put_char(c); //逐个字符调用uart_put_char实现串口输出
       c = *(++ptr);
   }
}
```

代码说明:一般从uart_put_chars()开始接收待输出字符串。uart_put_chars()内部调用了uart_put_char()对字符串逐个字符输出。uart_put_char()以单个字符和预先定义好的端口地址0x3F8作为参数,并将参数传给outb()执行端口输出。

模块三 VGA:清屏、屏幕彩色输出(带滚屏)

```
//本文件实现vga的相关功能,清屏和屏幕输出,clear_screen和append2screen必须按照如下实现,
可以增加其他函数供clear screen和append2screen调用
extern void disable interrupt(void);
extern void enable_interrupt(void);
extern void outb (unsigned short int port to, unsigned char value);
extern unsigned char inb(unsigned short int port_from);
                           //光标
int cursor_row, cursor_col;
void clear screen(void) {
 int row, col;
 unsigned short *ptr = (unsigned short *)0xb8000;
 for(row = 0; row < 25; row++) {
     for (col = 0; col < 80; col++) {
    (*ptr++) = 0;
 }
}
void put_char(char c, char color) {
 int i;
   unsigned char *ptr = (unsigned char *)0xb8000;
   unsigned int pos;
   if(c == '\n'||cursor_col == 80)
       cursor col = 0;
       cursor_row = (cursor_row + 1);
       if(cursor row==25) //即将执行滚屏操作
       {
         for(i = 0; i < 24*80*2; i++)
           ptr[i]=ptr[i+80*2];
         for(i = 24*80*2; i < 25*80*2; i++)
           ptr[i]=0;
         cursor row=24;
    }
    }
   if(c!='\n')
       ptr[(cursor_row * 80 + cursor_col) * 2] = c; //写入字符值
       ptr[(cursor_row * 80 + cursor_col) * 2 + 1] = color; //写入字符颜色
       cursor col ++;
```

```
ptr[(cursor row * 80 + cursor col) * 2 + 1] = 0x7; //设置光标颜色
                                   //设置光标位置
   pos=cursor_row*80+cursor_col;
   outb(0x3d4,14);
   outb(0x3d5,(pos>>8) & 0xff);
   outb(0x3d4,15);
   outb(0x3d5,pos & 0xff);
}
void append2screen(char *str,int color){
 char *ptr = str;
   char c;
   c = *ptr;
   while (c!='\0'){
       put_char(c, color); //逐个字符调用put_char()实现VGA输出
       c = *(++ptr);
   }
}
```

代码说明:从append2screen()开始接收待输出字符串和颜色格式参数,append2screen()内部调用了put_char()对字符串逐个字符输出。put_char()直接将字符值和显示属性信息写到VGA显存以实现VGA输出,通过调用outb()设置光标位置,通过将显存第二行开始的每一行数据向上移动(覆盖)一行实现滚屏。另外clear_screen()函数通过将显存数据全部清零实现清屏操作。

模块四 myPrint[kf]


源代码: myPrintk.c

```
//实现myPrint功能,需要调用到格式化输出的function (vsprintf)
                             //需要提供实现可变参数功能的函数和宏
#include <stdarg.h>
#include "vsprintf.c"
                             //需要引用移植的vsprintf()
extern void append2screen(char *str,int color);
extern void uart_put_chars(char *str);
extern int vsprintf(char *buf, const char *fmt, va_list args);
char kBuf[400]; //TODO: fix me
int myPrintk(int color,const char *format, ...){
 va list ap;
 va start(ap,format);
   vsprintf(kBuf,format,ap); //调用vsprintf处理格式化字符串,结果存储在kBuf[]中
   va_end(ap);
                         //调用串口输出
   uart put chars(kBuf);
                               //调用VGA输出
   append2screen(kBuf,color);
}
char uBuf[400]; //TODO: fix me
int myPrintf(int color,const char *format, ...){
```

```
va_list ap;
va_start(ap,format);
vsprintf(uBuf,format,ap); //调用vsprintf处理格式化字符串,结果存储在uBuf[]中
va_end(ap);
uart_put_chars(uBuf); //调用串口输出
append2screen(uBuf,color); //调用vGA输出
}
```

代码说明:myPrintf()内部调用了一个网上移植的vsprintf()处理格式化字符串,并将实际打印的字符存储在字符数组uBuf中,再把uBuf传给uart_put_chars()和append2screen()分别执行串口输出和VGA输出。myPrintk()与myPrintf()操作相同,仅用来存储字符串的数组不同。

主要功能模块流程图如下所示:



主要功能模块流程图

目录组织(编译前):

```
Makefile
  README_multiboot2myMain.txt
  multibootheader
      multibootHeader.S
  myOS
      Makefile
      dev
          Makefile
         uart.c
          vga.c
      i386
         - Makefile
          io.c
         io.h
      myOS.ld
      osStart.c
      printk
          Makefile
         myPrintk.c
         vsprintf.c
      start32.S
 source2run.sh
  userApp
      Makefile
      main.c
directories, 19 files
```

Makefile组织:

```
#注意替换SRC RT, 其他内容不需要修改
SRC_RT=/home/lps3025/workspace/2_multiboot2myMain/
#$(shell pwd)
CROSS COMPILE=
ASM FLAGS= -m32 --pipe -Wall -fasm -g -01 -fno-stack-protector
C_FLAGS = -m32 -fno-stack-protector -g
.PHONY: all
all: output/myOS.elf
MULTI BOOT HEADER=output/multibootheader/multibootHeader.o
include $(SRC_RT)/myOS/Makefile
include $(SRC_RT)/userApp/Makefile
OS OBJS
             = ${MYOS OBJS} ${USER APP OBJS}
output/myOS.elf: ${OS_OBJS} ${MULTI_BOOT_HEADER}
  ${CROSS COMPILE}ld -n -T myOS/myOS.ld ${MULTI BOOT HEADER} ${OS OBJS} -o
output/myOS.elf
output/%.o: %.S
  @mkdir -p $(dir $0)
  @${CROSS_COMPILE}gcc ${ASM_FLAGS} -c -o $@ $<</pre>
output/%.o: %.c
```

```
@mkdir -p $(dir $@)
@${CROSS_COMPILE}gcc ${C_FLAGS} -c -o $@ $<
clean:
    rm -rf output</pre>
```

基本规则:

```
output/myOS.elf: ${OS_OBJS} ${MULTI_BOOT_HEADER}
  ${CROSS_COMPILE}ld -n -T myOS/myOS.ld ${MULTI_BOOT_HEADER} ${OS_OBJS} -o
output/myOS.elf
```

将各级子目录下makefile文件中定义好的.o文件作为依赖文件,按照myOS.ld规则生成目标文件myOS.elf,放在output文件夹下。

代码布局说明

链接描述文件myOS.ld如下:

```
OUTPUT FORMAT("elf32-i386", "elf32-i386", "elf32-i386")
OUTPUT_ARCH(i386)
ENTRY(start)
SECTIONS {
  . = 1M;
  .text : {
     *(.multiboot_header)
    \cdot = ALIGN(8);
    *(.text)
  }
  \cdot = ALIGN(16);
  .data : { *(.data*) }
  \cdot = ALIGN(16);
  .bss :
    __bss_start = .;
    _bss_start = .;
   *(.bss)
    \_bss_end = .;
  \cdot = ALIGN(16);
  _{end} = .;
  \cdot = ALIGN(512);
}
```

说明: 首先定位到1M地址处。可执行文件的.text段从此处开始。开始存放输入文件 (MultibootHeader.S)的.multiboot_header段[12字节],往后对齐8字节后,再存放所有输入文件 的.text段。往后对齐16字节后,接着存放可执行文件的.data段,包含的内容即为所有输入文件的.data段。往后对齐16字节后,接着存放可执行文件的.bss段,包括所有输入文件中一些未初始化的变量。 bss段结束后依次向后对齐16字节和512字节。

编译过程说明


直接在终端运行./source2run.sh即可。具体过程是先make编译,编译成功后再执行命令

```
qemu-system-i386 -kernel output/myOS.elf -serial stdio
```

将生成的操作系统内核myOS.elf加载到qemu上运行。

运行和运行结果说明

运行结果如下:



说明:终端上先打印出"Start RUNNING......"和"main",接着循环输出数字1~29,最后打印出 "STOP RUNNING......ShutDown"。SDL窗口上的输出内容相同,每一行字符颜色按指定颜色来,因添加了滚屏功能所以只能看到从数字7开始的行,最后一行有闪烁的光标。

遇到的问题和解决方案

第一次编译时出现报错:

fatal error bits/libc-header-start.h no such file or directory
#include<bits/libc-header-start.h>

错误出现在移植的vsprintf.c文件中 include<string.h>这一行代码。网上查询后得知是因为在64位机器上gcc缺少32位的库。

解决方案:执行sudo apt-get install gcc-multilib来安装32位的库。

后来vsprintf.c中又有报错:

undefined reference to 'strlen'

估计又是因为库中缺少了相关函数。

解决方案: 自己写一个my_strlen()来替代strlen()的功能。

另外在实现VGA输出时,一直无法在光标位置显示出光标。测试发现光标颜色取决于当前字符的前景色。若显存中当前光标位置对应存储单元的值为全0则无法显示出光标。

解决方案:在光标位置补了一个color字节来指定光标颜色,值为0x7。