# 프린팅 가이드

### 목표

- 변환된 4컷 이미지를 세로 스트립(포토부스 스타일)로 인쇄
- 브라우저 인쇄(window.print())와 @media print CSS로 정확한 사이즈 제어

#### 레이아웃 권장

- 스트립 비율 예: 2:7 (폭:높이) 또는 4:14 (단순화하면 2:7)
- 실제 인쇄 용지: A4(210×297mm) 또는 포토 프린터 100×150mm(4×6 inch)
- 안전 여백: 상하좌우 각 5mm 이상 권장

## CSS 예시 (A4 한 장에 1 스트립)

```
/* 화면 전용 */
.strip-preview {
 width: 300px; /* 화면 프리뷰용 */
 background: #fff;
 padding: 8px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 gap: 8px;
.strip-preview img {
 width: 100%;
 height: auto;
 object-fit: cover;
 aspect-ratio: 3/4; /* 개별 컷 비율 예시 */
}
/********
* Print Styles (A4)
********
@media print {
 @page {
  size: A4 portrait;
  margin: 10mm; /* 프린터/여백 상황에 맞게 조정 */
 body {
   -webkit-print-color-adjust: exact;
   print-color-adjust: exact;
 }
 .print-container {
   display: grid;
   place-items: center;
   width: 100%;
   height: 100%;
 }
```

```
.strip {
width: 60mm: /* 세로 스트립 폭 */
background: #fffffff;
padding: 4mm;
display: grid;
grid-template-rows: repeat(4, 1fr);
gap: 4mm;
border: 0.5mm solid #000; /* 선택 */
}

.strip img {
width: 100%;
height: auto;
object-fit: cover;
aspect-ratio: 3/4; /* 각 컷 비율 통일 */
}
```

### 인쇄 트리거

```
// 인쇄 페이지에서 실행
window.print();
```

### 데이터 전달

- /camera 에서 localStorage 에 convertedSlots: {1: dataUrl, 2: ..., 3: ..., 4: ...} 저장
- /print 에서 이를 읽어 <img src="..." /> 로 렌더

### 품질 팁

- PNG로 인쇄 품질 유지(투명 필요 없으면 고품질 JPEG도 가능)
- 과도한 해상도는 스풀링 지연 가능(한 컷 1024~1536px 변환 권장)
- 프린터 여백/확대 축소 옵션은 시스템 인쇄 대화상자에서 "실제 크기"/"여백 없음" 등 확인